天津大学本科生实验报告专用纸

学院<u>智算学部</u>年级 <u>2019</u>专业<u>软件工程</u>班级<u>1</u>姓名<u>俞林昊</u>学号 <u>3019207450</u> 课程名称 计算机网络 实验日期 2021.5.29 成绩

同组实验者	

一、实验目的

在 CISCO 仿真软件 Packet tracer 下进行基于动态协议 RIP/OSPF 的路由配置,增强学生对网络概念的理解。通过实验使大家掌握常见 CISCO 设备的操作方法,具备独立组建简单网络的能力。

二、预习要求


- 1. 理解二层交换和三层路由的概念;
- 2. 熟悉 Packet tracer 仿真环境的操作方法;
- 3. 了解 CISCO 设备的命令行接口,并掌握常见的配置命令;

三、 实验内容


- 1) 安装 Packet tracer 仿真软件;
- 2) 熟悉 Packet tracer 操作环境:
- 3) 按照要求进行组网;

四、 实验步骤

整个实验的拓扑图如下所示:



天津大学本科生实验报告专用纸





3. 为路由器各接口配置时钟速率和 IP 地址。

(1) 配置路由器 0: 在路由器 0 的配置页面,点击 "serial 0"接口,配置时钟速率为一个固定值【例如 800000】,点击 "on"启动该接口,为该接口配置 IP 地址 10.1.0.1 子网掩码 255.255.0.0;点击 "Fast Ethernet"接口,点击 "on"启动该接口,为该接口配置 IP 地址 10.0.0.1 子网掩码 255.255.0.0;

	SerialO/O/O	
Port Status		✓ On
Duplex	◎ Full Duplex	
Clock Rate	800000	~
IP Configuration		
IPv4 Address	10. 1. 0. 1	
Subnet Mask	255. 255. 0. 0	
	L	
	FastEthernet0/0	

FastEth	ernet0/0
Port Status	☑ 0n
Bandwidth	100 Mbps ○ 10 Mbps ☑ Auto
Duplex	Half Duplex ○ Full Duplex ☑ Auto
MAC Address	0090. 0CEB. 7101
IP Configuration IPv4 Address Subnet Mask	10. 0. 0. 1 255. 255. 0. 0
Tx Ring Limit	10

(2) 配置路由器 1: 在路由器 1 的配置页面,点击 "serial 0"接口,配置时钟速率为一个固定值【例如 800000】,点击 "on"启动该接口,为该接口配置 IP 地址 10.1.0.2 子网掩码 255.255.0.0;点击 "serial 1"接口,配置时钟速率为一个固定值【例如 800000】,点击 "on"启动该接口,为该接口配置 IP 地址 10.2.0.1 子网掩码 255.255.0.0;






(3) 配置路由器 2: 在路由器 2 的配置页面,点击 "serial 0"接口,配置时钟速率为一个固定值【例如 800000】,点击"on"启动该接口,为该接口配置 IP 地址 10.2.0.2,子网掩码 255.255.0.0;点击"Fast Ethernet"接口,点击"on"启动该接口,为该接口配置 IP 地址 10.3.0.1 子网掩码 255.255.0.0。



	FastEthernet0/0
Port Status	
Bandwidth	
Duplex	⊙ Half Duplex ○ Full Duplex ☑ Au
MAC Address	000D. BDBC. 2E01
IP Configuration IPv4 Address Subnet Mask	10. 3. 0. 1 255. 255. 0. 0
Tx Ring Limit	10

4. 添加交换机和 PC 机, 并连接。并为 PC 机按上图配置 IP 地址。



Device Name: PC0 Device Model: PC-PT

IPv6 Address Link IP Address FastEthernet0 ďΰ 10.0.0.2/16 <not set> Bluetooth <not set> <not set> Down

Gateway: 10.0.0.1 DNS Server: <not set> Line Number: <not set>

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > PCO

Device Name: PC1 Device Model: PC-PT

TPv6 Address Link IP Address MAC Address Port FastEthernet0 Uр 10.0.0.3/16 <not set> 00D0.BCBA.E00A Bluetooth Down <not set> <not set> 00E0.A3CB.C67B

MAC Address

0001.63D0.1D74

0001.96A8.A98B

MAC Address

00E0.F744.B400

0006.2A76.283E

Gateway: 10.0.0.1 DNS Server: <not set> Line Number: <not set>

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > PC1

Device Name: PC2 Device Model: PC-PT

Port Link IP Address

IPv6 Address FastEthernet0 10.3.0.2/16 <not set> Up Bluetooth Down <not set> <not set>

Gateway: 10.3.0.1 DNS Server: <not set> Line Number: <not set>

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > PC2

Device Name: PC3 Device Model: PC-PT

Link IP Address IPv6 Address FastEthernet0 10.3.0.3/16 Up <not set> Bluetooth <not set> Down <not set>

Gateway: 10.3.0.1 DNS Server: <not set> Line Number: <not set>

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > PC3

5. 在 PCO 上 ping PC3 的 IP 地址,看是否能够 ping 通。【由于没有配置路由,应该 ping 不通】

MAC Address

0030.A3B3.023C

0003.E435.5DCE

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
C: \ge 10.3.0.2
Pinging 10.3.0.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable.
Request timed out.
Ping statistics for 10.3.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>
```

6. 在路由器上配置动态 OSPF 路由。准备知识, 思科路由器的 IOS 命令行操作有 4 种模式:

这种提示符表示是在用户命令模式,只能使用一些查看命令。

输入命令 en 进入特权命令模式

router#

这种提示符表示是在特权命令模式。

输入命令 conf t 进入全局配置模式

router(config)# 这种提示符表示是全局配置模式

router(config-if)# 端口配置命令模式

退出当前模式,返回上一种模式使用 exit 命令

二、进行路由配置

1. 配置 RIP 路由:

RIP 路由配置非常简单,在每个路由器上说明该路由器需要运行 RIP 路由协议的端口 IP 地址就可以了。

例如在路由器 0 上配置:【注意:运行命令前请注意命令行前方提示是否一致,即命令模式是否正确。】

路由器 0

```
Router#enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config) #router rip
Router(config-router) #version 2
Router(config-router) #network 10.0.0.1
Router(config-router) #network 10.1.0.1
Router(config-router) #
```

路由器 1

```
Router*enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config) #router rip
Router(config-router) #version 2
Router(config-router) #nwtwork 10.1.0.2

**
Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-router) #network 10.1.0.2
Router(config-router) #network 10.2.0.1
Router(config-router) #
Router(config-router) #
```

路由器 2

```
Router(config) #router rip
Router(config-router) #version 2
Router(config-router) #network 10.2.0.2
Router(config-router) #network 10.3.0.1
Router(config-router) #
```

2. 系统测试

在完成所以这些设置以后进行系统,具体测试方法如下:

• 从 PCO ping PC3,测试是否可以 ping 通,如果不行那么测试中间各个设备之间是否互相可达;


```
C:\>ping 10.3.0.3

Pinging 10.3.0.3 with 32 bytes of data:


Request timed out.
Reply from 10.3.0.3: bytes=32 time=10ms TTL=125
Reply from 10.3.0.3: bytes=32 time=12ms TTL=125
Reply from 10.3.0.3: bytes=32 time=9ms TTL=125

Ping statistics for 10.3.0.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 9ms, Maximum = 12ms, Average = 10ms
```


• 从 PCO 运行 tracert 命令,测试是否可以到达 PC3,并观察路径



• 把 PC3 替换成一台服务器 Server0, 在 Server0 上打开 HTTP 服务,从 PC0 的浏览器中进行页面浏览,观察是否正常;切换到 Simulation 模式,观察数据包的流向;点击数据包,查看"PDU Details",观察网络层、传输层和应用层的首部,都有哪些数据首部,并对照课本上相关章节的内容,理论联系实践去理解。



网络层:



第一行分别是版本号,表示的是 IPV4。然后是 4 位的首部长度,8 位的区分服务和 16 位的总长度。 第二行是 16 位的表示,3 位的标志位和 13 位的位偏移。


第三行是8位的TTL,生存时间;8位的协议名字,16位的首部校验和。

第四行是源地址。

第五行是目的地址。

接下来是数据部分。

传输层:



第一行: 16 位的源端口和 16 位的目的端口。

第二行: 32 位的序号字段。表示本报文段发送的数据的第一个字节的序号。

第三行: 32 位确认号字段。表示希望收到的对方的下一个报文段的第一个字节的序号。

第四行: 首先是 4 位的数据偏移,表示 TCP 报文段的数据起始地址对于 TCP 报文段的起始处有多远,也就是首部长度。然后是 6 位的保留字段。接下来是 6 位标志位,分别是紧急位 URG,确认位 ACK,推送位 PSH,复位位 RST,同步位 SYN,终止位 FIN。这一行的最后是 16 位的窗口字段,表示群徐对方发送的数据量。

第五行: 16位的校验和,校验首部和数据两部分。然后是16位的紧急字段。

第六行: 选项字段(长度可变)

第七行:数据段。

• 在路由器上进入 router# 命令模式,输入 "show ip route" 查看路由表;输入 "show ip rip database" 查看本地的 rip 数据库。

```
Router>show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/16 is subnetted, 4 subnets

C     10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0

C     10.1.0.0 is directly connected, Serial0/0/0

R     10.2.0.0 [120/1] via 10.1.0.2, 00:00:19, Serial0/0/0

R     10.3.0.0 [120/2] via 10.1.0.2, 00:00:19, Serial0/0/0
```

3. 配置 OSPF 路由:

OSPF 路由配置非常简单,在每个路由器上说明该路由器需要运行 OSPF 路由协议的端口 IP 地址、子网掩码、OSPF 的区域号就可以了。

例如在路由器 0 上配置:【注意:运行命令前请注意命令行前方提示是否一致,即命令模式是否正确。】

路由器 0:

```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config) #router ospf
% Incomplete command.
Router(config) #router ospf 1
Router(config-router) #network 10.0.0.1 0.0.255.255 area 0
Router(config-router) #network 10.1.0.1 0.0.255.255 area 0
Router(config-router) #
```

路由器1:

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config) #router ospf 1
Router(config-router) #network 10.1.0.2 0.0.255.255 area 0
Router(config-router) #network 10.2.0.1 0.0.255.255 area 0
Router(config-router)#
```

路由器 2:

```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config) #router ospf 1
Router(config-router) #network 10.2.0.2 0.0.255.255 area 0
Router(config-router) #network
01:11:50: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.2.0.1 on Serial0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
% Incomplete command.
Router(config-router) #network 10.3.0.1 0.0.255.255 area 0
Router(config-router) #
```

系统测试

• 从 PCO ping PC3,测试是否可以 ping 通,如果不行那么测试中间各个设备之间是否互相可达;


```
C:\>ping 10.3.0.3

Pinging 10.3.0.3 with 32 bytes of data:


Reply from 10.3.0.3: bytes=32 time=14ms TTL=125
Reply from 10.3.0.3: bytes=32 time=13ms TTL=125
Reply from 10.3.0.3: bytes=32 time=18ms TTL=125
Reply from 10.3.0.3: bytes=32 time=12ms TTL=125

Ping statistics for 10.3.0.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 12ms, Maximum = 18ms, Average = 14ms
```

• 从 PCO 运行 tracert 命令,测试是否可以到达 PC3,并观察路径;



• 把 PC3 替换成一台服务器 Server0, 在 Server0 上打开 HTTP 服务,从 PC0 的浏览器中进行页面浏览,观察是否正常;切换到 Simulation 模式,观察数据包的流向;点击数据包,查看"PDU Details",观察网络层、传输层和应用层的首部,都有哪些数据首部,并对照课本上相关章节的内容,理论联系实践去理解。



EthernetII		4	, 8	1 1			Bytes	
PRE.	AMBLE: 101	01010	÷ ⊕ DE	ST ADD	R: 000)1.C778.3801		
SRC ADDR: 000A, F3A TYPE A DATA (VARIA 3, 7C4E : 0x0 V ENGTH)		ATA (VARIA ENGTH)	ABLE L FCS: 0x00000000					
<u>IP</u> 0 , , ,	4	8	1 1 1	16	1 2	20 24	, , , , , , Bi	
VER: 4	IHL:5	DSCP:		TL: 44				
ID: 0x005a				FLAGS 2	0x	FRAG OFFSET: 0x000		
TTL	TTL: 128 PRO: 0x06		x06	CHKSUM				
			SRC IP:1	0.0.0.	2			
			DST IP: 1	0.3.0.	3		$\overline{}$	
		D	ATA (VARIA	BLE LE	NG TH)		$\overline{}$	
ICP	,			1.0				
0 4 8			16, , , , , , , 24, , , , , , , Bi DESTINATION PORT: 80					
			SEQUENCE	NUMBER	: 0			
		ACF	NOWLEDGEME	ENT NUM	BER:	0	$\overline{}$	
OFFSET: 0	RESER ^	FLAGS: 0b0				WINDOW: 6553	5	

对于这三个层的协议首部的分析在 RIP 上一节中已经分析过了,这里就不再重复了。

• 在路由器上进入 router# 命令模式,输入 "show ip route" 查看路由表;输入 "show ip OSPF database"查看本地的 OSPF 数据库。或者"show ip protocols"查看所使用的协议,"show ip route ospf"查看路由表中有关 OSPF 的表项, "show ip ospf database",查看 ospf 数据库信息。

```
Router*show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/16 is subnetted, 4 subnets

0     10.0.0.0 [110/129] via 10.2.0.1, 00:10:34, Serial0/0/0

0     10.1.0.0 [110/128] via 10.2.0.1, 00:10:34, Serial0/0/0

C     10.2.0.0 is directly connected, Serial0/0/0

C     10.3.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
```

五、问题与思考

动态路由协议 RIP 和 OSPF 有哪些区别?各自具有什么优点和缺点?答:

RIP 协议只和相邻的路由器交换信息。交换的信息是当前路由器已知的全部信息,也就是路由表。按照固定的时间交换路由信息,比如每隔 30s. RIP 协议通过距离矢量算法来完成路由表的更新。

OSPF 是分布式链路状态路由算法的代表。OSPF 向自己所在的自治系统中的所有路由器发布信息,这里是使用的方法是泛红法,这一点和 RIP 协议不同。在 OSPF 协议中,发送的信息是本路由器和所有路由器的链路状态,但是也只是路由器知道的那部分."链路状态"就是指本路由器和哪些路由器相邻,以及该链路的量度。而 RIP 中,交换的是整个路由表。

RIP 的缺点在大型网络中使用所产生的问题,15 跳限制,超过15 跳的路由被认为不可达。相比RIP 而言,0SPF 更适合用于大型网络:没有跳数的限制,收敛速度快。没有"坏消息传得慢"的坏处。0SPF的缺点是配置相对复杂,而且路由负载均衡能力较弱。

教师签字:

年 月 日

