

TCP: Flow & Congestion Control


Jaringan Komunikasi Data Telkom University





Kendali Aliran (Flow control)


- Fungsi lain yang diperlukan dalam mentransmisikan data di suatu link adalah kendali aliran
- Dibutuhkan terutama jika aliran data dari yang cepat ke yang lambat, dimana aliran data harus diatur agar penerima tidak overflow








TCP Sliding Window



- * Window bermakna utk pengirim/sender.
- Ukuran window saat ini diberikan/"advertised" oleh | (umumnya 4k - 8k Bytes saat connection set-up).
- * Retransmisi pd TCP adalah "Go Back N"



TCP Sliding Window



TCP: Retransmisi dan Timeout Round-trip time (RTT) Retransmission TimeOut (RTO) Guard Band Host A Estimated RTT Data1 Data2 Host B




Sliding window (transport)

- Window = angka jumlah pengiriman maximum saat ini
- Window = 3 → satu kali kirim maksimum 3 byte
- Cara kerja 1:
 - Penerima akan menetapkan jumlah window terimanya berdasarkan tingkat keberhasilan penerimaan paket, kebijakan yang ditetapkan oleh lapis aplikasi, dll
 - Pengirim kemudian akan mengirim paket sesuai dengan jumlah window yang ditetapkan penerima
- Cara kerja 2:
 - Adaptive mengikuti keadaan jaringan




Window size = minimum (rwnd, cwnd)







SLIDING WINDOW






SLIDING WINDOW

- Karena byte segment yang berada dalam window pengirim bisa hilang atau rusak, pengirim harus tetap menyimpan byte tersebut dalam memorinya sebagai antisipasi kemungkinan retransmisi.
- ❖ Piggybacking → teknik penumpangan balasan pada frame data untuk komunikasi 2 arah (menghemat kapasitas komunikasi).

Contoh : Sliding Window





Congestion Control





Masalah

Berapa besar trafik harus dikirim?

Dua komponen

- Menjamin penerima dp menerima secepat yg dikirim (Receiver)
- Menjamin jaringan mengirimkan paket ke penerima (Jaringan)

Actual window size = minimum (rwnd, cwnd)




Flow control: Ukuran Window dan Throughput

•Sliding-window based flow control:

-Window lebih besar → throughput lebih tinggi

Throughput = wnd/RTT

 Ingat: ukuran window mengendalikan throughput





Mengapa Kita Peduli Dengan Congestion Control?

- Jika tdk kita akan mengalami congestion collapse
- Bagaimana bisa terjadi?
 - ✓ Mis: Jaringan dlm keadaan kongesti (router membuang paket-paket)
 - ✓ Pengirim tahu penerima tdk menerima paket
 - ✓ dari ACK, NACK, atau Timeout
 - ✓ Apa yg dilakukan sumber? retransmisi paket
 - ✓ Penerima tetap tdk menerima paket (krn jar. kongesti)
 - ✓ Retransmisi paket
 - ✓ dan seterusnya ...
 - ✓ Dan sekarang asumsikan semuanya melakukan hal yg sama!
- Jaringan akan menjadi bertambah kongesti
 - ✓ Dan ini terjadi dg duplikasi paket (paket-paket retransmisi) dibandingkan oleh paket-paket baru!





Solusi?

Slow down

Jika kita tahu paket tdk dikirimkan karena jaringan kongesti, turunkan laju pengiriman (slow down)

Pertanyaan:


Bagaimana kita mendeteksi jaringan kongesti? Seberapa besar kita harus slow down?





Apa yg Sesungguhnya Terjadi?


- Knee titik dimana
 - -Throughput naik secara perlahan
 - -Delay naik secara cepat
- •Cliff titik dimana
 - -Throughput mulai menurun secara cepat ke nol (congestion collapse)
 - -Delay menuju tak hingga





Congestion Control vs. Congestion Avoidance

- Tujuan congestion control
 - > Tetap di sebelah kiri cliff
- Tujuan congestion avoidance
 - Tetap di sebelah kiri knee





Bagaimana Melakukannya?

- Deteksi saat jaringan mendekati/mencapai knee point
 - Tetap disana
- Pertanyaan
 - Bagaimana mencapai kesana?
 - Bagaimana jika overshoot (pergi melebihi knee point)?
- Solusi yg mungkin:
 - Naikkan ukuran window sampai teridentifikasi kongesti
 - Turunkan ukuran window jika jaringan kongesti




Congestion Policy

Slow Start
Congestion Avoidance
Congestion detection



Slow-Start

- cwnd dinaikkan secara exponential: cwnd jadi double tiap full cwnd paket telah dikirim
- Slow-start disebut "slow" krn starting point





Masalah dengan Slow-Start

- Slow-start dp menyebabkan banyak losses
 - secara kasar ukuran cwnd ~ BW*RTT
- Contoh:
 - pd suatu titik, cwnd cukup utk mengisi "pipe"
 - setelah RTT berikutnya, cwnd menjadi dua kali harga sblmnya
 - semua kelebihan paket di-dropped!

 Krnnya, perlu adjustment algorithm yg lebih 'gentle' begitu telah mengetahui estimasi kasar bandwidth




Congestion Avoidance

- 1. Menghindari terjadinya kongesti
- 2. Additive Increase
- Slow start hingga slow-start threshold (ssthres), slow-start phase stops mulai additive phase begins.








 $cwnd = 1 \square$

cwnd = 1 + 1 = 2

cwnd = 2 + 1 = 3

cwnd = 3 + 1 = 4



Start cwnd = 1After round 1 cwnd = 1 + 1 = 2After round 2 cwnd = 2 + 1 = 3After round 3 cwnd = 3 + 1 = 4





Problem: Menentukan ssthres






Congestion Detection

How to detect?

RTO

Three ACK arrive





Jika RTO:


- a. Set threshold setengah window size.
- b. Set cwnd = 1.
- c. Kembali ke slow-start phase.

Duplikasi 3 ACK (fast retransmit & fast recovery) :


- a. Set threshold setengah window size.
- b. Set cwnd = threshold
- c. Start congestion avoidance phase.








cwnd = ssthresh







TCP Through the 1990s

