实验1 静态 ECMP 和浮动静态路由配置实验

1.1 实验目标

完成本实验,您应该能够:

- 掌握如何在路由器上配置静态 ECMP
- 掌握浮动静态路由配置

1.2 实验组网图




图1-1 静态 ECMP 和浮动静态路由配置实验组网

1.3 实验设备与版本

本实验所需之主要设备器材如表 1-1 所示。

 名称和型号
 版本
 数量
 描述

 MSR36-20
 CMW 7.1.049-R0106
 2

 PC
 Windows 7
 2

 V.35 DTE串口线
 - 1

 V.35 DCE串口线
 - 1

 第5类UTP以太网连接线
 - 3

表1-1 实验设备和器材

1.4 实验过程

实验任务一:静态 ECMP 配置

在本实验任务中,学员需要在路由器上配置静态 ECMP,再验证等值路由的负载分担和备份功能。通过本实验任务,学员应该能够掌握静态等值路由的配置和应用场合。

步骤一:建立物理连接

按照图 1-1 进行连接,并检查设备的软件版本及配置信息,确保各设备软件版本符合要求,所有配置为初始状态。如果配置不符合要求,请在用户模式下擦除设备中的配置文件,然后重启设备以使系统采用缺省的配置参数进行初始化。

以上步骤可能会用到以下命令:

<RTA> display version

<RTA> reset saved-configuration

<RTA> reboot

步骤二: IP 地址配置

表1-2 任务一 IP 地址列表

设备名称	接口	IP 地址	网关
& PCA		192.168.0.2/24	192.168.0.1
РСВ	<u> </u>	192.168.2.2/24	192.168.2.1
RTA	G0/0	192.168,0.1/24	>
	G0/1	192.168.1.1/30	
	S5/0	192.168.1.5/30	
RTB	G0/0	192.168.2.1/24	
	G0/1	192.168.1.2/30	
	S5/0	192.168.1.6/30	

按表 1-2 所示在 PC 及路由器上配置 IP 地址。

步骤三: 静态等值路由配置

在 RTA 上配置目的地址为 192.168.2.0/24 的二条静态路由,下一跳分别指向 RTB 的 S5/0 接口和 G0/1 接口;在 RTB 上配置目的地址为 192.168.0.0/24 的二条静态路由,下一跳分别指向 RTA 的 S5/0 接口和 G0/1 接口。

配置 RTA:

[RTA] ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2 [RTA] ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.6

配置 RTB:

[RTB] ip route-static 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.1.1 [RTB] ip route-static 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.1.5

配置完成后,查看路由表,如下所示:

[RTA]display ip routing-table

Destinations : 22 Routes : 23

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.0.0/24	Direct	0	0	192.168.0.1	GE0/0
192.168.0.0/32	Direct	0	0	192.168.0.1	GE0/0
192.168.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.0.255/32	Direct	0	0	192.168.0.1	GE0/0
192.168.1.0/30	Direct	0	0	192.168.1.1	GE0/1
192.168.1.0/32	Direct	0	0	192.168.1.1	GE0/1
192.168.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.1.3/32	Direct	0	0	192.168.1.1	GE0/1
192.168.1.4/30	Direct	0	0	192.168.1.5	S5/0
192.168.1.4/32	Direct	0	0	192.168.1.5	S5/0
192.168.1.5/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.1.6/32	Direct	0	0	192.168.1.6	S5/0
192.168.1.7/32	Direct	0	0	192.168.1.5	S5/0
192.168.2.0/24	Static	60	0	192.168.1.2	GE0/1
				192.168.1.6	\$5/0
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

[RTB]display ip routing-table

Destinations : 22 Routes : 23

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	. 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	. 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.0.0/24	Static	60	0	192.168.1.1	GE0/1
				192.168.1.5	S1/0
192.168.1.0/30	Direct	0	0	192.168.1.2	GE0/1
192.168.1.0/32	Direct	0	0	192.168.1.2	GE0/1
192.168.1.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.1.3/32	Direct	0	0	192.168.1.2	GE0/1
192.168.1.4/30	Direct	0	0	192.168.1.6	S5/0
192.168.1.4/32	Direct	0	0	192.168.1.6	S5/0
192.168.1.5/32	Direct	0	0	192.168.1.5	S5/0
192.168.1.6/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.1.7/32	Direct	0	0	192.168.1.6	S5/0
192.168.2.0/24	Direct	0	0	192.168.2.1	GE0/0
192.168.2.0/32	Direct	0	0	192.168.2.1	GE0/0
192.168.2.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.2.255/32	Direct	0	0	192.168.2.1	GE0/0
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
					_

可以看到,RTA 路由表中有到达目的地址 192.168.2.0/24 的等值路由,RTB 路由表中有到达目的地址 192.168.0.0/24 的等值路由。

步骤四:等值路由的备份功能验证

在 PCA 上用 Ping -t 命令来测试到 PCB 的可达性,如下所示:

C:\>ping 192.168.2.2 -t

Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=253 Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=253 Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=253 Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=253

现在从 RTA 到 RTB 有两条路径。但在缺省情况下,路由器接口工作于基于流的负载分担模式,所以所有报文会通过一个接口转发。

在 RTA 上查看快速转发表,如下所示:

[RTA]display ip fast-forwarding cache Total number of fast-forwarding entries: 2 SIP SPort DIP DPort Pro Input_If Flg Output_If 192.168.2.2 40960 192.168.0.2 0 1 GE0/1 GE0/0 1 192.168.0.2 40960 192.168.2.2 GE0/1 2048 1 GE0/0

以上输出表明,从 192.168.0.2 到 192.168.2.2 的数据流从路由器 RTA 的 GE0/0 进入,从接口 GE0/1 流出。

在 RTA 上使用 shutdown 命令来断开负责转发报文的接口 GE0/1,并观察是否有报文丢失及路由变化。如下所示:

[RTA-GigabitEthernet0/1]shutdown

在 PCA 上观察,可以发现并没有 Ping 报文丢失。

再查看路由表:

[RTA]dis ip routing-table

Destinations: 18 Routes: 18

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.0.0/24	Direct	0	0	192.168.0.1	GE0/0
192.168.0.0/32	Direct	0	0	192.168.0.1	GE0/0
192.168.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.0.255/32	Direct	0	0	192.168.0.1	GE0/0
192.168.1.4/30	Direct	0	0	192.168.1.5	S5/0
192.168.1.4/32	Direct	0	0	192.168.1.5	S5/0
192.168.1.5/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.1.6/32	Direct	0	0	192.168.1.6	S5/0
192.168.1.7/32	Direct	0	0	192.168.1.5	S5/0
192.168.2.0/24	Static	60	0	192.168.1.6	S5/0
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

可以看到,因为接口 GE0/1 被关闭,所以下一跳指向 GE0/1 的静态路由在路由表中消失了。

再查看快速转发表,如下所示:

[RTA]display ip fast-forwarding cache

Total number of fast-forwarding entries: 2

SIP SPORT DIP DPORT PRO INPUT_IF OUTPUT_IF Flg
192.168.2.2 40960 192.168.0.2 0 1 S5/0 GE0/0 1
192.168.0.2 40960 192.168.2.2 2048 1 GE0/0 S5a/0 1

可见, 现在从 192.168.0.2 到 192.168.2.2 的数据流被从接口 GE0/1 转发出去。

由以上实验结果可见,静态 ECMP 能够起到备份的作用。在缺省状态下,路由器的快速转发功能是起作用的。

实验任务二: 浮动静态路由配置

在本实验任务中,学员需要在路由器上配置浮动静态路由,再验证浮动静态路由的备份功能。通过本实验任务,学员应该能够掌握浮动静态路由的配置和应用场合。

步骤一:建立物理连接

按照图 1-1 进行连接,并检查设备的软件版本及配置信息,确保各设备软件版本符合要求,所有配置为初始状态。如果配置不符合要求,请在用户模式下擦除设备中的配置文件,然后重启设备以使系统采用缺省的配置参数进行初始化。

以上步骤可能会用到以下命令:

<RTA> display version

<RTA> reset saved-configuration

<RTA> reboot

步骤二: IP 地址及 RIP 路由配置

表1-3 任务二 IP 地址列表

设备名称	接口	IP 地址	网关
PCA		192.168.0.2/24	192.168.0.1
PCB		192.168.2.2/24	192.168.2.1
RTA	G0/0	192.168.0.1/24	
	G0/1	192.168.1.1/30	
5	S5/0	192.168.1.5/30	
RTB	G0/0	192.168.2.1/24	
	G0/1	192.168.1.2/30	\hat{\gamma}.
	S5/0	192.168.1.6/30	

本实验任务中的 IP 地址配置与实验任务一相同。按表 1-3 所示在 PC 及路由器上配置 IP 地址。

本实验中使用 RIP 协议作为 RTA 和 RTB 之间运行的动态路由协议。在 RTA 和 RTB 上启用 RIP 协议,并设定仅在接口 G0/0 和 G0/1 上收发 RIP 路由更新。

配置 RTA:

[RTA]rip

[RTA-rip-1]network 192.168.0.0

[RTA-rip-1]network 192.168.1.0

[RTA-rip-1]version 2

[RTA-rip-1]undo summary

[RTA-rip-1]silent-interface Serial 5/0

配置 RTB:

[RTB]rip

[RTB-rip-1]network 192.168.1.0

[RTB-rip-1]network 192.168.2.0

[RTB-rip-1]version 2

[RTB-rip-1]undo summary

[RTB-rip-1]silent-interface Serial 5/0

在路由器上查看路由表,如下所示:

<RTA>display ip routing-table

Destinations : 22 Routes : 22

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interfac
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.0.0/24	Direct	0	0	192.168.0.1	GE0/0
192.168.0.0/32	Direct	0	0	192.168.0.1	GE 0 / 0
192.168.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.0.255/32	Direct	0	0	192.168.0.1	GE0/0
192.168.1.0/30	Direct	0	0	192.168.1.1	GE0/1
192.168.1.0/32	Direct	0	0	192.168.1.1	GE0/1
192.168.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.1.3/32	Direct	0	0	192.168.1.1	GE0/1
192.168.1.4/30	Direct	0	0	192.168.1.5	S5/0
192.168.1.4/32	Direct	0	0	192.168.1.5	S5/0
192.168.1.5/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.1.6/32	Direct	0	0	192.168.1.6	S5/0
192.168.1.7/32	Direct	0	0	192.168.1.5	S5/0
192.168.2.0/24	RIP	100	1	192.168.1.2	GE0/1
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

[RTB]display ip routing-table

Destinations : 22 Routes : 22

Destination/Mask	Proto	Pre	e Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0 /
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/3	2 Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.0.0/24	RIP	100	1	192.168.1.1	GE0/1
192.168.1.0/30	Direct	0	0	192.168.1.2	GE0/1
192.168.1.0/32	Direct	0	0	192.168.1.2	GE0/1
192.168.1.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.1.3/32	Direct	0	0	192.168.1.2	GE0/1
192.168.1.4/30	Direct	0	0	192.168.1.6	S5/0
192.168.1.4/32	Direct	0	0	192.168.1.6	S5/0
192.168.1.5/32	Direct	0	0	192.168.1.5	S5/0
192.168.1.6/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.1.7/32	Direct	0	0	192.168.1.6	S5/0

192.168.2.0/24	Direct	0	0	192.168.2.1	GE0/0
192.168.2.0/32	Direct	0	0	192.168.2.1	GE0/0
192.168.2.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.2.255/32	Direct	0	0	192.168.2.1	GE0/0
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/32	2 Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

可以看到, RTA 和 RTB 上都有到目的网络的 RIP 路由, 出接口是 GE0/1。

步骤三: 浮动静态路由配置

在 RTA 上配置目的地址为 192.168.2.0/24 的静态路由,下一跳指向 S5/0 接口,并设定优先级为 120;在 RTB 上配置目的地址为 192.168.0.0/24 的静态路由,下一跳指向 S5/0 接口,并设定优先级为 120。

配置 RTA:

[RTA] ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 S5/0 preference 120

配置 RTB:

[RTB] ip route-static 192.168.0.0 255.255.255.0 S5/0 preference 120

配置完成后,查看路由表,发现没有什么变化。因为所配置的静态路由优先级为 120,大于 RIP 协议的优先级 100,所以它并没有生效。

但是通过查看路由表的详细信息能够查看到这条未生效的路由,如下所示:

[RTA]display ip routing-table 192.168.2.0 verbose

```
Summary Count : 2
```

```
Destination: 192.168.2.0/24
  Protocol: RIP
                          Process ID: 1
                                Age: 02h41m26s
 SubProtID: 0x0
     Cost: 1
                         Preference: 100
    IpPre: N/A
                          QosLocalID: N/A
                            State: Active Adv
      Tag: 0
 OrigTblID: 0x0
                             OrigVrf: default-vrf
   TableID: 0x2
                             OrigAs: 0
    NibID: 0x12000003
                             LastAs: 0
                             Neighbor: 192.168.1.2
    AttrID: 0xfffffff
    Flags: 0x10041
                         OrigNextHop: 192.168.1.2
    Label: NULL
                         RealNextHop: 192.168.1.2
   BkLabel: NULL
                           BkNextHop: N/A
 Tunnel ID: Invalid
                            Interface: GigabitEthernet0/1
BkTunnel ID: Invalid
                          BkInterface: N/A
  FtnIndex: 0x0
                         TrafficIndex: N/A
```

Destination: 192.168.2.0/24

Connector: N/A

CBCINGCION: IJZ.IOU.Z.O/	4 ·
∨Protocol: Static ∨	Process ID: 0
SubProtID: 0x1	Age: 00h01m25s
Cost: 0	Preference: 120
IpPre: N/A	QosLocalID: N/A
Tag: 0	State: Inactive Adv
OrigTblID: 0x0	OrigVrf: default-vrf
TableID: 0x2	OrigAs: 0
NibID: 0x11000000	LastAs: 0
AttrID: 0xffffffff	Neighbor: 0.0.0.0
Flags: 0x0	OrigNextHop: 0.0.0.0
Label: NULL	RealNextHop: 0.0.0.0
BkLabel: NULL	BkNextHop: N/A
Tunnel ID: Invalid	Interface: Serial1/0

实验 1 静态 ECMP 和浮动静态路由配置实验

BkTunnel ID: Invalid BkInterface: N/A FtnIndex: 0x0 TrafficIndex: N/A Connector: N/A [RTB]display ip routing-table 192.168.0.0 verbose Summary Count : 2 Destination: 192.168.0.0/24 Protocol: RIP Process ID: 1 Age: 02h43m32s SubProtID: 0x0 Cost: 1 Preference: 100 QosLocalID: N/A IpPre: N/A State: Active Adv Taq: 0 OrigTblID: 0x0 OrigVrf: default-vrf TableID: 0x2 OrigAs: 0 NibID: 0x12000003 LastAs: 0 AttrID: 0xffffffff Neighbor: 192.168.1.1 Flags: 0x10041 OrigNextHop: 192.168.1.1 Label: NULL RealNextHop: 192.168.1.1 BkNextHop: N/A BkLabel: NULL Tunnel ID: Invalid Interface: GigabitEthernet0/1 BkTunnel ID: Invalid BkInterface: N/A FtnIndex: 0x0 TrafficIndex: N/A Connector: N/A Destination: 192.168.0.0/24 SubProtID: 0x1 Age: 00h03m16s Cost: 0 Preference: 120 IpPre: N/A QosLocalID: N/A Tag: 0 State: **Inactive Adv** OrigTblID: 0x0 OrigVrf: default-vrf TableID: 0x2 OrigAs: 0 NibID: 0x11000000 LastAs: 0

Neighbor: 0.0.0.0

Interface: Serial1/0

RealNextHop: 0.0.0.0

BkInterface: N/A

BkNextHop: N/A

TrafficIndex: N/A

路由的状态是 Inactive Adv, 表明未生效。

AttrID: 0xffffffff

Label: NULL

Tunnel ID: Invalid

BkTunnel ID: Invalid

FtnIndex: 0x0

Connector: N/A

BkLabel: NULL

步骤四: 浮动静态路由验证

在 PCA 上用 Ping -t 命令来测试到 PCB 的可达性,如下所示:

Flags: 0x0 OrigNextHop: 0.0.0.0

C:\>ping 192.168.2.2 -t

Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=253

在 RTA 上使用 shutdown 命令来断开负责转发报文的接口 GE0/1,并观察是否有报文丢失及路由变化。如下所示:

[RTA-GigabitEthernet0/1]shutdown

在 PCA 上观察,可以发现并没有 Ping 报文丢失。

再查看路由表:

[RTA]dis ip routing-table

Destinations: 18 Routes: 18

Destination/Mask	Proto Pr	e Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/8	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/3	2 Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.0.0/24	Direct 0	0	192,168.0.1	GE0/0
192.168.0.0/32	Direct 0	0	192.168.0.1	GE0/0
192.168.0.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.0.255/32	Direct 0	0	192.168.0.1	GE0/0
192.168.1.4/30	Direct 0	0	192.168.1.5	S5/0
192.168.1.4/32	Direct 0	0	192.168.1.5	S5/0
192.168.1.5/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.1.6/32	Direct 0	0	192.168.1.6	S5/0
192.168.1.7/32	Direct 0	0	192.168.1.5	S5/0
192.168.2.0/24	Static 12	0 0	0.0.0.0	S5/0
224.0.0.0/4	Direct 0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct 0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/3	2 Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0

[RTA]display ip routing-table 192.168.2.0 verbose

Summary Count : 1

Destination: 192.168.2.0/24

Protocol: Static Process ID: 0 SubProtID: 0x1 Age: 00h07m07s Cost: 0 Preference: 120 QosLocalID: N/A IpPre: N/A Tag: 0 State: Active Adv OrigTblID: 0x0 OrigVrf: default-vrf TableID: 0x2 OrigAs: 0 NibID: 0x11000000 LastAs: 0

TableID: UX2 OrigAs: U

NibID: 0x11000000 LastAs: 0

AttrID: 0xffffffff Neighbor: 0.0.0.0

Label: NULL RealNextHop: 0.0.0.0

BkLabel: NULL BkNextHop: N/A

Tunnel ID: Invalid BkTunnel ID: Invalid BkInterface: Serial1/0

FtnIndex: 0x0 TrafficIndex: N/A

Connector: N/A

可以看到,静态路由出现在路由表中,并且处于生效状态。

1.5 实验中的命令列表

表1-4 实验命令列表

命令	描述	
display ip fast-forwarding cache	显示快速转发表信息	
[ip-address]	业小八处代文农口心	
display ip routing-table ip-address	查看指定目的地址的路由信息	

实验 1 静态 ECMP 和浮动静态路由配置实验

命令	描述
ip route-static dest-address { mask	
mask-length } { next-hop-address	配置单播静态路由
[preference preference-value]	

1.6 思考题

实验任务中,设备会建议快转表项,如何清空设备上建立的快转表项?
 善通过 reset ip fast-forwarding cache 清空快转表项,配置命令为:
 <H3C>reset ip fast-forwarding cache

实验2 OSPF 基本配置

2.1 实验目标

完成本实验,您应该能够:

- 配置单区域的 OSPF 协议
- 配置多区域的 OSPF 协议
- 掌握 OSPF 协议 Router ID 的选取原理

2.2 实验组网图




图2-1 OSPF 基本配置实验组网

实验组网如图 2-1 所示。RTA、RTB 和 RTC 三台路由器依次连接。

2.3 实验设备与版本

本实验所需之主要设备器材如表 2-1 所示。

表2-1 实验设备和器材

名称和型号	版本	数量	描述
MSR36-20	CMW 7.1.049-R0106	3	\$
第5类UTP以太网连接线		2	

2.4 实验过程

实验任务一: OSPF 单区域配置

本实验任务的主要内容是通过 OSPF 单区域的配置,实现 RTA 与 RTB、RTB 与 RTC 之间建立 OSPF 邻居,并且互相可以学习到 Loopback 接口对应的路由信息。通过本实验内容,学员应该能够掌握 OSPF 单区域的配置和应用场合。

步骤一:建立物理连接

按照图 2-1 进行连接,并检查设备的软件版本及配置信息,确保各设备软件版本符合要求,所有配置为初始状态。如果配置不符合要求,请在用户模式下擦除设备中的配置文件,然后重启设备以使系统采用缺省的配置参数进行初始化。

以上步骤可能会用到以下命令:

<RTA> display version

<RTA> reset saved-configuration

<RTA> reboot

步骤二: IP 地址配置

设备名称 接口 IP 地址

RTA G0/0 10.0.0.1/24

Loopback0 1.1.1.1/32

RTB G0/0 10.0.0.2/24

G0/1 20.0.0.1/24

Loopback0 2.2.2.2/32

20.0.0.2/32

3.3.3/32

G0/1

Loopback0

表2-2 IP 地址列表

按表 2-2 所示在路由器上配置 IP 地址。

RTC

步骤三: OSPF 单区域配置

在RTA上启用 OSPF 协议,并在 G0/0 和 Loopback0 接口上使能 OSPF,将它们加入 OSPF 的 Area0。在RTB 上启用 OSPF 协议,并在 G0/0、G0/1 和 Loopback0 接口上使能 OSPF,将它们加入 OSPF 的 Area0。在RTC 上启用 OSPF 协议,并在 G0/0 和 Loopback0 接口上使能 OSPF,将它们加入 OSPF 的 Area0。

配置 RTA:

[RTA]ospf 1

[RTA-ospf-1]area 0

[RTA-ospf-1-area-0.0.0.0]network 1.1.1.1 0.0.0.0

[RTA-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.0.0 0.0.0.255

配置 RTB:

[RTB]ospf 1

[RTB-ospf-1]area 0

[RTB-ospf-1-area-0.0.0.0]network 2.2.2.2 0.0.0.0

[RTB-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.0.0 0.0.0.255

[RTB-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.0.0.0 0.0.0.255

配置 RTC:

[RTC]ospf 1

[RTC-ospf-1]area 0

[RTC-ospf-1-area-0.0.0.0]network 3.3.3.3 0.0.0.0

[RTC-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.0.0.0 0.0.0.255

步骤四:观察 OSPF 邻居表和路由表

配置结束后,在 RTB 上查看 OSPF 邻居表。

[RTB]display ospf peer

OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2 Neighbor Brief Information

Area: 0.0.0.0

Router ID Address Pri Dead-Time State Interface 1.1.1.1 10.0.0.1 1 30 Full/BDR GE0/0 3.3.3.3 20.0.0.2 1 31 Full/BDR GE0/1

此时发现 RTB 已经分别与 RTA、RTC 建立了邻居。

在 RTA 上查看路由表:

[RTA]display ip routing-table

Destinations: 16 Routes: 16

Destination/Mask Proto Pre Cost NextHop Interface 0.0.0.0/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0 1.1.1.1/32 Direct 0 127.0.0.1 InLoop0 2.2.2.2/32 O_INTRA 10 1 10.0.0.2 GE0/0 O_INTRA 10 2 3.3.3.3/32 10.0.0.2 GE 0 / 0 10.0.0.0/24 10.0.0.1 GE0/0 Direct 0 0 10.0.0.0/32 Direct 0 0 10.0.0.1 GE0/0 10.0.0.1/32 Ω 127.0.0.1 InLoop0 Direct 0 10.0.0.255/32 Direct 0 Ω 10.0.0.1 GE0/0 20.0.0.0/24 O_INTRA 10 2 10.0.0.2 GE 0 / 0 127.0.0.0/8 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0 127.0.0.0/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0 127.0.0.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0 127.255.255.255/32 Direct 0 127.0.0.1 InLoop0 224.0.0.0/4 0.0.0.0 NULL0 Direct 0 Direct 0 224.0.0.0/24 0.0.0.0 NULL0 255.255.255.255/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0

可以观察到 RTA 已经学习到 RTC 的 Loopback 接口地址对应的路由 3.3.3.3/32。

在 RTC 上查看路由表:

[RTC]display ip routing-table

Destinations: 16 Routes: 16

Destination/Mask	Proto Pr	e Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
1.1.1.1/32	O_INTRA 10	2	20.0.0.1	GE0/0
2.2.2.2/32	O_INTRA 10	1	20.0.0.1	GE0/0
3.3.3.3/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.0.0.0/24	O_INTRA 10	2	20.0.0.1	GE0/0

实验 2 OSPF 基本配置

20.0.0.0/24	Direct	0	0	20.0.0.2	GE0/0
20.0.0.0/32	Direct	0	0	20.0.0.2	GE0/0
20.0.0.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
20.0.0.255/32	Direct	0	0	20.0.0.2	GE0/0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/	32 Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/	32 Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

可以观察到 RTC 已经学习到了 RTA 的 Loopback 接口地址对应的路由 1.1.1.1/32。

实验任务二: OSPF 多区域配置

本实验任务的主要内容是通过 OSPF 多区域的配置,实现 RTA 与 RTB 在 Area0 建立邻居、RTB 与 RTC 在 Area1 建立 OSPF 邻居,并且互相可以学习到 Loopback 接口对应的路由信息。通过本实验内容,学员应该能够掌握 OSPF 多区域的配置和应用场合。

步骤一:建立物理连接

按照图 2-1 进行连接,并检查设备的软件版本及配置信息,确保各设备软件版本符合要求, 所有配置为初始状态。如果配置不符合要求,请在用户模式下擦除设备中的配置文件,然后重 启设备以使系统采用缺省的配置参数进行初始化。

以上步骤可能会用到以下命令:

<RTA> display version

<RTA> reset saved-configuration

<RTA> reboot

步骤二: IP 地址配置

表2-3 任务二 IP 地址列表

设备名称	接口	IP 地址
RTA	G0/0	10.0.0.1/24
	Loopback0	1.1.1.1/32
RTB	G0/0	10.0.0.2/24
Co	G0/1	20.0.0.1/24
E CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	Loopback0	2.2.2.2/32
RTC	G0/1	20.0.0.2/32
	Loopback0	3.3.3.3/32

按表 2-3 所示在路由器上配置 IP 地址。

步骤三: OSPF 多区域配置

在 RTA 上启用 OSPF 协议,并在 G0/0 和 Loopback0 接口上使能 OSPF,将它们加入 OSPF 的 Area0。在 RTB 上启用 OSPF 协议,并在 G0/0、G0/1 和 Loopback0 接口上使能 OSPF,

将 G0/0 加入 OSPF 的 Area0,将 G0/1、Loopback0 加入 OSPF 的 Area1。在 RTC 上启用 OSPF 协议,并在 G0/0 和 Loopback0 接口上使能 OSPF,将它们加入 OSPF 的 Area1。

配置 RTA:

```
[RTA]ospf 1
[RTA-ospf-1]area 0
[RTA-ospf-1-area-0.0.0.0]network 1.1.1.1 0.0.0.0
[RTA-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.0.0 0.0.0.255
```

配置 RTB:

```
[RTB]ospf 1

[RTB-ospf-1]area 0

[RTB-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.0.0 0.0.0.255

[RTB-ospf-1-area-0.0.0.0]area 1

[RTB-ospf-1-area-0.0.0.1]network 2.2.2.2 0.0.0.0

[RTB-ospf-1-area-0.0.0.1]network 20.0.0.0 0.0.0.255
```

配置 RTC:

```
[RTC]ospf 1
[RTC-ospf-1]area 1
[RTC-ospf-1-area-0.0.0.1]network 3.3.3.3 0.0.0.0
[RTC-ospf-1-area-0.0.0.1]network 20.0.0.0 0.0.0.255
```

步骤四:观察 OSPF 邻居表和路由表

配置结束后,在RTB上查看 OSPF 邻居表。

[RTB]display ospf peer

OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2 Neighbor Brief Information

Area: 0.0.0.0

Router ID Address Pri Dead-Time State Interface 1.1.1.1 10.0.0.1 1 37 Full/DR GE0/0

Area: 0.0.0.1

Router ID Address Pri Dead-Time State Interface 3.3.3.3 20.0.0.2 1 39 Full/BDR GE0/1

此时发现在 Area0 内,RTA 和 RTB 已经建立邻居;在 Area1 内,RTB 和 RTC 已经建立邻居。

在 RTA 上查看路由表:

[RTA]display ip routing-table

Destinations: 16 Routes: 16 Destination/Mask Proto Pre Cost NextHop Interface 0.0.0.0/32 127.0.0.1 Direct 0 0 InLoop0 1.1.1.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0 2.2.2.2/32 O_INTER 10 1 10.0.0.2 GE0/0 3.3.3.3/32 O_INTER 10 2 10.0.0.2 GE0/0 10.0.0.1 10.0.0.0/24 Direct 0 0 GE0/0 Direct 0 10.0.0.0/32 10.0.0.1 GE 0 / 0 n 10.0.0.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0 10.0.0.255/32 Direct 0 10.0.0.1 GE0/0 20.0.0.0/24 O INTER 10 2 10.0.0.2 GE0/0 127.0.0.0/8 Direct 0 127.0.0.1 InLoop0 127.0.0.0/32 0 0 127.0.0.1 Direct InLoop0 127.0.0.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0 127.0.0.1 127.255.255.255/32 Direct 0 InLoop0

实验 2 OSPF 基本配置

224.0.0.0/4	Direct 0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct 0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255	/32 Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0

Routes: 16

可以观察到 RTA 已经学习到 RTC 的 Loopback 接口地址对应的路由 3.3.3.3/32。

在 RTC 上查看路由表:

Destinations : 16

[RTC]display ip routing-table

			23	
Destination/Mask	Proto Pr	e Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
1.1.1.1/32	O_INTER 10	2	20.0.0.1	GE0/0
2.2.2.2/32	O_INTRA 10	1	20.0.0.1	GE0/0
3.3.3.3/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.0.0.0/24	O_INTER 10	2	20.0.0.1	GE 0 / 0
20.0.0.0/24	Direct 0	0	20.0.0.2	GE0/0
20.0.0.0/32	Direct 0	0	20.0.0.2	GE0/0
20.0.0.2/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
20.0.0.255/32	Direct 0	0	20.0.0.2	GE0/0
127.0.0.0/8	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/3	32 Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
147.233.233.233/3	2 DILECT 0	U	127.0.0.1	1

0

可以观察到 RTC 已经学习到了 RTA 的 Loopback0 接口地址对应的路由 1.1.1.1/32。

0.0.0.0

0.0.0.0

127.0.0.1

NULL0

NULL0

InLoop0

实验任务三: Router ID 的选取

224.0.0.0/4

224.0.0.0/24

本实验任务的主要内容是通过观察 Router ID 的变化,使学员掌握 Router ID 的选择方法。

步骤一:观察 Loopback0 接口作为 Router ID。

255.255.255.255/32 Direct 0

使用上一任务的配置,观察 RTB 的 Router ID:

Direct 0

Direct 0

[RTB]display ospf peer

OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2 Neighbor Brief Information

Area: 0.0.0.0

Router ID Address Pri Dead-Time State Interface 1.1.1.1 10.0.0.1 1 33 Full/DR GEO/0

Area: 0.0.0.1

Router ID Address Pri Dead-Time State Interface 3.3.3.3 20.0.0.2 1 36 Full/BDR GE0/1

此时删除 RTB 的 loopback0。

[RTB]undo interface LoopBack 0

再次观察 RTB 的 Router ID:

[RTB]display ospf peer

OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2 Neighbor Brief Information

Area: 0.0.0.0

Router ID Address Pri Dead-Time State Interface

1.1.1.1 10.0.0.1 1 33 Full/DR GEO/

Area: 0.0.0.1

Router ID Address Pri Dead-Time State Interface 3.3.3.3 20.0.0.2 1 36 Full/BDR GE0/1

这次发现 RTB 的 Router ID 没有发生变化。

步骤二: 重启 OSPF 进程。

通过命令重启 OSPF 进程:

<RTB>reset ospf process

步骤三:观察 Router ID 的变化

重启 OSPF 进程后,再次观察 RTB 的 Router ID:

<RTB>display ospf peer

OSPF Process 1 with Router ID 20.0.0.1 Neighbor Brief Information

Area: 0.0.0.0

Router ID Address Pri Dead-Time State Interface

1.1.1.1 10.0.0.1 1 38 Full/DR GEO/0

Area: 0.0.0.1

Router ID Address Pri Dead-Time State Interface 3.3.3.3 20.0.0.2 1 38 Full/DR GEO/1

<RTB>

通过观察发现,在重启了 OSPF 进程之后,RTB 的 Router ID 才发生变化,此时选择的是物理接口中最大的 IP 地址作为 Router ID。

2.5 实验中的命令列表

表2-4 命令列表

命令	描述		
ospf [process-id router-id router-id	启动OSPF,进入OSPF视图		
vpn-instance instance-name] *	дусог, джог жа		
area area-id	配置OSPF区域,进入OSPF区域视图		
network ip-address wildcard-mask	配置区域所包含的网段并在指定网段的接口上使 能OSPF		
display ospf [process-id] peer			
[verbose [interface-type	显示OSPF邻居的信息		
interface-number][neighbor-id]]			
reset ospf [process-id] process	重启OSPF进程		
[graceful-restart]	単 口∪3 ΓΓ		

2.6 思考题

1. 在单区域和多区域的配置下,RTB的LSDB有无区别?

答:在单区域配置下,RTB只有 Area0 的 LSDB,而在多区域的配置下,RTB 既有 Area0 的 LSDB,也有 Area1 的 LSDB。这就是 ABR 的特性和作用。



实验3 OSPF 路由聚合

3.1 实验目标

完成本实验,您应该能够:

- 掌握 OSPF 协议 ABR 上路由聚合的配置方法
- 掌握 OSPF 协议 ASBR 上路由聚合的配置方法

3.2 实验组网图




图3-1 OSPF 路由聚合实验组网

实验组网如图 3-1 所示。

3.3 实验设备与版本

本实验所需之主要设备器材如表 3-1 所示。

名称和型号	版本	数量	描述
MSR36-20	CMW 7.1.049-R0106	3	
第5类UTP以太网连接线		2	,

表3-1 实验设备和器材

3.4 实验过程

实验任务一: ABR 上的路由聚合

在本实验任务中,学员需要在 ABR 上配置路由聚合,并且观察 not-advertise 参数是否配置的效果。通过本次实验任务,学员应该能够掌握 ABR 上路由聚合配置的方法和应用场合。

步骤一:建立物理连接

按照图 3-1 进行连接,并检查设备的软件版本及配置信息,确保各设备软件版本符合要求, 所有配置为初始状态。如果配置不符合要求,请在用户模式下擦除设备中的配置文件,然后重 启设备以使系统采用缺省的配置参数进行初始化。

以上步骤可能会用到以下命令:

<RTA> display version

<RTA> reset saved-configuration

<RTA> reboot

步骤二: IP 地址配置

表3-2 任务一 IP 地址列表

设备名称	接口	IP 地址
RTA	G0/0	10.0.0.1/24
	Loopback0	1.1.1.1/32
	Loopback1	192.168.0.1/24
	Loopback2	192.168.1.1/24
	Loopback3	192.168.2.1/24
	Loopback4	192.168.3.1/24
S RTB	€ G0/0	5 10.0.0.2/24
8	G0/1	20.0.0.1/24
7	Loopback0	2.2.2.2/32
RTC	G0/1	20.0.0.2/32
	Loopback0	3.3.3.3/32

按表 3-2 所示在路由器上配置 IP 地址。

步骤三:配置 OSPF 协议

在 RTA 上启用 OSPF 协议,并在 G0/0、Loopback1 Loopback2、Loopback3、Loopback4 和 Loopback0 接口上使能 OSPF,将它们加入 OSPF 的 Area1。在 RTB 上启用 OSPF 协议, 并在 G0/0、G0/1 和 Loopback0 接口上使能 OSPF,将 G0/0 加入 OSPF 的 Area1,将 G0/1、 Loopback0 加入 OSPF 的 Area0。在 RTC 上启用 OSPF 协议,并在 G0/0 和 Loopback0 接口 上使能 OSPF,将它们加入 OSPF 的 Area0。

配置 RTA:

[RTA]ospf 1

[RTA-ospf-1]area 1

[RTA-ospf-1-area-0.0.0.1]network 1.1.1.1 0.0.0.0

[RTA-ospf-1-area-0.0.0.1]network 10.0.0.0 0.0.0.255

[RTA-ospf-1-area-0.0.0.1]network 192.168.0.0 0.0.0.255 [RTA-ospf-1-area-0.0.0.1]network 192.168.1.0 0.0.0.255

[RTA-ospf-1-area-0.0.0.1]network 192.168.2.0 0.0.0.255

[RTA-ospf-1-area-0.0.0.1]network 192.168.3.0 0.0.0.255

配置 RTB:

[RTB]ospf 1

[RTB-ospf-1]area 1

实验3 OSPF 路由聚合

[RTB-ospf-1-area-0.0.0.1]network 10.0.0.0 0.0.0.255 [RTB-ospf-1-area-0.0.0.1]area 0 [RTB-ospf-1-area-0.0.0.0]network 2.2.2.2 0.0.0.0 [RTB-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.0.0.0 0.0.0.255

配置 RTC:

[RTC]ospf 1

[RTC-ospf-1]area 0

[RTC-ospf-1-area-0.0.0.0]network 3.3.3.3 0.0.0.0

[RTC-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.0.0.0 0.0.0.255

在 RTC 上观察路由表:

[RTC]display ip routing-table

Destinations : 20 Routes : 20

Destination/Mask	Proto Pr	e Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
1.1.1.1/32	O_INTER 10	2	20.0.0.1	GE0/0
2.2.2.2/32	O_INTRA 10	1	20.0.0.1	GE0/0
3.3.3.3/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.0.0.0/24	O_INTER 10	2	20.0.0.1	GE0/0
20.0.0.0/24	Direct 0	0	20.0.0.2	GE0/0
20.0.0.0/32	Direct 0	0	20.0.0.2	GE0/0
20.0.0.2/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
20.0.0.255/32	Direct 0	0	20.0.0.2	GE0/0
127.0.0.0/8	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/3	32 Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.0.1/32	O_INTER 10	2	20.0.0.1	GE0/0
192.168.1.1/32	O_INTER 10	2	20.0.0.1	GE0/0
192.168.2.1/32	O_INTER 10	2	20.0.0.1	GE0/0
192.168.3.1/32	O_INTER 10	2	20.0.0.1	GE0/0
224.0.0.0/4	Direct 0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct 0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/3	32 Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
<rtc></rtc>				

可以观察到 RTC 学习到了 192.168.0.0/24 等 4 条路由。

步骤四:在 ABR 上配置路由聚合

在RTB上配置路由聚合,将4条明细路由聚合成为一条路由。

配置 RTB:

[RTB]ospf 1

[RTB-ospf-1]area 1

[RTB-ospf-1-area-0.0.0.1]abr-summary 192.168.0.0 255.255.252.0

在 RTC 上观察路由表:

[RTC]display ip routing-table

Destinations: 17 Routes: 17

Destination/Mask	Proto Pre	Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct 0 0		127.0.0.1	InLoop0
1.1.1.1/32	O_INTER 10	2	20.0.0.1	GE0/0
2.2.2.2/32	O_INTRA 10	1	20.0.0.1	GE0/0
3.3.3.3/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.0.0.0/24	O_INTER 10	2	20.0.0.1	GE0/0
20.0.0.0/24	Direct 0	0	20.0.0.2	GE 0 / 0
20.0.0.0/32	Direct 0	0	20.0.0.2	GE0/0

20.0.0.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
20.0.0.255/32	Direct	0	0	20.0.0.2	GE0/0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.0.0/22	O_INTER	10	2	20.0.0.1	GE0/0
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
255, 255, 255, 255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

可以观察到 RTC 只学习到了一条聚合后的路由。

步骤五:在 ABR 上配置路由聚合,加上 not-advertise 参数。

在 RTB 上配置路由聚合,将 4 条明细路由聚合成为 1 条路由,并且不发布聚合后的路由。

[RTB]ospf 1

配置 RTB:

[RTB-ospf-1]area 1

[RTB-ospf-1-area-0.0.0.1]abr-summary 192.168.0.0 255.255.252.0 not-advertise

在 RTC 上观察路由表:

[RTC]display ip routing-table

Destinations: 16 Routes: 16

Destination/Mask	Proto	Pre	e Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
1.1.1.1/32	O_INTER	10	2	20.0.0.1	GE0/0
2.2.2.2/32	O_INTRA	10	1	20.0.0.1	GE0/0
3.3.3.3/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.0.0.0/24	O_INTER	10	2	20.0.0.1	GE0/0
20.0.0.0/24	Direct	0	0	20.0.0.2	GE0/0
20.0.0.0/32	Direct	0	0	20.0.0.2	GE0/0
20.0.0.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
20.0.0.255/32	Direct	0	0	20.0.0.2	GE0/0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/3	2 Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/3	2 Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

可以观察到 RTC 上没有学习到任何明细路由或者聚合路由。

实验任务二: ASBR 上的路由聚合

在本实验任务中,学员需要在 ASBR 上配置路由聚合,并且观察 not-advertise 参数是否配置的效果。通过本次实验任务,学员应该能够掌握 ASBR 上路由聚合配置的方法和应用场合。

步骤一:建立物理连接

按照图 3-1 进行连接,并检查设备的软件版本及配置信息,确保各设备软件版本符合要求, 所有配置为初始状态。如果配置不符合要求,请在用户模式下擦除设备中的配置文件,然后重 启设备以使系统采用缺省的配置参数进行初始化。

以上步骤可能会用到以下命令:

<RTA> display version

<RTA> reset saved-configuration <RTA> reboot

步骤二: IP 地址配置

表3-3 任务二 IP 地址列表

设备名称	接口	IP 地址
RTA	G0/0	10.0.0.1/24
Ž.	Loopback0	1.1.1.1/32
	Loopback1	192.168.0.1/24
	Loopback2	192.168.1.1/24
	Loopback3	192.168.2.1/24
	Loopback4	192.168.3.1/24
RTB	G0/0	10.0.0.2/24
	G0/1	20.0.0.1/24
	Loopback0	2.2.2.2/32
RTC	G0/1	20.0.0.2/32
	Loopback0	3.3.3.3/32

按表 3-3 所示在路由器上配置 IP 地址。

步骤三:配置 OSPF 协议

在 RTA 上启用 OSPF 协议,并在 G0/0 和 Loopback0 接口上使能 OSPF,将它们加入 OSPF 的 Area1。另外,还需要在 RTA 上将 192.168.0.0/24、192.168.1.0/24、192.168.3.0/24 和 192.168.4.0/24 作为直连路由引入到 OSPF 中。在 RTB 上启用 OSPF 协议,并在 G0/0、G0/1 和 Loopback0 接口上使能 OSPF,将 G0/0 加入 OSPF 的 Area1,将 G0/1、Loopback0 加入 OSPF 的 Area0。在 RTC 上启用 OSPF 协议,并在 G0/0 和 Loopback0 接口上使能 OSPF,将它们加入 OSPF 的 Area0。

配置 RTA:

[RTA]ospf 1 [RTA-ospf-1]area 1 [RTA-ospf-1-area-0.0.0.1]network 1.1.1.1 0.0.0.0 [RTA-ospf-1-area-0.0.0.1]network 10.0.0.0 0.0.0.255 [RTA-ospf-1]import-route direct

配置 RTB:

[RTB]ospf 1 [RTB-ospf-1]area 1 [RTB-ospf-1-area-0.0.0.1]network 10.0.0.0 0.0.0.255 [RTB-ospf-1-area-0.0.0.1]area 0 [RTB-ospf-1-area-0.0.0.0]network 2.2.2.2 0.0.0.0 [RTB-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.0.0.0 0.0.0.255

配置 RTC:

[RTC]ospf 1
[RTC-ospf-1]area 0
[RTC-ospf-1-area-0.0.0.0]network 3.3.3.3 0.0.0.0
[RTC-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.0.0.0 0.0.0.255

在 RTC 上观察路由表:

[RTC]display ip routing-table

Destinations : 20 Routes : 20

Destination/Mask	Proto Pre	Cost NextH	op Interface
0.0.0.0/32	Direct 0 0	127.0.0	.1 InLoop0
1.1.1.1/32	O_INTER 10	2 20.0.0	.1 GE0/0
2.2.2.2/32	O_INTRA 10	1 20.0.0	.1 GE0/0
3.3.3.3/32	Direct 0 0	127.0.0	.1 InLoop0
10.0.0.0/24	O_INTER 10	2 20.0.0	.1 GE0/0
20.0.0.0/24	Direct 0 0	20.0.0.	2 GE0/0
20.0.0.0/32	Direct 0 0	20.0.0.	2 GE0/0
20.0.0.2/32	Direct 0 0	127.0.0	.1 InLoop0
20.0.0.255/32	Direct 0	20.0.0	.2 GE0/0 <
127.0.0.0/8	Direct 0 0	127.0.0	.1 InLoop0
127.0.0.0/32	Direct 0 (127.0.0	0.1 InLoop0
127.0.0.1/32	Direct 0 (127.0.0	0.1 InLoop0
127.255.255.255/3	32 Direct 0	0 127.0	.0.1 InLoop0
192.168.0.0/24	O_ASE2 150	1 20.0.0	0.1 GE0/0
192.168.1.0/24	O_ASE2 150	1 20.0.0	0.1 GE0/0
192.168.2.0/24	O_ASE2 150	1 20.0.0	0.1 GE0/0
192.168.3.0/24	O_ASE2 150	1 20.0.0	0.1 GE0/0
224.0.0.0/4	Direct 0 0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct 0 (0.0.0.0	NULLO
255.255.255.255/3	2 Direct 0	0 127.0	.0.1 InLoop0

可以观察到 RTC 学习到了 192.168.0.0/24 等四条路由。

步骤四:在 ASBR 上配置路由聚合

在RTA上配置路由聚合,将4条明细路由聚合成为一条路由。

配置 RTA:

[RTA]ospf 1

[RTA-ospf-1]asbr-summary 192.168.0.0 255.255.252.0

在 RTC 上观察路由表:

[RTC]display ip routing-table

Destinations: 17 Routes: 17

Destination/Mask	Proto Pro	e Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
1.1.1.1/32	O_INTER 10	2	20.0.0.1	GE0/0
2.2.2.2/32	O_INTRA 10	1	20.0.0.1	GE0/0
3.3.3.3/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.0.0.0/24	O_INTER 10	2	20.0.0.1	GE0/0
20.0.0.0/24	Direct 0	0	20.0.0.2	GE0/0
20.0.0.0/32	Direct 0	0	20.0.0.2	GE0/0
20.0.0.2/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
20.0.0.255/32	Direct 0	0	20.0.0.2	GE0/0
127.0.0.0/8	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/3	32 Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.0.0/22	O_ASE2 150	0 1	20.0.0.1	GE0/0
224.0.0.0/4	Direct 0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct 0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/3	32 Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0

可以观察到 RTC 只学习到了 1 条聚合后的路由。

步骤五:在 ASBR 上配置路由聚合,加上 not-advertise 参数。

在 RTA 上配置路由聚合的命令 **asbr-summary** *ip-address* { *mask* | *mask-length* } **not-advertise**,将四条明细路由聚合成为 1 条路由,并且不发布聚合后的路由。

配置 RTA:

[RTA]ospf 1

[RTA-ospf-1]asbr-summary 192.168.0.0 255.255.252.0 not-advertise

在 RTC 上观察路由表:

[RTC]display ip routing-table

Destinations: 16 Routes: 16

Destination/Mask	Proto	Pre	e Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
1.1.1.1/32	O_INTER	10	2	20.0.0.1	GE0/0
2.2.2.2/32	O_INTRA	10	1	20.0.0.1	GE0/0
3.3.3/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.0.0.0/24	O_INTER	10	2	20.0.0.1	GE0/0
20.0.0.0/24	Direct	0	0	20.0.0.2	GE0/0
20.0.0.0/32	Direct	0	0	20.0.0.2	GE 0 / 0
20.0.0.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
20.0.0.255/32	Direct	0	0	20.0.0.2	GE0/0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/3	2 Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/3	2 Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
A N	A 1			A 1	A \(\(\)

可以观察到 RTC 上没有学习到任何明细路由或者聚合路由。

3.5 实验中的命令列表

表3-4 命令列表

命令	描述
ospf [process-id router-id router-id vpn-instance instance-name] *	启动OSPF,进入OSPF视图
area area-id	配置OSPF区域,进入OSPF区域视图
network ip-address wildcard-mask	配置区域所包含的网段并在指定网段的接口上使 能OSPF
abr-summary ip-address { mask-length mask } [advertise not-advertise] [cost cost]	配置OSPF的ABR路由聚合

命令	描述
asbr-summary ip-address { mask-length mask } [cost cost not-advertise nssa-only tag tag] *	配置OSPF的ASBR路由聚合

3.6 思考题

1. 什么情况下在配置路由聚合的时候需要加上 not-advertise 参数呢?

答:由于 OSPF 是链路状态协议,不能直接在 OSPF 路由器之间过滤路由信息,如果需要对于多条连续的路由信息进行过滤,可以使用在 ABR 或者 ASBR 上配置路由聚合,同时使用 not-advertise 参数不发布聚合的路由,从而使所有路由信息都被抑制。



实验4 OSPF Stub 区域和 NSSA 区域配置

4.1 实验目标

完成本实验, 您应该能够:

- 掌握 OSPF 协议的 Stub 区域配置方法
- 掌握 OSPF 协议的 NSSA 区域配置方法

4.2 实验组网图




图4-1 OSPF Stub 区域和 NSSA 区域配置实验组网

实验组网如图 4-1 所示。

4.3 实验设备与版本

本实验所需之主要设备器材如表 4-1 所示。

表4-1 实验设备与器材

名称和型号	版本	数量	描述
MSR36-20	CMW	4	
W3130-20	7.1.049-R0106	7	
第5类UTP以太网连接线		3	

4.4 实验过程

实验任务一: Stub 区域配置

在本实验任务中,学员需要配置 Stub 区域,并且观察 Stub 区域配置前后,区域中路由器的路由表变化。通过本次实验任务,学员应该能够掌握 Stub 区域的配置方法和应用场合。

步骤一:建立物理连接

按照图 4-1 进行连接,并检查设备的软件版本及配置信息,确保各设备软件版本符合要求,所有配置为初始状态。如果配置不符合要求,请在用户模式下擦除设备中的配置文件,然后重启设备以使系统采用缺省的配置参数进行初始化。

以上步骤可能会用到以下命令:

<RTA> display version

<RTA> reset saved-configuration

<RTA> reboot

步骤二: IP 地址配置

表4-2 任务一 IP 地址列表

设备名称	接口	IP 地址
RTA	G0/0	10.0.0.1/24
35	Loopback0	1.1.1.1/32
4	Loopback1	192.168.0.1/24
	Loopback2	192.168.1.1/24
	Loopback3	192.168.2.1/24
	Loopback4	192.168.3.1/24
RTB	G0/0	10.0.0.2/24
	G0/1	20.0.0.1/24
	Loopback0	2.2.2.2/32
RTC	G0/1	20.0.0.2/24
	G0/0	30.0.0.1/24
	Loopback0	3.3.3.3/32
RTD	G0/0	30.0.0.2/24
	Loopback0	4.4.4.4/32

按表 4-12 所示在路由器上配置 IP 地址。

步骤三:配置 OSPF 协议

在 RTA 上启用 OSPF 协议,并在 G0/0 和 Loopback0 接口上使能 OSPF,将它们加入 OSPF 的 Area1。另外,还需要在 RTA 上将 192.168.0.0/24、192.168.1.0/24、192.168.3.0/24 和 192.168.4.0/24 作为直连路由引入到 OSPF 中。在 RTB 上启用 OSPF 协议,并在 G0/0、G0/1 和 Loopback0 接口上使能 OSPF,将 G0/0 加入 OSPF 的 Area1,将 G0/1、Loopback0 加入 OSPF 的 Area0。在 RTC 上启用 OSPF 协议,并在 G0/0、G0/1 和 Loopback0 接口上使能 OSPF,

将 G0/1、Loopback0 加入 OSPF 的 Area0,将 G0/0 加入 OSPF 的 Area2。在 RTD 上启动 OSPF 协议,并在 G0/0 和 Loopback0 接口上使能 OSPF,将它们加入 OSPF 的 Area2。

配置 RTA:

```
[RTA]ospf 1
[RTA-ospf-1]area 1
[RTA-ospf-1-area-0.0.0.1]network 1.1.1.1 0.0.0.0
[RTA-ospf-1-area-0.0.0.1]network 10.0.0.0 0.0.0.255
[RTA-ospf-1]import-route direct
```

配置 RTB:

```
[RTB]ospf 1

[RTB-ospf-1]area 1

[RTB-ospf-1-area-0.0.0.1]network 10.0.0.0 0.0.0.255

[RTB-ospf-1-area-0.0.0.1]area 0

[RTB-ospf-1-area-0.0.0.0]network 2.2.2.2 0.0.0.0

[RTB-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.0.0.0 0.0.0.255
```

配置 RTC:

```
[RTC]ospf 1
[RTC-ospf-1]area 0
[RTC-ospf-1-area-0.0.0.0]network 3.3.3.3 0.0.0.0
[RTC-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.0.0.0 0.0.0.255
[RTC-ospf-1-area-0.0.0.0]area 2
[RTC-ospf-1-area-0.0.0.2]network 30.0.0.0 0.0.0.255
```

配置 RTD:

```
[RTD]ospf 1

[RTD-ospf-1]area 2

[RTD-ospf-1-area-0.0.0.2]network 4.4.4.4 0.0.0.0

[RTD-ospf-1-area-0.0.0.2]network 30.0.0.0 0.0.0.255
```

在 RTD 上观察路由表:

[RTD]display ip routing-table

Destinations : 22 Routes : 22

Destination/Mask	Proto Pre Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct 0 0	127.0.0.1	InLoop0
1.1.1.1/32	O_INTER 10 3	30.0.0.1	GE0/0
2.2.2.2/32	O_INTER 10 2	30.0.0.1	GE0/0
3.3.3.3/32	O_INTER 10 1	30.0.0.1	GE0/0
4.4.4.4/32	Direct 0 0	127.0.0.1	InLoop0
10.0.0.0/24	O_INTER 10 3	30.0.0.1	GE 0 / 0
20.0.0.0/24	O_INTER 10 2	30.0.0.1	GE 0 / 0
30.0.0.0/24	Direct 0 0	30.0.0.2	GE0/0
30.0.0.0/32	Direct 0 0	30.0.0.2	GE0/0
30.0.0.2/32	Direct 0 0	127.0.0.1	InLoop0
30.0.0.255/32	Direct 0 0	30.0.0.2	GE0/0
127.0.0.0/8	Direct 0 0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct 0 0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct 0 0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/3	32 Direct 0 0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.0.0/24	O_ASE2 150 1	30.0.0.1	GE0/0
192.168.1.0/24	O_ASE2 150 1	30.0.0.1	GE0/0
192.168.2.0/24	O_ASE2 150 1	30.0.0.1	GE0/0
192.168.3.0/24	O_ASE2 150 1	30.0.0.1	GE0/0
224.0.0.0/4	Direct 0 0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct 0 0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/3	32 Direct 0 0	127.0.0.1	InLoop0

可以观察到 RTD 学习到了 192.168.0.0/24 等四条外部路由。

步骤四:配置 Stub 区域

在 RTC 和 RTD 上配置 **stub** 命令,将 Area2 配置成为 Stub 区域。

配置 RTC:

[RTC]ospf 1

[RTC-ospf-1]area 2

[RTC-ospf-1-area-0.0.0.2]stub

配置 RTD:

[RTD]ospf 1

[RTD-ospf-1]area 2

[RTD-ospf-1-area-0.0.0.2]stub

在 RTD 上观察路由表:

[RTD]display ip routing-table

Destinations: 19 Routes: 19

Destination/Mask	Proto Pre	e Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/0	O_INTER 10	2	30.0.0.1	GE0/0
0.0.0.0/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
1.1.1.1/32	O_INTER 10	3	30.0.0.1	GE0/0
2.2.2.2/32	O_INTER 10	2	30.0.0.1	GE0/0
3.3.3.3/32	O_INTER 10	1	30.0.0.1	GE0/0
4.4.4.4/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.0.0.0/24	O_INTER 10	3	30.0.0.1	GE0/0
20.0.0.0/24	O_INTER 10	2	30.0.0.1	GE0/0
30.0.0.0/24	Direct 0	0	30.0.0.2	GE0/0
30.0.0.0/32	Direct 0	0	30.0.0.2	GE0/0
30.0.0.2/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0 <
30.0.0.255/32	Direct 0	0	30.0.0.2	GE0/0
127.0.0.0/8	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/3	32 Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
224.0.0.0/4	Direct 0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct 0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/3	32 Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0

可以观察到 RTD 的路由表中已经没有外部路由

步骤五:配置 Totally Stub 区域

在 RTC 上配置 stub no-summary 命令,将 Area2 配置成为 Totally Stub 区域。

配置 RTC:

[RTC]ospf 1

[RTC-ospf-1]area 2

[RTC-ospf-1-area-0.0.0.2]stub no-summary

在 RTD 上观察路由表:

[RTD]display ip routing-table

Destinations: 14 Routes: 14

Destination/Mask	Proto	Pr	e Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/0	O_INTER	10	2	30.0.0.1	GE0/0
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
4.4.4.4/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
30.0.0.0/24	Direct	0	0	30.0.0.2	GE0/0
30.0.0.0/32	Direct	0	0	30.0.0.2	GE0/0

实验 4 OSPF Stub 区域和 NSSA 区域配置

30.0.0.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
30.0.0.255/32	Direct	0	0	30.0.0.2	GE0/0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/3	32 Direct	. 0	0	127.0.0.1	InLoop0
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/3	2 Direct	. 0	0	127.0.0.1	InLoop0

可以观察到 RTD 的路由表中不但没有外部路由,连 OSPF 区域间路由都已经消失了。

实验任务二: NSSA 区域配置

在本实验任务中,学员需要配置 NSSA 区域,并且观察 NSSA 区域配置前后,区域中路由器的路由表变化。通过本次实验任务,学员应该能够掌握 NSSA 区域的配置方法和应用场合。

步骤一:建立物理连接

按照图 4-1 进行连接,并检查设备的软件版本及配置信息,确保各设备软件版本符合要求, 所有配置为初始状态。如果配置不符合要求,请在用户模式下擦除设备中的配置文件,然后重 启设备以使系统采用缺省的配置参数进行初始化。

以上步骤可能会用到以下命令:

<RTA> display version

<RTA> reset saved-configuration

<RTA> reboot

步骤二: IP 地址配置

表4-3 任务二 IP 地址列表

设备名称	接口	IP 地址
RTA	G0/0	10.0.0.1/24
	Loopback0	1.1.1.1/32
	Loopback1	192.168.0.1/24
	Loopback2	192.168.1.1/24
	Loopback3	192.168.2.1/24
	Loopback4	192.168.3.1/24
RTB	G0/0	10.0.0.2/24
£	G0/1	20.0.0.1/24
	Loopback0	2.2.2.2/32
RTC	G0/1	20.0.0.2/24
	G0/0	30.0.0.1/24
Loopback0		3.3.3.3/32
RTD	G0/0	30.0.0.2/24
	Loopback0	4.4.4.4/32

按表 4-3 所示在路由器上配置 IP 地址。

步骤三:配置 OSPF 协议

在 RTA 上启用 OSPF 协议,并在 G0/0 和 Loopback0 接口上使能 OSPF,将它们加入 OSPF 的 Area1。另外,还需要在 RTA 上将 192.168.0.0/24、192.168.1.0/24、192.168.3.0/24 和 192.168.4.0/24 作为直连路由引入到 OSPF 中。在 RTB 上启用 OSPF 协议,并在 G0/0、G0/1 和 Loopback0 接口上使能 OSPF,将 G0/0 加入 OSPF 的 Area1,将 G0/1、Loopback0 加入 OSPF 的 Area0。在 RTC 上启用 OSPF 协议,并在 G0/0、G0/1 和 Loopback0 接口上使能 OSPF,将 G0/0、Loopback0 加入 OSPF 的 Area0,将 G0/0 加入 OSPF 的 Area2。在 RTD 上启动 OSPF 协议,并在 G0/0 和 Loopback0 接口上使能 OSPF,将它们加入 OSPF 的 Area2。另外,还需要在 RTA 上将 192.168.0.0/24、192.168.1.0/24、192.168.3.0/24 和 192.168.4.0/24 作为直连路由引入到 OSPF 中。

配置 RTA:

```
[RTA]ospf 1
[RTA-ospf-1]area 1
[RTA-ospf-1-area-0.0.0.1]network 1.1.1.1 0.0.0.0
[RTA-ospf-1-area-0.0.0.1]network 10.0.0.0 0.0.0.255
[RTA-ospf-1]import-route direct
```

配置 RTB:

```
[RTB]ospf 1
[RTB-ospf-1]area 1
[RTB-ospf-1-area-0.0.0.1]network 10.0.0.0 0.0.0.255
[RTB-ospf-1-area-0.0.0.1]area 0
[RTB-ospf-1-area-0.0.0.0]network 2.2.2.2 0.0.0.0
[RTB-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.0.0.0 0.0.0.255
```

配置 RTC:

```
[RTC]ospf 1
[RTC-ospf-1]area 0
[RTC-ospf-1-area-0.0.0.0]network 3.3.3.3 0.0.0.0
[RTC-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.0.0.0 0.0.0.255
[RTC-ospf-1-area-0.0.0.0]area 2
[RTC-ospf-1-area-0.0.0.2]network 30.0.0.0 0.0.0.255
```

配置 RTD:

```
[RTD]ospf 1
[RTD-ospf-1]area 2
[RTD-ospf-1-area-0.0.0.2]network 4.4.4.4 0.0.0.0
[RTD-ospf-1-area-0.0.0.2]network 30.0.0.0 0.0.0.255
[RTD-ospf-1]import-route direct
```

在 RTD 上观察路由表:

[RTD]display ip routing-table

Destinations : 22 Routes : 22

Destination/Mask	Proto Pr	e Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
1.1.1.1/32	O_INTER 10	3	30.0.0.1	GE0/0
2.2.2.2/32	O_INTER 10	2	30.0.0.1	GE0/0
3.3.3.3/32	O_INTER 10	1	30.0.0.1	GE0/0
4.4.4.4/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.0.0.0/24	O_INTER 10	3	30.0.0.1	GE 0 / 0
20.0.0.0/24	O_INTER 10	2	30.0.0.1	GE0/0
30.0.0.0/24	Direct 0	0	30.0.0.2	GE0/0
30.0.0.0/32	Direct 0	0	30.0.0.2	GE0/0

30.0.0.2/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
30.0.0.255/32	Direct 0	0	30.0.0.2	GE0/0
127.0.0.0/8	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/	32 Direct (0 0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.0.0/24	O_ASE2 1	50 1	30.0.0.1	GE0/0
192.168.1.0/24	O_ASE2 1	50 1	30.0.0.1	GE0/0
192.168.2.0/24	O_ASE2 1	50 1	30.0.0.1	GE0/0
192.168.3.0/24	O_ASE2 1	50 1	30.0.0.1	GE0/0
224.0.0.0/4	Direct 0	⊋ 0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct 0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/	32 Direct (0 0	127.0.0.1	InLoop0

可以观察到 RTD 学习到了 192.168.0.0/24 等四条外部路由。

步骤四:配置 NSSA 区域

在RTC和RTD上配置NSSA命令,将Area2配置成为NSSA区域。

配置 RTC:

[RTC]ospf 1
[RTC-ospf-1]area 2
[RTC-ospf-1-area-0.0.0.2]nssa

配置 RTD:

[RTD]ospf 1
[RTD-ospf-1]area 2
[RTD-ospf-1-area-0.0.0.2]nssa

在 RTD 上观察路由表:

[RTD]display ip routing-table

Destinations: 18 Routes: 18

Destination/Mask	Proto	Pr	e Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
1.1.1.1/32	O_INTER	10	3	30.0.0.1	GE0/0
2.2.2.2/32	O_INTER	10	2	30.0.0.1	GE0/0
3.3.3.3/32	O_INTER	10	1	30.0.0.1	GE0/0
4.4.4.4/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.0.0.0/24	O_INTER	10	3	30.0.0.1	GE0/0
20.0.0.0/24	O_INTER	10	2	30.0.0.1	GE0/0
30.0.0.0/24	Direct	0	0	30.0.0.2	GE0/0
30.0.0.0/32	Direct	0	0	30.0.0.2	GE0/0
30.0.0.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
30.0.0.255/32	Direct	0	0	30.0.0.2	GE0/0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/3	2 Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/3	2 Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

可以观察到 RTD 的路由表中已经没有外部路由。

4.5 实验中的命令列表

表4-4 命令列表

命令	描述		
ospf [process-id router-id router-id vpn-instance instance-name] *	启动OSPF,进入OSPF视图		
area area-id	配置OSPF区域,进入OSPF区域视图		
network ip-address wildcard-mask	配置区域所包含的网段并在指定网段的接口上使 能OSPF		
stub [no-summary]	配置当前区域为Stub区域		
nssa [default-route-advertise			
[cost cost nssa-only			
route-policy route-policy-name	配置一个区域为NSSA区域		
type type] * no-import-route			
no-summary suppress-fa			
[translate-always			
translate-never]			
translator-stability-interval			
value]*			

4.6 思考题

1. 在实验任务二中,在配置 NSSA 区域的时候,如果在 RTC 上配置 nssa no-summary 命令,可以在 RTD 上观察到路由表有何变化?

答:这个实验结果类似于实验任务一中 Totally Stub 区域配置后的结果。如果在配置 NSSA 区域的时候,使用了 no-summary 参数,不仅过滤了外部路由,也会过滤 OSPF 区域间路由。

实验5 OSPF 虚连接和验证配置

5.1 实验目标

完成本实验, 您应该能够:

- 掌握 OSPF 协议的虚连接配置
- 掌握 OSPF 协议的验证配置

5.2 实验组网图




图5-1 OSPF 虚连接和验证配置实验组网图

实验组网如图 5-1 所示。

5.3 实验设备与版本

本实验所需之主要设备器材如表 5-1 所示。

表5-1 实验设备和器材

名称和型号	版本	数量	描述
MSR36-20	CMW	4	
W3K30-20	7.1.049-R0106	4	
第5类UTP以太网连接线		3	

5.4 实验过程

实验任务一: 虚连接的配置

OSPF协议要求非骨干区域必须和骨干区域相连,但是在某些特殊情况下,非骨干区域无法和骨干区域物理上直接相连,这就要求使用虚连接,实现逻辑上的连接。在本实验任务中,学员需要在路由器上配置虚连接,并且观察配置虚连接前后,非骨干区域中路由器的路由表变化。通过本次实验任务,学员应该能够掌握虚连接的配置方法和应用场合。

步骤一:建立物理连接

按照图 5-1 进行连接,并检查设备的软件版本及配置信息,确保各设备软件版本符合要求, 所有配置为初始状态。如果配置不符合要求,请在用户模式下擦除设备中的配置文件,然后重 启设备以使系统采用缺省的配置参数进行初始化。

以上步骤可能会用到以下命令:

<RTA> display version

<RTA> reset saved-configuration

<RTA> reboot

步骤二: IP 地址配置

IP 地址 设备名称 接口 RTA G0/0 10.0.0.1/24 Loopback0 1.1.1.1/32 **RTB** G0/0 10.0.0.2/24 G0/1 20.0.0.1/24 Loopback0 2.2.2.2/32 **RTC** G0/0 30.0.0.1/24 G0/1 20.0.0.2/24 Loopback0 3.3.3/32 G0/0 **RTD** 30.0.0.2/24 Loopback0 4.4.4.4/32

表5-2 任务一 IP 地址列表

按表 5-2 所示在路由器上配置 IP 地址。

步骤三: 配置 OSPF 协议

在 RTA 上启用 OSPF 协议,并在 G0/0 和 Loopback0 接口上使能 OSPF,将它们加入 OSPF 的 Area0。在 RTB 上启用 OSPF 协议,并在 G0/0、G0/1 和 Loopback0 接口上使能 OSPF,将 G0/0 加入 OSPF 的 Area0,将 G0/1、Loopback0 加入 OSPF 的 Area1。在 RTC 上启用 OSPF 协议,并在 G0/0、G0/1 和 Loopback0 接口上使能 OSPF,将 G0/1、Loopback0 加入 OSPF 的 Area1,将 G0/0 加入 OSPF 的 Area2。在 RTD 上启用 OSPF 协议,并在 G0/0 和 Loopback0 接口上使能 OSPF,将它们加入 OSPF 的 Area2。

配置 RTA:

```
[RTA]ospf 1
[RTA-ospf-1]area 0
[RTA-ospf-1-area-0.0.0.0]network 1.1.1.1 0.0.0.0
[RTA-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.0.0 0.0.0.255
```

配置 RTB:

```
[RTB] ospf 1 router-id 2.2.2.2

[RTB-ospf-1]area 0

[RTB-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.0.0 0.0.0.255

[RTB-ospf-1-area-0.0.0.0]area 1

[RTB-ospf-1-area-0.0.0.1]network 2.2.2.2 0.0.0.0

[RTB-ospf-1-area-0.0.0.1]network 20.0.0.0 0.0.0.255
```

配置 RTC:

```
[RTC]ospf 1 router-id 3.3.3.3
[RTC-ospf-1]area 1
[RTC-ospf-1-area-0.0.0.1]network 3.3.3.3 0.0.0.0
[RTC-ospf-1-area-0.0.0.1]network 20.0.0.0 0.0.0.255
[RTC-ospf-1-area-0.0.0.1]area 2
[RTC-ospf-1-area-0.0.0.2]network 30.0.0.0 0.0.0.255
```

配置 RTD:

```
[RTD]ospf 1
[RTD-ospf-1]area 2
[RTD-ospf-1-area-0.0.0.2]network 4.4.4.4 0.0.0.0
[RTD-ospf-1-area-0.0.0.2]network 30.0.0.0 0.0.0.255
```

在 RTD 上观察路由表:

[RTD]display ip routing-table

Destinations: 13 Routes: 13

Destination/Mask	Proto	Pr	e Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
4.4.4.4/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
30.0.0.0/24	Direct	0	0	30.0.0.2	GE0/0
30.0.0.0/32	Direct	0	0	30.0.0.2	GE0/0
30.0.0.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
30.0.0.255/32	Direct	0	0	30.0.0.2	GE0/0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/3	32 Direct	. 0	0	127.0.0.1	InLoop0
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/3	32 Direct	. 0	0	127.0.0.1	InLoop0

可以观察到 RTD 没有学习到 RTA 与 RTB 路由。

步骤四: 配置虚连接

在 RTB 和 RTC 上配置 vlink-peer router-id 命令,建立 RTB 和 RTC 之间的虚连接。

配置 RTB:

```
[RTB]ospf 1
[RTB-ospf-1]area 1
[RTB-ospf-1-area-0.0.0.1]vlink-peer 3.3.3.3
```

配置 RTC

```
[RTC]ospf 1
[RTC-ospf-1]area 1
```

[RTC-ospf-1-area-0.0.0.1]vlink-peer 2.2.2.2

在 RTD 上观察路由表:

[RTD]display ip routing-table

Destinations: 18 Routes: 18

Destination/Mask	Proto Pr	e Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
1.1.1.1/32	O_INTER 10	3	30.0.0.1	GE0/0
2.2.2.2/32	O_INTER 10	2	30.0.0.1	GE0/0
3.3.3.3/32	O_INTER 10	1	30.0.0.1	GE0/0
4.4.4.4/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.0.0.0/24	O_INTER 10	3	30.0.0.1	GE0/0
20.0.0.0/24	O_INTER 10	2	30.0.0.1	GE0/0
30.0.0.0/24	Direct 0	0	30.0.0.2	GE0/0
30.0.0.0/32	Direct 0	0	30.0.0.2	GE0/0
30.0.0.2/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
30.0.0.255/32	Direct 0	0	30.0.0.2	GE0/0
127.0.0.0/8	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/3	2 Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
224.0.0.0/4	Direct 0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct 0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/3	2 Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0

可以观察到 RTD 已经学习到 RTA 和 RTB 的路由。

实验任务二:验证的配置

处于安全性的考虑,有时要求 OSPF 协议必须使用验证。本实验任务的主要内容是通过验证的配置,实现 RTA 与 RTB 使用密码 123 建立邻居,RTB 和 RTC 使用密码 456 建立邻居。通过本实验内容,学员应该能够掌握 OSPF 验证的配置方法和应用场合。

步骤一:建立物理连接

按照图 5-1 进行连接,并检查设备的软件版本及配置信息,确保各设备软件版本符合要求, 所有配置为初始状态。如果配置不符合要求,请在用户模式下擦除设备中的配置文件,然后重 启设备以使系统采用缺省的配置参数进行初始化。

以上步骤可能会用到以下命令:

<RTA> display version

<RTA> reset saved-configuration

<RTA> reboot

步骤二: IP 地址配置

表5-3 任务二 IP 地址列表

设备名称	接口	IP 地址
RTA	G0/0	10.0.0.1/24
	Loopback0	1.1.1.1/32
RTB	G0/0	10.0.0.2/24
	G0/1	20.0.0.1/24
	Loopback0	2.2.2.2/32

设备名称	接口	IP 地址
RTC	G0/1	20.0.0.2/32
	Loopback0	3.3.3/32

按表 5-3 所示在路由器上配置 IP 地址。

步骤三: OSPF 多区域配置

在RTA上启用 OSPF 协议,并在 G0/0 和 Loopback0 接口上使能 OSPF,将它们加入 OSPF 的 Area0。在RTB 上启用 OSPF 协议,并在 G0/0、G0/1 和 Loopback0 接口上使能 OSPF,将它们加入 OSPF 的 Area0。在RTC 上启用 OSPF 协议,并在 G0/0 和 Loopback0 接口上使能 OSPF,将它们加入 OSPF 的 Area0。

配置 RTA:

```
[RTA]ospf 1
[RTA-ospf-1]area 0
[RTA-ospf-1-area-0.0.0.0]network 1.1.1.1 0.0.0.0
[RTA-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.0.0 0.0.0.255
```

配置 RTB:

```
[RTB]ospf 1
[RTB-ospf-1]area 0
[RTB-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.0.0 0.0.0.255
[RTB-ospf-1-area-0.0.0.0]network 2.2.2.2 0.0.0.0
[RTB-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.0.0.0 0.0.0.255
```

配置 RTC:

```
[RTC]ospf 1

[RTC-ospf-1]area 0

[RTC-ospf-1-area-0.0.0.0]network 3.3.3.3 0.0.0.0

[RTC-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.0.0.0 0.0.0.255
```

步骤四:配置验证

RTA、RTB 和 RTC 启动 OSPF 的区域验证,并且在相关接口下配置验证密码。RTA 的 G0/0 使用密码 123,RTB 的 G0/0 使用密码 123,G0/1 使用密码 456,RTC 的 G0/1 使用密码 456。

配置 RTA:

```
[RTA]ospf 1
[RTA-ospf-1-area-0.0.0.0]interface gigaethernet 0/0
[RTA-GigabitEthernet0/0]ospf authentication-mode simple plain 123
```

配置 RTB:

```
[RTB]ospf 1

[RTB-ospf-1-area-0.0.0.0]interface gigaethernet 0/0

[RTB-GigabitEthernet0/0]ospf authentication-mode simple plain 123

[RTB-GigabitEthernet0/0]interface gigaethernet 0/1

[RTB-GigabitEthernet0/1]ospf authentication-mode simple plain 456
```

配置 RTC:

```
[RTC]ospf 1
[RTC-ospf-1-area-0.0.0.0]interface gigaethernet 0/0
[RTC-GigabitEthernet0/0]ospf authentication-mode simple plain 456
```

在配置了区域验证之后,可以立即观察到 OSPF 的邻居状态变迁为 Down,直到接口验证配置完成之后,才重新建立 OSPF 邻居。

在 RTB 上观察邻居信息:

[RTB]display ospf peer

OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2 Neighbor Brief Information

Area: 0.0.0.0

3,3.3.3

Router ID Address 1.1.1.1 10.0.0.1

Pri Dead-Time State
1 32 Full/DR

Full/DR

Interface GE0/0 GE0/1

可以观察到 RTB 与 RTA、RTC 重新建立了邻居关系。

20.0.0.2

5.5 实验中的命令列表

表5-4 命令列表

40

命令	描述		
ospf [process-id router-id router-id vpn-instance instance-name] *	启动OSPF,进入OSPF视图		
area area-id	配置OSPF区域,进入OSPF区域视图		
network ip-address wildcard-mask	配置区域所包含的网段并在指定网段的接口上位 能OSPF		
<pre>vlink-peer router-id [dead seconds hello seconds { { hmac-md5 md5 } key-id { cipher cipher-string plain plain-string } simple { cipher cipher-string plain plain-string } } retransmit seconds trans-delay seconds] *</pre>	创建并配置虚连接		
ospf authentication-mode simple { cipher cipher-string plain	配置OSPF接口的验证模式(简单验证)		
ospf authentication-mode { hmac-md5 md5 } key-id { cipher cipher-string plain plain-string }	配置OSPF接口的验证模式(MD5验证)		

5.6 思考题

1. 在实验任务一中,虚连接为什么需要在 RTB 和 RTC 之间建立,而不是在 RTC 和 RTD 之间建立呢?

答:虚连接是指在两台 ABR 之间通过一个非骨干区域而建立的一条逻辑上的连接通道。它的两端必须是 ABR,而且必须在两端同时配置方可生效。在这个实验中,RTB 和 RTC 是 ABR,而 Area1 就是所需要穿越的非骨干区域。

实验6 IS-IS 基本配置

6.1 实验目标

完成本实验,您应该能够:

- 掌握如何在路由器进行单区域 IS-IS 的基本配置
- 掌握如何在路由器上查看 ISIS 路由表、邻居信息
- 掌握如何在路由器上查看 ISIS 的 LSDB 信息

6.2 实验组网图




图6-1 IS-IS 基本配置实验组网

6.3 实验设备与版本

本实验所需之主要设备器材如表 6-1 所示。

名称和型号	版本	数量	描述
MSR36-20	Version 7.1	2	£ 8
PC	Windows XP SP2 或Windows 7	2	
V.35 DTE串口线		1	
V.35 DCE串口线	V.35 DCE串口线		
第5类UTP以太网连接线		2	

表6-1 实验设备和器材

6.4 实验过程

实验任务一: 单区域配置

在本实验任务中,学员需要在路由器上配置单区域 IS-IS 路由,然后查看路由表、邻居和 LSDB 数据库。通过本实验任务,学员应该能够掌握 IS-IS 协议单区域的配置方法,IS-IS 邻居和 LSDB 的查看方法。

步骤一:建立物理连接

按照图 6-1 进行连接,并检查设备的软件版本及配置信息,确保各设备软件版本符合要求,所有配置为初始状态。如果配置不符合要求,请在用户模式下擦除设备中的配置文件,然后重启设备以使系统采用缺省的配置参数进行初始化。

以上步骤可能会用到以下命令:

<RTA> display version

<RTA> reset saved-configuration

<RTA> reboot

步骤二: IP 地址配置

设备名称 IP 地址 网关 接口 192.168.0.1/24 192.168.0.254 **PCA PCB** 192.168.2.1/24 192.168.2.254 192.168.0.254/24 **RTA** G0/0 S1/0 192.168.1.1/30 **RTB** G0/0 192.168.2.254/24 S1/0 192.168.1.2/30

表6-2 IP 地址列表

按表 6-2 所示在 PC 及路由器上配置 IP 地址。

步骤三: ISIS 单区域配置

规划 RTA 和 RTB 为 Level-1 路由器, ISIS 的区域号为 10(保证 RTA 和 RTB 在同一区域), RTA 的 NET 实体为 10.0000.0000.0001.00, RTB 的 NET 实体为 10.0000.0000.0002.00。

在配置 System ID 时,可以由 Router ID 转换而来,也可以随意指定。将 Router ID 转换为 System ID 的方法如下:

Router ID 为 1.1.1.1,先将每一部分扩展为 3 位: 001.001.001.001,再均分为 3 个部分: 0010.0100.1001 即可。这样的好处是可以将运行不同协议的同一台设备进行唯一标识。在我们的实验中,没有给设备指定 Router ID。System ID 可以随意指定。

配置 RTA:

[RTA]isis

[RTA-isis-1]network-entity 10.0000.0000.0001.00

[RTA-isis-1]is-level level-1

[RTA-isis-1]quit
[RTA]interface Serial 1/0
[RTA-Serial1/0]isis enable 1
[RTA-Serial1/0]quit
[RTA]interface GigabitEthernet 0/0
[RTA-GigabitEthernet0/0]isis enable 1

配置 RTB:

[RTB]isis
[RTB-isis-1]network-entity 10.0000.0000.0002.00
[RTB-isis-1]is-level level-1
[RTB-isis-1]quit
[RTB]interface Serial 1/0
[RTB-Serial1/0]isis enable 1
[RTB-Serial1/0]quit
[RTB]interface GigabitEthernet 0/0
[RTB-GigabitEthernet0/0]isis enable 1

步骤四: IS-IS 摘要信息及路由表查看

配置完成后,查看 IS-IS 摘要信息,如下所示:

<RTA>display isis

IS-IS(1) Protocol Information

Network entity : 10.0000.0000.0001.00

IS-level : level-1
Cost-style : Narrow
Fast reroute : Disabled
Preference : 15
LSP-length receive : 1497

LSP-length originate level-1 : 1497

Maximum imported routes : 500000

Timers

LSP-max-age : 1200 LSP-refresh : 900 SPF intervals : 5 50 200

<RTB>display isis

IS-IS(1) Protocol Information

Network entity : 10.0000.0000.0002.00

IS-level : level-1
Cost-style : Narrow
Fast reroute : Disabled
Preference : 15
LSP-length receive : 1497

LSP-length originate

level-1 : 1497
Maximum imported routes : 500000

Timers

LSP-max-age : 1200 LSP-refresh : 900 SPF intervals : 5 50 200

查看路由表,如下所示:

<RTA>display isis route

Route information for IS-IS(1)

Level-1 IPv4 Forwarding Table

IPv4 Destination	IntCost	ExtCost	ExitInterface	NextHop	Flags
192.168.0.0/24	10	NULL	GE0/0	Direct	D/L/-
192.168.1.0/24	10	NULL	S1/0	Direct	D/L/-
192.168.2.0/24	20	NULL	S1/0	192.168.1.2	R/-/-

Flags: D-Direct, R-Added to Rib, L-Advertised in LSPs, U-Up/Down Bit Set <RTB>display isis route

Route information for IS-IS(1)

Level-1 IPv4 Forwarding Table

IPv4 Destination	IntCost	ExtCost	ExitInterface	NextHop	Flags
192.168.0.0/24	20	NULL		192.168.1.1	R/-/-
192.168.1.0/24	10	NULL	S1/0	Direct	D/L/-
192.168.2.0/24	10	NULL	GE0/0	Direct	D/L/-

Flags: D-Direct, R-Added to Rib, L-Advertised in LSPs, U-Up/Down Bit Set RTA 和 RTB 之间都互相学习到了路由,并放置在 IP 路由表中。

在 PCA 上用 Ping 命令来测试到 PCB 的可达性,如下所示:

C:\Documents and Settings\Administrator>ping 192.168.2.1

Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=126 Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=126 Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=126 Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.2.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
 Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

步骤五: ISIS 邻居及 LSDB 查看

查看 ISIS 邻居表,如下所示:

<RTA>display isis peer

Peer information for IS-IS(1)

System ID: 0000.0000.0002

Interface: S1/0 Circuit Id: 001

State: Up HoldTime: 26s Type: L1 PRI: --

由以上信息可知, 邻居关系是 Level-1, 邻居的 System ID 值为 0000.0000.0002。

查看 LSDB 数据库,如下所示:

<RTA>display isis lsdb

Database information for IS-IS(1)

Level-1 Link State Database

LSPID	Seq Num	Checksum	Holdtime	Length	ATT/P/OL	
			542 533	84 84	0/0/0	

*-Self LSP, +-Self LSP(Extended), ATT-Attached, P-Partition, OL-Overload

<RTA>display isis lsdb verbose

Database information for IS-IS(1)

Level-1 Link State Database

LSPID	Seq Num	Checksum	Holdtime	Length	ATT/P/OL
 0000.0000.0001.00- Source 0000.		7 0x3ad9	1171	84	0/0/0
NLPID IPv4 Area address 10	2				£
IPv4 address 192.	168.0.254		10	~	1
IPv4 address 192.	168.1.1	4		4	•
NBR ID	1		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	
0000.0000.0002	2.00	Cost: 10			
IP-Internal	055 055 055	0 0 1 1	2		
192.168.0.0 IP-Internal	255.255.255.	U Cost: 10	J		
192.168.1.0	255 255 255	0 Cost: 10	n		
1,2.100.1.0	255.255.255.	U COBC I	5		
0000.0000.0002.00-	00 0x000000'	7 0x9579	1179	84	0/0/0
Source 0000.	0000.0002.00				
NLPID IPv4					
Area address 10					
IPv4 address 192.					
IPv4 address 192.	168.2.254				
NBR ID	0.0	a 10			
0000.0000.0001 IP-Internal	.00	Cost: 10	<u> </u>		<u> </u>
192.168.1.0	255 255 255	0 Cost: 10			22
IP-Internal	233.233,233.	U COBC. II	10,	~	10°
	255.255.255.	0 Cost: 10	0	4	4,
7	Y		Y		

*-Self LSP, +-Self LSP(Extended), ATT-Attached, P-Partition, OL-Overload LSPID 表示链路状态报文 ID,形式为 System ID.XX.YY。XX 为 0 表示是真实设备产生的, XX 不为 0 表示是 DIS 产生的。YY 表示 LSP 分片号,00 分片预留给拓扑、邻居等重要信息,路由信息从 01 分片开始填充。

6.5 实验中的命令列表

表6-3 实验命令列表

命令	描述			
isis [process-id]	创建一个IS-IS路由进程			
network-entity net	配置IS-IS进程的网络实体名称(Network Entity Title,简称NET)			
is-level { level-1 level-1-2 level-2 }	配置路由器类型。			
isis enable [process-id]	在指定接口上使能IS-IS功能,并配置与该接口关 联的IS-IS路由进程。			
display isis [process-id]	显示IS-IS相关进程的摘要信息。			
display isis peer [statistics verbose] [process-id]	显示IS-IS的邻居信息。			
display isis route [ipv4] [[level-1 level-2] verbose] [process-id]	显示IS-IS的IPv4路由信息。			
display isis Isdb[[level-1 level-2] local [lsp-id lsp-name	显示IS-IS的链路状态数据库。			
Ispname] verbose][process-id]				

6.6 思考题

1. 如果只有一个区域,路由器是配置成 Level-1,Level-2 好还是配置成 level-1-2 好呢?答:如果只有一个区域,建议用户将所有路由器的 Level 配置为 Level-1 或者 Level-2,因为没有必要让所有路由器同时维护两个完全相同的数据库。在 IP 网络中使用时,建议将所有的路由器都配置为 Level-2,这样有利于以后的扩展。

实验7 IS-IS 多区域配置

7.1 实验目标

完成本实验, 您应该能够:

- 掌握如何在路由器上配置 IS-IS 的路由聚合
- 掌握如何在路由器上配置 IS-IS 的验证

7.2 实验组网图




图7-1 IS-IS 多区域配置实验组网

7.3 实验设备与版本

本实验所需之主要设备器材如表 7-1 所示。

(O)	Q , X X	# 11 HH 117	
名称和型号	版本	数量	描述
MSR36-20	Version 7.1	4	→
PC	Windows 系统均可	2	
V.35 DTE串口线		1	
V.35 DCE串口线		1	
第5类UTP以太网连接线		4	

表7-1 实验设备和器材

7.4 实验过程

实验任务一: IS-IS 路由聚合和验证配置

在本实验任务中,学员需要在路由器上配置 IS-IS 的多区域,再配置聚合和验证。通过本实验任务,学员应该能够掌握 IS-IS 中聚合和验证的配置方法。

步骤一:建立物理连接

按照图 7-1 进行连接,并检查设备的软件版本及配置信息,确保各设备软件版本符合要求,所有配置为初始状态。如果配置不符合要求,请在用户模式下擦除设备中的配置文件,然后重启设备以使系统采用缺省的配置参数进行初始化。

以上步骤可能会用到以下命令:

<RTA> display version

<RTA> reset saved-configuration

<RTA> reboot

步骤二: IP 地址配置

表7-2 IP 地址列表

设备名称	接口	IP 地址	网关
PCA	25	172.16.0.1/24	172.16.0.254
PCB	10	192.168.2.1/24	192.168.2.254
RTA	G0/0	172.16.0.254/24	💙
	G0/1	172.16.1.1/24	
RTB	G0/0	172.16.2.1/24	
RTC	G0/0	172.16.1.2/24	
	G0/1	172.16.2.2/24	
	S1/0	192.168.1.1/30	
RTD	G0/0	192.168.2.254/24	
S	S1/0	192.168.1.2/30	

按表 7-2 所示在 PC 及路由器上配置 IP 地址。

步骤三: IS-IS 多区域配置

规划 RTA 和 RTB 为 Level-1 路由器,RTD 为 Level-2 路由器,RTC 作为 Level-1-2 路由器将两个区域相连。RTA、RTB 和 RTC 的区域号为 10,RTD 的区域号为 20。

RTA 的 NET 实体为 10.0000.0000.0001.00, RTB 的 NET 实体为 10.0000.0000.0002.00, RTC 的 NET 实体为 10.0000.0000.0003.00, RTB 的 NET 实体为 20.0000.0000.0004.00。

配置 RTA:

[RTA]isis

[RTA-isis-1]network-entity 10.0000.0000.0001.00

[RTA-isis-1]is-level level-1
[RTA]interface GigabitEthernet 0/0
[RTA-GigabitEthernet0/0]isis enable 1
[RTA]interface GigabitEthernet 0/1
[RTA-GigabitEthernet0/1]isis enable 1

配置 RTB:

[RTB]isis
[RTB-isis-1]network-entity 10.0000.0000.0002.00
[RTB-isis-1]is-level level-1
[RTB]interface GigabitEthernet 0/0
[RTB-GigabitEthernet0/0]isis enable 1

配置 RTC:

[RTC]isis
[RTC-isis-1]network-entity 10.0000.0000.0003.00
[RTC-isis-1]is-level level-1-2
[RTC]interface GigabitEthernet 0/0
[RTC-GigabitEthernet0/0]isis enable 1
[RTC]interface GigabitEthernet 0/1
[RTC-GigabitEthernet0/1]isis enable 1
[RTC]interface Serial1/0
[RTC-Serial1/0]isis enable 1

配置 RTD:

[RTD]isis
[RTD-isis-1]network-entity 20.0000.0000.0004.00
[RTD-isis-1]is-level level-2
[RTD]interface GigabitEthernet 0/0
[RTD-GigabitEthernet0/0]isis enable 1
[RTD]interface Serial1/0
[RTD-Serial1/0]isis enable 1

如果一台路由器属于一个区域,那么在 IS-IS 进程视图下配置路由器类型为 level-1 或 level-2 即可;如果一台路由器需要与多个不同区域路由器建立邻居,则可以在接口上指定链路 类型为 level-1 或 level-2。

Route information for IS-IS(1)

步骤四: IS-IS 路由表及 LSDB 查看

配置完成后,查看 IS-IS 路由表,如下所示:

<RTA>display isis route

Level-1 IPv4 Forwarding Table IntCost ExtCost ExitInterface NextHop IPv4 Destination Flags 0.0.0.0/0 10 GE0/1 172.16.1.2 NULL R/-/-172.16.1.0/24 GE0/1 10 NULL Direct D/L/-172.16.2.0/24 20 NULL GE0/1 172.16.1.2 R/-/-192.168.1.0/30 20 NULL GE0/1 172.16.1.2 R/-/-172.16.0.0/24 10 NULL GE0/0 Direct D/L/-

Flags: D-Direct, R-Added to Rib, L-Advertised in LSPs, U-Up/Down Bit Set

从 IS-IS 路由表可以看到,共有 3 条路由被添加到路由表中(路由的 Flags 为 "R"),其中有 1 条是缺省路由,下一跳指向 Level-1-2 路由器 RTC。

其它 3 台路由器上的 IS-IS 路由表如下所示:

<RTB>display isis route

Route information for IS-IS(1)

Level-1 IPv4 Forwarding Table

-,--,--,------

IPv4 Destination	IntCost	ExtCo	st ExitInterfa	ace NextHop	Flags
0.0.0.0/0	10	NULL	GE0/0	172.16.2.2	R/-/-
172.16.1.0/24	20	NULL	GE0/0	172.16.2.2	R/-/-
172.16.2.0/24	10	NULL	GE0/0	Direct	D/L/-
192.168.1.0/30	20	NULL	GE0/0	172.16.2.2	R/-/-
172.16.0.0/24	30	NULL	GE0/0	172.16.2.2	R/-/-

Flags: D-Direct, R-Added to Rib, L-Advertised in LSPs, U-Up/Down Bit Set <RTC>display isis route

Route information for IS-IS(1)

Level-1 IPv4 Forwarding Table

IntCost ExtCost ExitInterface NextHop IPv4 Destination Flags 172.16.1.0/24 10 NULL GE0/0 Direct 172.16.2.0/24 10 NULL GE0/1 Direct D/L/-192.168.1.0/30 10 NULL S1/0 D/L/-Direct 172.16.0.0/24 20 NULL GE0/0 172.16.1.1

Flags: D-Direct, R-Added to Rib, L-Advertised in LSPs, U-Up/Down Bit Set

Level-2 IPv4 Forwarding Table

IPv4 Destination	IntCost	ExtCost	ExitInterfac	ce NextHop	Flags
&	25		\$		\$2
172.16.1.0/24	10	NULL	"O,		D/L/-
172.16.2.0/24	10	NULL			D/L/-
192.168.1.0/30	10	NULL		^	D/L/-
192.168.2.0/24	20	NULL S	31/0	192.168.1.2	R/-/-

Flags: D-Direct, R-Added to Rib, L-Advertised in LSPs, U-Up/Down Bit Set <RTD>display isis route

Route information for IS-IS(1)

Level-2 IPv4 Forwarding Table

实验 7 IS-IS 多区域配置

IPv4 Destination	IntCost	ExtCo	ost ExitInte	rface NextHop	Flags
172.16.1.0/24	20	NULL	S1/0	192.168.1.1	R/-/-
172.16.2.0/24	20	NULL	S1/0	192.168.1.1	R/-/-
192.168.1.0/30	10	NULL	S1/0	Direct	D/L/-
192.168.2.0/24	10	NULL	GE 0 / 0	Direct	D/L/-
172.16.0.0/24	30	NULL	S1/0	192.168.1.1	R/-/-

Flags: D-Direct, R-Added to Rib, L-Advertised in LSPs, U-Up/Down Bit Set

因为 RTC 是 Level-1-2 路由器, 所以它的 IS-IS 路由表中包括了 Level-1 和 Level-2 路由转发表。

在 PCA 上用 Ping 命令来测试到 PCB 的可达性,如下所示:

C:\Documents and Settings\Administrator>ping 192.168.2.1

Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:

```
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=125 Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=125 Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=125 Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=125
```

Ping statistics for 192.168.2.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
 Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

步骤五:配置 IS-IS 的开销值类型

首先在 RTA 上查看路由表,如下所示:

<RTA>display ip routing-table

Destinations: 19 Routes: 19

Destination/Mask	Proto	Pre	e Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/0	IS_L1 1	5	10	172.16.1.2	GE0/1
0.0.0.0/32	Direct 0)	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/8	Direct 0)	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct (0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct (0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/3	2 Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
172.16.0.0/24	Direct	0	0	172.16.0.254	GE0/0
172.16.0.0/32	Direct (0	0	172.16.0.254	GE0/0
172.16.0.254/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
172.16.0.255/32	Direct	0	0	172.16.0.254	GE0/0
172.16.1.0/24	Direct	Ò	0	172.16.1.1	GE0/1
172.16.1.0/32	Direct	0	0	172.16.1.1	GE0/1
172.16.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
172.16.1.255/32	Direct	0	0	172.16.1.1	GE0/1
172.16.2.0/24	IS_L1 1	15	20	172.16.1.2	GE0/1
192.168.1.0/30	IS_L1	15	20	172.16.1.2	GE0/1
224.0.0.0/4	Direct 0)	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct ()	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/3	2 Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

可以看到到达目的网络 172.16.2.0/24 和 192.168.1.0/30 的开销值都是 20。这是因为 IS-IS 缺省的路由开销类型为 narrow,所有的接口无论带宽大小,都设定开销值为 10。这明显是不合理的,因为 RTC 到 RTB 的链路是 1000M 以太网链路,而 RTC 到 RTD 的链路是 64kbps 的串口链路。所以现在修改路由器上的开销值类型为 wide,并使能自动计算接口链路度量值功能。

配置 RTA、RTB、RTC、RTD 的 ISIS 开销值类型为 wide,参考带宽 1000M,使能自动计算接口链路度量值,以 RTA 配置为例:

[RTA-isis-1]cost-style wide

[RTA-isis-1]bandwidth-reference 1000

[RTA-isis-1]auto-cost enable

配置完成后,再次查看路由表,如下所示:

<RTA>display ip routing-table

Destinations : 19	9 Routes	s : 19	Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold	
Destination/Mask	Proto Pro	e Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/0	IS_£1 15	10	172.16.1.2	GE0/1
0.0.0.0/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/8	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/3	32 Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
172.16.0.0/24	Direct 0	0	172.16.0.254	GE0/0
172.16.0.0/32	Direct 0	0	172.16.0.254	GE0/0
172.16.0.254/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
172.16.0.255/32	Direct 0	0	172.16.0.254	GE0/0
172.16.1.0/24	Direct 0	0	172.16.1.1	GE0/1
172.16.1.0/32	Direct 0	0	172.16.1.1	GE0/1
172.16.1.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
172.16.1.255/32	Direct 0	0	172.16.1.1	GE0/1
172.16.2.0/24	IS_L1 15	20	172.16.1.2	GE0/1
192.168.1.0/30	IS_L1 15	156260	172.16.1.2	GE0/1
224.0.0.0/4	Direct 0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct 0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/3	32 Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
1 /	1 7		4 7	4 7

可以看到,表中的度量值与以前有所不同。当开销值的类型为 wide 或 wide-compatible 时,协议会根据公式"开销=(参考值÷带宽)×10"来计算接口的链路度量值。

步骤六:配置 IS-IS 的聚合与验证

首先查看 RTD 上的 IS-IS 路由表:

[RTD]display isis route

Route information for IS-IS(1)

Level-2 IPv4 Forwarding Table

172.16.2.0/24 156260 NULL S1/0 192.168.1.1 R/-/-NULL S1/0 192.168.1.0/30 156250 Direct D/L/-192.168.2.0/24 10 NULL GE 0 / 0 Direct D/L/-S1/0 156360 NULL 192.168.1.1 172.16.0.0/24 R/-/-

Flags: D-Direct, R-Added to Rib, L-Advertised in LSPs, U-Up/Down Bit Set

可看到 RTD 学习到了 3 条路由分别为 172.16.0.0/24、172.16.1.0/24、172.16.2.0/24。可以在 RTC 上配置路由聚合,将 172.16.0.0/24、172.16.1.0/24、172.16.2.0/24 聚合成 172.16.0.0/22 并发布给 RTD。

在 RTC 与 RTD 间配置 IS-IS 路由域验证和 IS-IS 邻居关系验证。在配置完成后,需要重置邻居关系,以使 IS-IS 进程重新建立邻居关系并同步 LSDB。

配置 RTC:

[RTC-isis-1] address-family ipv4

[RTC-isis-1-ipv4]summary 172.16.0.0 22 level-2

[RTC-isis-1]domain-authentication-mode simple plain test ip

[RTC]interface Serial1/0

 $[{\tt RTC-Serial1/0}] is is authentication-mode simple plain test ip$

[RTC]quit

<RTC>reset isis peer 0000.0000.0004

配置 RTD:

[RTD-isis-1]domain-authentication-mode simple plain test ip

[RTD-isis-1]quit

[RTD]interface Serial1/0

[RTD-Serial1/0]isis authentication-mode simple plain test ip

[RTD-Serial1/0]quit

[RTD]quit

<RTD>reset isis peer 0000.0000.0003

配置完成后,再次查看 IS-IS 路由表,如下所示:

<RTD>display isis route

Route information for IS-IS(1)

Level-2 IPv4 Forwarding Table

IPv4 Destination	IntCost	ExtCo	st ExitInterf	ace NextHop	Flags
 192.168.1.0/30 192.168.2.0/24 172.16.0.0/22	156250 10 156260	NULL NULL NULL	S1/0 GE0/0 S1/0	Direct Direct 192.168.1.1	D/L/- D/L/- R/-/-

Flags: D-Direct, R-Added to Rib, L-Advertised in LSPs, U-Up/Down Bit Set可见路由表中只有聚合后的路由 172.16.0.0/22, 没有参与聚合的 3 条 24 位掩码路由。

7.5 实验中的命令列表

表7-3 实验命令列表

命令	描述
isis [process-id]	创建一个IS-IS路由进程
network-entity net	配置IS-IS进程的网络实体名称
is-level { level-1 level-1-2 level-2 }	配置路由器类型。
isis enable [process-id]	在指定接口上使能IS-IS功能

命令	描述
cost-style { narrow wide wide-compatible { compatible narrow-compatible } [relax-spf-limit] }	配置IS-IS开销值的类型
bandwidth-reference value	配置IS-IS自动计算链路开销值时依据的 带宽参考值。
auto-cost enable	使能自动计算接口链路开销值功能。
summary ip-address { mask mask-length } [avoid-feedback generate_null0_route [level-1 level-1-2 level-2] tag tag]	配置一条聚合路由。
domain-authentication-mode{ md5 simple gca key-id { hmac-sha-1 hmac-sha-224 hmac-sha-256 hmac-sha-384 hmac-sha-512 } } { cipher cipher-string plain plain-string } [ip osi]	配置路由域验证方式和验证密码。
isis authentication-mode { md5 simple	\$,
gca key-id { hmac-sha-1 hmac-sha-224 hmac-sha-256 hmac-sha-384 hmac-sha-512 } } { cipher cipher-string plain plain-string } [level-1 level-2] [ip	配置邻居关系验证方式和验证密码。
osi]	

7.6 思考题

1. 如果路由器间配置了路由域认证,且认证失败,可以建立邻居吗?

答:可以。因为域认证方式下,验证密码只在 Level-2 的 LSP、CSNP、PSNP 报文中携带,IIH 报文不携带。因此,认证失败可以正常建立 ISIS 邻居,但不能学习到路由信息。

实验8 使用 filter-policy 过滤路由

8.1 实验目标

完成本实验, 您应该能够:

- 掌握如何在路由器上配置 RIP 手工聚合
- 掌握如何使用 filter-policy 对 RIP 路由进行过滤

8.2 实验组网图




图8-1 使用 filter-policy 过滤路由实验组网

8.3 实验设备与版本

本实验所需之主要设备器材如表 8-1 所示。

名称和型号	版本	数量	描述
MSR36-20	CMW7.1.049-R0106P15	3	
PC	Windows 7	3	3
V.35 DTE串口线		2	
V.35 DCE串口线		2	~
第5类UTP以太网连接线		3	

表8-1 实验设备和器材

8.4 实验过程

实验任务一:在 RIP 中过滤路由

在本实验任务中,学员需要在路由器上配置 RIPv2 的手工聚合,再配置 filter-policy 对路由进行过滤。通过本实验任务,学员应该能够掌握如何在 RIP 协议中过滤路由。

步骤一:建立物理连接

按照图 8-1 进行连接,并检查设备的软件版本及配置信息,确保各设备软件版本符合要求,所有配置为初始状态。如果配置不符合要求,请在用户模式下擦除设备中的配置文件,然后重启设备以使系统采用缺省的配置参数进行初始化。

以上步骤可能会用到以下命令:

<RTA> display version

<RTA> reset saved-configuration

<RTA> reboot

步骤二: IP 地址配置

表8-2 IP 地址列表

设备名称	接口	IP 地址	网关
PCA	É	10.0.0.2/24	10.0.0.1
PCB	10.	10.0.1.2/24	10.0.1.1
PCC	N.	192.168.3.2/24	192.168.3.1
RTA	G0/0	10.0.0.1/24	
	S5/0	192.168.1.1/30	
	G0/1	10.0.1.1/24	
RTB	S5/0	192.168.1.2/30	
	S5/1	192.168.2.1/30	
RTC	G0/0	192.168.3.1/24	
Š	S5/0	192.168.2.2/30	

按表 8-2 所示在 PC 及路由器上配置 IP 地址。

步骤三: RIPv2 路由配置

在路由器上配置 RIPv2,并在 RTA 上配置手工聚合,使 RTA 将路由 10.0.0.0/24 和 10.0.1.0/24 聚合后再发送给 RTB。

配置 RTA:

[RTA]rip

[RTA-rip-1]network 10.0.0.0

[RTA-rip-1]network 192.168.1.0

[RTA-rip-1]version 2

[RTA-rip-1]undo summary

[RTA-Serial5/0]rip summary-address 10.0.0.0 23

配置 RTB:

[RTB]rip [RTB-rip-1]network 192.168.1.0 [RTB-rip-1]network 192.168.2.0 [RTB-rip-1]version 2 [RTB-rip-1]undo summary

配置 RTC:

[RTC]rip [RTC-rip-1]network 192.168.2.0 [RTC-rip-1]network 192.168.3.0 [RTC-rip-1]version 2 [RTC-rip-1]undo summary

配置完成后,查看路由表,如下所示:

[RTA]display ip routing-table
Routing Tables: Public

Destinations : 11 Routes : 11

Destination/Mask	Proto Pre	Cost	NextHop	Interfac
10.0.0.0/24	Direct 0	0	10.0.0.1	GE0/0
10.0.0.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.0.1.0/24	Direct 0	0	10.0.1.1	GE0/1
10.0.1.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/8	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.1.0/30	Direct 0	0	192.168.1.1	S5/0
192.168.1.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.1.2/32	Direct 0	0	192.168.1.2	S5/0
192.168.2.0/30	RIP 100	1	192.168.1.2	S5/0
192.168.3.0/24	RIP 100	2	192.168.1.2	S5/0

[RTB]display ip routing-table

Routing Tables: Public

Destinations: 10 Routes: 10

Destination/Mask	Proto Pre	Cost	NextHop	Interface
10.0.0.0/23	RIP 100	1	192.168.1.1	S5/0
127.0.0.0/8	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.1.0/30	Direct 0	0	192.168.1.2	S5/0
192.168.1.1/32	Direct 0	0	192.168.1.1	S5/0
192.168.1.2/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.2.0/30	Direct 0	0	192.168.2.1	S5/1
192.168.2.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.2.2/32	Direct 0	0	192.168.2.2	S5/1
192.168.3.0/24	RIP 100	1	192.168.2.2	S5/1

[RTC]display ip routing-table

Routing Tables: Public

Destinations : 9 Routes : 9

Destination/Mask	Proto Pre Cost	NextHop	Interface
10.0.0.0/23	RIP 100 2	192.168.2.1	S5/0
127.0.0.0/8	Direct 0 0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct 0 0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.1.0/30	RIP 100 1	192.168.2.1	S5/0
192.168.2.0/30	Direct 0 0	192.168.2.2	S5/0

192.168.2.1/32	Direct 0	0	192.168.2.1	S5/0
192.168.2.2/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.3.0/24	Direct 0	0	192.168.3.1	GE0/0
192.168.3.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0

可以看到, RTA将 RIP路由聚合后发布给RTB, RTB再发布到RTC。

步骤四:路由过滤配置

路由过滤的目的是减少链路上的路由更新,并增加网络安全性。在 RTB 上配置路由过滤,以使 RTB 不接收从 RTA 发来的聚合路由 10.0.0.0/23。

配置 RTB:

[RTB]ip prefix-list abc index 10 deny 10.0.0.0 23 [RTB]ip prefix-list abc index 20 permit 0.0.0.0 0 less-equal 32 [RTB-rip-1]filter-policy prefix-list abc import

配置完成后,查看 RTB 及 RTC 的路由表,如下所示:

[RTB]display ip routing-table

Routing Tables: Public

Destinations : 9 Routes : 9

Proto Pre	Cost	NextHop	Interface
Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
Direct 0	0	192.168.1.2	S5/0
Direct 0	0	192.168.1.1	S5/0
Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
Direct 0	0	192.168.2.1	S5/1 .
Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
Direct 0	0	192.168.2.2	S5/1
RIP 100	1	192.168.2.2	S5/1
	Direct 0	Direct 0 0	Direct 0 0 127.0.0.1 Direct 0 0 127.0.0.1 Direct 0 0 192.168.1.2 Direct 0 0 192.168.1.1 Direct 0 0 127.0.0.1

[RTC]display ip routing-table

Routing Tables: Public

Destinations: 8 Routes: 8

Destination/Mask	Proto Pre	Cost	NextHop	Interface
127.0.0.0/8	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.1.0/30	RIP 100	1	192.168.2.1	S5/0
192.168.2.0/30	Direct 0	0	192.168.2.2	S5/0
192.168.2.1/32	Direct 0	0	192.168.2.1	S5/0
192.168.2.2/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.3.0/24	Direct 0	0	192.168.3.1	GE0/0
192.168.3.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0

可以看到,RTB和RTC路由表中没有了RTA上的聚合后路由,因为RTB把它们过滤掉了。在RTB上查看前缀列表abc的匹配情况,如下所示:

[RTB]display ip prefix-list abc Prefix-list abc Permitted 15 Denied 75

index: 10 deny 10.0.0.0/23 index: 20 permit 0.0.0.0/0

可以看到,前缀列表匹配了路由 10.0.0.0/23,并拒绝其通过。

le 32

8.5 实验中的命令列表

表8-3 实验命令列表

命令	描述
rip summary-address ip-address { mask	配置发布一条聚合路由。
mask-length }	癿直 及仰 求來百聞田。
ip prefix-list prefix-list-name [index index-number]	配置一个IPv4地址前缀列
{ permit deny } ip-address mask-length [greater-equal	表表项。
min-mask-length][less-equal max-mask-length]	农农坝。
filter-policy { acl-number gateway prefix-list-name	配置RIP对接收的路由信
<pre>prefix-list prefix-list-name [gateway prefix-list-name] }</pre>	息进行过滤。
import [interface-type interface-number]	态斑11 过滤。
dienlay in profix list [profix list name]	显示IPv4地址前缀列表的
display ip prefix-list [prefix-list-name]	统计信息。

8.6 思考题

1. 实验任务中,在 RTB 上配置对接收的路由进行了过滤。能否在 RTA 上配置对发送路由进行过滤而达到相同目的? 这两种方式各自的特点是什么?

答:可以。在 RIP 中, filter-policy import 命令对从邻居收到的 RIP 路由进行过滤,没有通过过滤的路由将不被加入路由表,也不向邻居发布该路由; filter-policy export 命令对本机所有路由的发布进行过滤,包括使用 import-route 引入的路由和从邻居学到的 RIP 路由。

2. 实验任务中,能否配置前缀列表为 ip prefix-list abc index 20 permit 0.0.0.0 0,以允许 所有其它路由通过过滤?

答: 不行。permit 0.0.0.0 0 的含义是仅允许缺省路由通过过滤。只有 permit 0.0.0.0 0 less-equal 32 才表示允许所有路由通过。

实验9 使用 Route-policy 控制路由

9.1 实验目标

完成本实验, 您应该能够:

- 掌握如何在路由器上配置 RIP 协议引入静态和 OSPF 路由
- 掌握如何在路由器上配置 OSPF 协议引入静态和 RIP 路由
- 掌握如何使用 route-policy 对引入的路由进行控制

9.2 实验组网图




图9-1 使用 Route-policy 控制路由实验组网

9.3 实验设备与版本

本实验所需之主要设备器材如表 9-1 所示。

417	4) ~		4) ~
名称和型号	版本	数量	描述
MSR36-20	CMW7.1.049-R0106P15	4	
PC	Windows 7	2	,
V.35 DTE串口线		4	
V.35 DCE串口线		4	
第5类UTP以太网连接线		2	

表9-1 实验设备和器材

9.4 实验过程

实验任务一:用 route-policy 控制引入路由

在本实验任务中,学员需要在路由器上配置 Route-policy 来对引入到 RIP 协议中的静态路由进行控制;然后配置 RIP 和 OSPF 互相引入路由,再在双边界的情况下,配置利用 TAG 对防止环路产生。通过本实验任务,学员应该能够掌握如何在 RIP 协议中使用 Route-policy 对引入的路由进行控制;并掌握如何在双边界引入情况下使用 Route-policy 对引入的路由进行控制,并理解引入时 TAG 值的作用。

步骤一:建立物理连接

按照图 9-1 进行连接,并检查设备的软件版本及配置信息,确保各设备软件版本符合要求, 所有配置为初始状态。如果配置不符合要求,请在用户模式下擦除设备中的配置文件,然后重 启设备以使系统采用缺省的配置参数进行初始化。

以上步骤可能会用到以下命令:

<RTA> display version

<RTA> reset saved-configuration

<RTA> reboot

步骤二: IP 地址配置

表9-2 IP 地址列表

设备名称	接口	IP 地址	网关
PCA	~	10.0.1.2/24	10.0.1.1
PCB		10.0.2.2/24	10.0.2.1
RTA	G0/0	10.0.1.1/24	
	S5/0	192.168.1.1/30	
	S5/1	192.168.1.5/30	
RTB	S5/0	192.168.1.2/30	
	S5/1	192.168.2.1/30	
S RTC	S5/0	192.168.1.6/30	
) ·	S5/1	192.168.2.5/30	(
RTD	G0/0	10.0.2.1/24	👌
	S5/0	192.168.2.2/30	
	S5/1	192.168.2.6/30	

按表 9-2 所示在 PC 及路由器上配置 IP 地址。

步骤三:引入静态路由到 RIP 协议中

在路由器 RTA、RTB、RTC 上启用 RIPv2 进行路由学习,并仅将 RTB 和 RTC 的接口 S5/0 的路由发布。在 RTA 上配置静态路由 10.1.0.0/24 和 10.1.1.0/24,并配置将静态路由引入到 RIP 协议中,且将所引入的路由缺省度量值设置为 2。

配置 RTA:

[RTA]ip route-static 10.1.0.0 24 10.0.1.2

[RTA]ip route-static 10.1.1.0 24 10.0.1.2

[RTA-rip-1]network 10.0.0.0

[RTA-rip-1]network 192.168.1.0

[RTA-rip-1]version 2

[RTA-rip-1]undo summary

[RTA-rip-1]import-route static

[RTA-rip-1]default cost 2

配置 RTB:

[RTB]rip

[RTB-rip-1]network 192.168.1.0

[RTB-rip-1]version 2

[RTB-rip-1]undo summary

配置 RTC:

[RTC]rip

[RTC-rip-1]network 192.168.1.0

[RTC-rip-1]version 2

[RTC-rip-1]undo summary

配置完成后,在RTB和RTC上查看路由表,如下所示:

[RTB]display ip routing-table

Routing Tables: Public

Destinations : 12 Routes : 12

Proto Pre	Cost	NextHop	Interface
RIP 100	1	192.168.1.1	S5/0
RIP 100	3	192.168.1.1	S5/0
RIP 100	3	192.168.1.1	S5/0
Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
Direct 0	0	192.168.1.2	S5/0
Direct 0	0	192.168.1.1	S5/0
Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
RIP 100	1	192.168.1.1	S5/0
Direct 0	0	192.168.2.1	S5/1
Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
Direct 0	0	192.168.2.2	S5/1
	RIP 100 RIP 100 Direct 0 RIP 100 Direct 0 Direct 0	RIP 100 1 RIP 100 3 RIP 100 3 Direct 0 0 RIP 100 1 Direct 0 0 Direct 0 0 RIP 100 1 Direct 0 0 Direct 0 0 Direct 0 0	RIP 100 1 192.168.1.1 RIP 100 3 192.168.1.1 RIP 100 3 192.168.1.1 Direct 0 0 127.0.0.1 Direct 0 0 127.0.0.1 Direct 0 0 192.168.1.2 Direct 0 0 192.168.1.1 Direct 0 0 127.0.0.1 RIP 100 1 192.168.1.1 Direct 0 0 192.168.1.1 Direct 0 0 192.168.1.1 Direct 0 0 192.168.2.1 Direct 0 0 192.168.2.1 Direct 0 0 127.0.0.1

[RTC]display ip routing-table

Routing Tables: Public

Destinations: 12 Routes: 12

Destination/Mask	Proto Pre Cos	t NextHop	Interface
10.0.1.0/24 10.1.0.0/24	RIP 100 1 RIP 100 3	192.168.1.5 192.168.1.5	S5/0 S5/0
10.1.1.0/24	RIP 100 3	192.168.1.5	S5/0
127.0.0.0/8	Direct 0 0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct 0 0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.1.0/30	RIP 100 1	192.168.1.5	S5/0
192.168.1.4/30	Direct 0 0	192.168.1.6	S5/0

实验 9 使用 Route-policy 控制路由

192.168.1.5/32	Direct 0	0	192.168.1.5	S5/0
192.168.1.6/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.2.4/30	Direct 0	0	192.168.2.5	S5/1
192.168.2.5/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.2.6/32	Direct 0	0	192.168.2.6	S5/1

可见, RTA 将引入的路由 10.1.0.0/24 和 10.1.1.0/24 发布给 RTB 和 RTC, 度量值为 3 (缺省度量值再加 1)。

步骤四: 使用 Route-policy 对引入的路由过滤

配置了路由引入后,所有的静态路由都被引入到 RIP 路由表中。为了有选择性的引入所需的路由,可以在 RTA 上配置 Route-policy,仅引入路由 10.1.0.0/24。

配置 RTA:

[RTA]ip prefix-list abc index 10 permit 10.1.0.0 24 [RTA]route-policy abc permit node 10 [RTA-route-policy]if-match ip address prefix-list abc [RTA-rip-1]import-route static route-policy abc

配置完成后,查看 RTB 和 RTC 的路由表,如下所示:

[RTB]display ip routing-table

Routing Tables: Public

Destinations : 11 Routes : 11

Destination/Mask	Proto Pre	Cost	NextHop	Interface
10.0.1.0/24 10.1.0.0/24	RIP 100 RIP 100	1 3	192.168.1.1 192.168.1.1	S5/0 S5/0
127.0.0.0/8	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/8	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
A	4 7 7		A	
192.168.1.0/30	Direct 0	0	192.168.1.2	S5/0
192.168.1.1/32	Direct 0	0	192.168.1.1	S5/0
192.168.1.2/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.1.4/30	RIP 100	1	192.168.1.1	S5/0
192.168.2.0/30	Direct 0	0	192.168.2.1	S5/1
192.168.2.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.2.2/32	Direct 0	0	192.168.2.2	S5/1

[RTC]display ip routing-table

Routing Tables: Public

Destinations : 11 Routes : 11

Destination/Mask	Proto Pre	Cost	NextHop	Interfac
10.0.1.0/24	RIP 100	1	192.168.1.5	S5/0
10.1.0.0/24	RIP 100	3	192.168.1.5	S5/0
127.0.0.0/8	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.1.0/30	RIP 100	1	192.168.1.5	S5/0
192.168.1.4/30	Direct 0	0	192.168.1.6	S5/0
192.168.1.5/32	Direct 0	0	192.168.1.5	S5/0
192.168.1.6/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.2.4/30	Direct 0	0	192.168.2.5	S5/1
192.168.2.5/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.2.6/32	Direct 0	0	192.168.2.6	S5/1

可以看到,RTB、RTC 路由表中没有了RTA上的10.1.1.0/24路由,因为RTA在引入时把它过滤掉了。

步骤五: OSPF 路由配置

在 RTB、RTC 和 RTD 上配置 OSPF 单区域,规划为区域 0,并仅将 RTB 和 RTC 的接口 S5/1 的路由发布。

配置 RTB:

```
[RTB]ospf
[RTB-ospf-1]area 0
[RTB-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.2.0 0.0.0.3
```

配置 RTC:

```
[RTC]ospf
[RTC-ospf-1]area 0
[RTC-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.2.4 0.0.0.3
```

配置 RTD:

```
[RTD]ospf
[RTD-ospf-1]area 0
[RTD-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.2.0 0.0.0.255
[RTD-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.2.0 0.0.0.3
[RTD-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.2.4 0.0.0.3
```

配置完成后,查看 RTA 和 RTD 的路由表,如下所示:

```
[RTA]display ip routing-table
Routing Tables: Public
```

Destinations: 12 Routes: 12

Destination/Mask	Proto Pre	Cost	NextHop	Interface
10.0.1.0/24	Direct 0	0	10.0.1.1	GE0/0
10.0.1.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.1.0.0/24	Static 60	0	10.0.1.2	GE0/0
10.1.1.0/24	Static 60	0	10.0.1.2	GE0/0
127.0.0.0/8	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.1.0/30	Direct 0	0	192.168.1.1	S5/0
192.168.1.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.1.2/32	Direct 0	0	192.168.1.2	S5/0
192.168.1.4/30	Direct 0	0	192.168.1.5	S5/1
192.168.1.5/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.1.6/32	Direct 0	0	192.168.1.6	S5/1

[RTD]display ip routing-table

Routing Tables: Public

Destinations : 10 Routes : 10

Destination/Mask	Proto Pre	Cost	NextHop	Interface
10.0.2.0/24	Direct 0	0	10.0.2.1	GE0/0
10.0.2.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/8	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.2.0/30	Direct 0	0	192.168.2.2	S5/0
192.168.2.1/32	Direct 0	0	192.168.2.1	S5/0
192.168.2.2/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.2.4/30	Direct 0	0	192.168.2.6	S5/1
192.168.2.5/32	Direct 0	0	192.168.2.5	S5/1
192.168.2.6/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0

RTA 上没有路由 10.0.2.0/24, RTD 上也没有路由 10.0.1.0/24 和 10.1.0.0/24。

步骤六:配置双边界引入

在 RTB 和 RTC 上配置双边界引入,分别将 OSPF 和 RIP 的路由引入对方。其中,配置 RTB 将 OSPF 路由引入到 RIP 中,配置 RTC 将 RIP 引入到 OSPF 中。

配置 RTB:

[RTB-rip-1]import-route ospf

配置 RTC:

[RTC-ospf-1]import-route rip

配置完成后,再查看 RTA 和 RTD 的路由表,如下所示:

[RTA]display ip routing-table

Routing Tables: Public

Destinations: 15 Routes: 16

Destination/Mask	Proto Pre	Cost	NextHop	Interface
10.0.1.0/24	Direct 0	0	10.0.1.1	GE0/0
10.0.1.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.0.2.0/24	RIP 100	1	192.168.1.2	S5/0
10.1.0.0/24	Static 60	0	10.0.1.2	GE0/0
10.1.1.0/24	Static 60	0	10.0.1.2	GE0/0
127.0.0.0/8	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.1.0/30	Direct 0	0	192.168.1.1	S5/0
192.168.1.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.1.2/32	Direct 0	0	192.168.1.2	S5/0
192.168.1.4/30	Direct 0	0	192.168.1.5	S5/1
192.168.1.5/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.1.6/32	Direct 0	0	192.168.1.6	S5/1
192.168.2.0/30	RIP 100	1	192.168.1.6	S5/1
192.168.2.4/30	RIP 100	1	192.168.1.2	S5/0

[RTD]display ip routing-table

Routing Tables: Public

Destinations: 14 Routes: 16

Destination/Mask	Proto Pre	Cost	NextHop	Interface
10.0.1.0/24	O_ASE 150	1	192.168.2.5	S5/1
10.0.2.0/24	Direct 0	0	10.0.2.1	GE0/0
10.0.2.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.1.0.0/24	O_ASE 150	1	192.168.2.5	S5/1
127.0.0.0/8	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.1.0/30	O_ASE 150	1	192.168.2.5	S5/1
192.168.1.4/30	O_ASE 150	1	192.168.2.1	S5/0
192.168.2.0/30	Direct 0	0	192.168.2.2	S5/0
192.168.2.1/32	Direct 0	0	192.168.2.1	S5/0
192.168.2.2/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.2.4/30	Direct 0	0	192.168.2.6	S5/1
192.168.2.5/32	Direct 0	0	192.168.2.5	S5/1
192.168.2.6/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0

RTA 上学到了路由 10.0.2.0/24, RTD 上也学到了路由 10.0.1.0/24 和 10.1.0.0/24。

步骤七:路由环路产生

配置了路由边界引入后,在某些情况下可能会导致路由环路或错误。下面我们人为地制造这个环路。在 RTA 上将静态路由 10.1.0.0/24 的优先级修改为 120,如下所示:

[RTA]ip route-static 10.1.0.0 24 10.0.1.2 preference 120

然后在 RTB 上将 RIP 协议的优先级修改为 200,以使 RTB 能够将从 RTD 学到的 10.1.0.0/24 路由向 RIP 域内发布。如下所示:

[RTB-rip-1]preference 200

分别在 RTA 和 RTB 上查看路由表:

[RTA]display ip routing-table

Routing Tables: Public

Destinations: 14 Routes: 14

Destination/Mask	Proto Pre	Cost	NextHop	Interface
10.0.1.0/24	Direct 0	0	10.0.1.1	GE0/0
10.0.1.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.0.2.0/24	RIP 100	1	192.168.1.2	S5/0
10.1.0.0/24	RIP 100	1	192.168.1.2	S5/0
10.1.1.0/24	Static 60	0	10.0.1.2	GE 0 / 0
127.0.0.0/8	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.1.0/30	Direct 0	0	192.168.1.1	S5/0
192.168.1.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.1.2/32	Direct 0	0	192.168.1.2	S5/0
192.168.1.4/30	Direct 0	0	192.168.1.5	S5/1
192.168.1.5/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.1.6/32	Direct 0	0	192.168.1.6	S5/1
192.168.2.4/30	RIP 100	1	192.168.1.2	S5/0

[RTB]display ip routing-table

Routing Tables: Public

Destinations : 13 Routes : 13

Proto Pre	Cost	NextHop	Interface
O_ASE 150	1	192.168.2.2	S5/1
OSPF 10	1563	192.168.2.2	S5/1
O_ASE 150	1	192.168.2.2	S5/1
Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
Direct 0	0	192.168.1.2	S5/0
Direct 0	0	192.168.1.1	S5/0
Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
RIP 200	1	192.168.1.1	S5/0
Direct 0	0	192.168.2.1	S5/1
Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
Direct 0	0	192.168.2.2	S5/1
OSPF 10	3124	192.168.2.2	S5/1
	O_ASE 150 OSPF 10 O_ASE 150 Direct 0	O_ASE 150 1 OSPF 10 1563 O_ASE 150 1 Direct 0 0	O_ASE 150 1 192.168.2.2 OSPF 10 1563 192.168.2.2 O_ASE 150 1 192.168.2.2 Direct 0 0 127.0.0.1 Direct 0 0 192.168.1.2 Direct 0 0 192.168.1.1 Direct 0 0 127.0.0.1 RIP 200 1 192.168.1.1 Direct 0 0 192.168.1.1 Direct 0 0 192.168.1.1 Direct 0 0 192.168.2.1 Direct 0 0 192.168.2.1 Direct 0 0 192.168.2.2

可见,错误出现了。RTA 以为通过 RTB 能到 10.1.0.0/24,而 RTB 以为通过 RTD 能到 10.1.0.0/24,RTD 以为通过 RTC 能到 10.1.0.0/24,RTC 又以为通过 RTA 能到 10.1.0.0/24。路由环路发生了。在 RTA 上查看到达 10.1.0.0/24 的路径,如下所示:

<RTA>tracert 10.1.0.1

traceroute to 10.1.0.1(10.1.0.1) 30 hops max, 40 bytes packet, press CTRL_C to break

^{1 192.168.1.2 17} ms 16 ms 16 ms

^{2 192.168.2.2 33} ms 33 ms 33 ms

```
3 192.168.2.5 31 ms 31 ms 31 ms 4 192.168.1.5 29 ms 29 ms 29 ms 5 192.168.1.2 46 ms 47 ms 46 ms 6 192.168.2.2 61 ms 61 ms 62 ms 7 192.168.2.5 59 ms 60 ms 60 ms 8 192.168.1.5 57 ms 58 ms 57 ms 9 192.168.1.2 73 ms 74 ms 74 ms 10 192.168.2.2 90 ms 90 ms 89 ms 11 192.168.2.5 88 ms 88 ms 88 ms 12 192.168.1.5 85 ms 85 ms 86 ms
```

步骤八:使用 TAG 选择性引入路由

在以上环路产生过程中,RTB 把 OSPF 路由不加选择的全部引入到 RIP 协议中,我们可以在引入路由时选择性地引入,以避免这种环路可能。

在 RTC 上配置将 RIP 路由引入到 OSPF 时附加标记值 10。

配置 RTC:

[RTC-rip-1]import-route ospf tag 10

然后在 RTB 上,配置 RIP 协议中引入 OSPF 路由时,将 TAG 值是 10 的路由过滤掉。

配置 RTB:

[RTB]route-policy abc deny node 10 [RTB-route-policy]if-match tag 10 [RTB]route-policy abc permit node 20 [RTB_rip-1]import-route ospf route-policy abc

配置完成后,在RTA上查看路由表,如下:

<RTA>display ip routing-table

Routing Tables: Public

Destinations: 14 Routes: 14

Destination/Mask	Proto Pre	Cost	NextHop	Interface
10.0.1.0/24	Direct 0	0	10.0.1.1	GE0/0
10.0.1.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.0.2.0/24	RIP 100	1	192.168.1.2	S5/0
10.1.0.0/24	Static 120	0	10.0.1.2	GE0/0
10.1.1.0/24	Static 60	0	10.0.1.2	GE0/0
127.0.0.0/8	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.1.0/30	Direct 0	0	192.168.1.1	S5/0
192.168.1.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.1.2/32	Direct 0	0	192.168.1.2	S5/0
192.168.1.4/30	Direct 0	0	192.168.1.5	S5/1
192.168.1.5/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.1.6/32	Direct 0	0	192.168.1.6	S5/1
192.168.2.4/30	RIP 100	1	192.168.1.2	S5/0

可以看到,路由 10.1.0.0/24 被过滤,所以RTA 上仅有静态路由了。

9.5 实验中的命令列表

表9-3 实验命令列表

命令	描述
import-route protocol [process-id	
all-processes] [cost cost route-policy	从其它路由协议引入路由
route-policy-name tag tag]	
default cost value	配置引入路由的缺省度量值。
ip prefix-list prefix-list-name [index	,
index-number] { permit deny } ip-address	配置一个IPv4地址前缀列表
mask-length [greater-equal min-mask-length]	表项。
[less-equal max-mask-length]	
route-policy route-policy-name { permit deny }	创建路由策略。
node node-number	的连辑由来啃。
if models to much to	配置路由信息的标记域的匹
if-match tag value	配条件。
if motels in address swells list profit list some	配置路由信息的目的IP地址
if-match ip address prefix-list prefix-list-name	范围的匹配条件。
preference value	配置RIP路由的优先级。

9.6 思考题

1. 实验任务中,在 RTB 上配置引入路由,为什么要在 RTA 上查看相关路由表? 答:使用 import-route 引入外部路由时,只会把路由表中的有效路由引入到协议

中,且引入后的路由不在本地路由表中出现,只传递给其它路由器。所以要在 RTA 上 查看引入后的路由。

实验10 使用 PBR 实现策略路由

10.1 实验目标

完成本实验,您应该能够:

- 掌握如何配置使用 PBR 实现基于源地址的策略路由
- 掌握如何配置使用 PBR 实现基于业务类型的策略路由

10.2 实验组网图




图10-1 使用 PBR 实现策略路由实验组网

10.3 实验设备与版本

本实验所需之主要设备器材如表 10-1 所示。

名称和型号 版本 数量 描述 MSR30-20 CMW7.1.049-R0106P15 2 S5820V2 CMW7.1.045-R2311P04 1 接入用,二层交换机或集线器均可 PC Windows 7 3 V.35 DTE串口线 1 V.35 DCE串口线 1 第5类UTP以太网连接线 5

表10-1 实验设备和器材

10.4 实验过程

实验任务一: PBR 基本配置

在本实验任务中,学员需要在路由器上配置双出口,并配置基于源地址的 PBR,对 PCA 和 PCB 发出的报文通过不同的接口转发,再配置基于报文大小的 PBR,对于 PC 发出的不同大小的报文经不同的出口进行转发。通过本实验任务,学员应该能够掌握如何使用 PBR 对报文进行选路控制。

步骤一:建立物理连接

按照图 10-1 进行连接,并检查设备的软件版本及配置信息,确保各设备软件版本符合要求, 所有配置为初始状态。如果配置不符合要求,请在用户模式下擦除设备中的配置文件,然后重 启设备以使系统采用缺省的配置参数进行初始化。

以上步骤可能会用到以下命令:

<RTA> display version

<RTA> reset saved-configuration

<RTA> reboot

步骤二: IP 地址配置

表10-2 IP 地址列表

设备名称	接口	IP 地址	网关
PCA		192.168.0.2/24	192.168.0.1
PCB		192.168.0.3/24	192.168.0.1
PCC		192.168.2.2/24	192.168.2.1
RTA	G0/0	192.168.0.1/24	
	G0/1	192.168.1.1/30	
	S5/0	192.168.1.5/30	
RTB	G0/0	192.168.2.1/24	
	G0/1	192.168.1.2/30	
3	S5/0	192.168.1.6/30	

按表 10-2 所示在 PC 及路由器上配置 IP 地址。

步骤三:路由配置

在 RTA 、RTB 上配置 OSPF 单区域。

配置 RTA:

[RTA]ospf

[RTA-ospf-1]area 0

[RTA-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.0.0 0.0.0.255

[RTA-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.1.0 0.0.0.3

[RTA-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.1.4 0.0.0.3

配置 RTB:

[RTB]ospf

[RTB-ospf-1]area 0

[RTB-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.2.0 0.0.0.255

[RTB-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.1.0 0.0.0.3

[RTB-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.1.4 0.0.0.3

配置完成后,查看路由表,如下所示:

[RTA]display ip routing-table

Routing Tables: Public

Destinations: 10 Routes: 10

Destination/Mask	Proto Pre	Cost	NextHop	Interface
127.0.0.0/8	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.0.0/24	Direct 0	0	192.168.0.1	GE0/0
192.168.0.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.1.0/30	Direct 0	0	192.168.1.1	GE0/1
192.168.1.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.1.4/30	Direct 0	0	192.168.1.5	S5/0
192.168.1.5/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.1.6/32	Direct 0	0	192.168.1.6	S5/0
192.168.2.0/24	OSPF 10	2	192.168.1.2	GE0/1

因为 GE0/1 接口带宽大于 S5/0 接口带宽, 所以在路由表中, 到路由 192.168.2.0/24 的出接口是 GE0/1。

步骤四:配置基于源地址的 PBR

配置 OSPF 后,去往网络 192.168.2.0/24 的所有报文都从接口 GE0/1 发送。通过配置基于源地址的 PBR,可以使路由器对来自特定源的报文从指定接口发送。我们可以配置来自 PCA(192.168.0.2)的报文从接口 S5/0 发送,其它报文经普通路由转发。

配置 RTA:

[RTA]acl advanced 3000 [RTA-acl-ipv4-adv-3000]rule permit ip source 192.168.0.2 0 [RTA]policy-based-route abc permit node 5 [RTA-pbr-abc-5]if-match acl 3000 [RTA-pbr-abc-5]apply output-interface Serial 5/0 [RTA-GigabitEthernet0/0]ip policy-based-route abc

配置完成后,在 PCA 上用 Ping 命令来发送到网络 192.168.2.0/24 的报文,如下所示:

```
C:\>ping 192.168.2.1 -t
Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=10ms TTL=254
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=10ms TTL=254
```

为了观察 PBR 的效果,在 RTA 上用命令 display ip policy-based-route interface GagibitEthernet 0/0 查看是否有报文被 PBR 所转发。

```
[RTA]display ip policy-based-route interface GigabitEthernet 0/0
Interface GigabitEthernet0/0 policy based routing statistics information:
policy-based-route: abc
   node 5 permit
    if-match acl 3000
   apply output-interface Serial5/0
Matched: 6
```

Total matched: 6

可以看到,PBR 起了作用。如果反复多次执行命令 display ip policy-based-routeinterface GigabitEthernet 0/0 还可以看到被转发的报文数量在不断增长。

步骤五:配置基于报文大小的 PBR

配置了基于源地址的 PBR 后,来自 PCA 的所有数据流都经由 RTA 的接口 S5/0 发送。如果要想实现较大报文经由接口 G0/1 发送,则可以配置基于报文大小的 PBR。

配置 RTA:

```
[RTA]policy-based-route abc permit node 3 [RTA-pbr-abc-3]if-match packet-length 100 1500 [RTA-pbr-abc-3] apply next-hop 192.168.1.2
```

配置完成后,在PCA上用Ping命令来发送大小为300字节的报文到网络192.168.2.0/24,如下所示:

```
C:\>ping 192.168.2.1 -1 300 -t
Pinging 192.168.2.1 with 300 bytes of data:
Reply from 192.168.2.1: bytes=300 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.2.1: bytes=300 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.2.1: bytes=300 time<1ms TTL=254</pre>
```

同时,在 RTA 上用命令 display ip policy-based-route statistics 查看报文匹配 PBR 的统计信息。如下所示:

```
<RTA>display ip policy-based-route interface GigabitEthernet 0/0
Interface GigabitEthernet0/0 policy based routing statistics information:
policy-based-route: abc
  node 3 permit
    if-match packet-length 100 1500
    apply ip-address next-hop 192.168.1.2
        Matched: 103
node 5 permit
```

if-match acl 3000
apply output-interface Serial5/0

Matched:6 Total matched:109

可以看到,较大的报文匹配到了节点 3,被转发到了下一跳 192.168.1.2,也就是从接口 G0/1 转发出去。如果反复多次执行命令 display ip policy-based-route interface GigabitEthernet 0/0,还可以看到匹配节点 3 而被转发的报文数量在不断增长。

说明:

可以在用户视图下用命令 reset ip policy-based-route statistics 来清除 PBR 的统计信息。

10.5 实验中的命令列表

表10-3 实验命令列表

命令	描述
policy-based-route policy-name [deny permit] node node-number	来创建策略或一个策略节点。
if-match acl acl-number	设置ACL匹配条件。
if-match packet-length min-len max-len	设置IP报文长度匹配条件。
apply output-interface interface-type interface-number	设置报文的发送接口。
apply next-hop ip-address	设置报文转发的下一跳。
ip policy-based-route policy-name	在接口上使能策略路由。
display ip policy-based-route	
{ interface interface-type interface-number local }	显示已经使能的策略路由的统计信息

10.6 思考题

1. 实验任务二中,RTA 根据所配置的 PBR 进行转发,FTP 业务的报文从接口 G0/1 发送。那么 PCC 返回的 FTP 报文是否也从接口 G0/1 返回?

答:不一定。PBR 只对本路由器发出的报文起作用,并无法影响返回的报文。返回的报文转发路径取决于 RTB 的相关配置。



实验11 BGP 基本配置

11.1 实验目标

完成本实验, 您应该能够:

- 掌握路由器上 BGP 的基本配置方法
- 掌握路由器上 BGP 的常用配置命令

11.2 实验组网图




图11-1 BGP 基本配置实验组网

11.3 实验设备与版本

本实验所需之主要设备器材如表 11-1 所示。

表11-1 实验设备和器材

名称和型号	版本	数量	描述
MSR36-20	Version 7.1.059	4	HCL实验平台
第5类UTP以太网连接线		4	

11.4 实验过程

实验任务一: EBGP 对等体基本配置

在本实验任务中,学员需要在路由器上配置 EBGP 对等体,再验证通过 Network 命令发布路由。通过本实验任务,学员应该能够掌握 EBGP 对等体基本配置以及 Network 命令的使用。

步骤一:建立物理连接

按照图 11-1 进行连接,并检查设备的软件版本及配置信息,确保各设备软件版本符合要求,所有配置为初始状态。如果配置不符合要求,请在用户模式下擦除设备中的配置文件,然后重启设备以使系统采用缺省的配置参数进行初始化。

以上步骤可能会用到以下命令:

<RTA> display version

<RTA> reset saved-configuration

<RTA> reboot

步骤二: IP 地址配置

表11-2 IP 地址规划表

路由器	接口	IP地址		
S .	GE0/0	10.10.10.1/30		
RTA	GE0/1	10.10.20.1/30		
\rightarrow	Loopback 0	1.1.1.1/32		
	GE0/0	10.10.10.2/30		
RTB	GE0/1	10.10.10.6/30		
	Loopback 0	2.2.2.2/32		
	GE0/0	10.10.10.5/30		
RTC	GE0/1	10.10.10.9/30		
	Loopback 0	3.3.3.3/32		
S.	GE0/0	10.10.10.10/30		
RTD	GE0/1	10.10.20.2/30		
~ ^ ^	Loopback 0	4.4.4/32		

依据 IP 地址规划在 4 台路由器配置 IP 地址。配置完成后,要使用 ping 命令检测直连网段的互通性,如在 RTA 上检测与 RTB 的互通性:

```
[RTA]ping 10.10.10.2
```

Ping 10.10.10.2 (10.10.10.2): 56 data bytes, press CTRL_C to break

56 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=0 ttl=255 time=3.889 ms

56 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=1 ttl=255 time=2.322 ms

56 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=2 ttl=255 time=3.215 ms

56 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=3 ttl=255 time=2.468 ms

56 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=4 ttl=255 time=2.233 ms

--- Ping statistics for 10.10.10.2 --5 packets transmitted, 5 packets received, 0.0% packet loss round-trip min/avg/max/std-dev = 2.233/2.825/3.889/0.635 ms

步骤三: EBGP 对等体基本配置

在 RTA、RTB、RTD 上分别完成 EBGP 对等体基本配置。

配置 RTA:

[RTA] bgp 65000 [RTA-bgp-default]peer 10.10.10.2 as-number 65300 [RTA-bgp-default]peer 10.10.20.2 as-number 65300 [RTA-bgp-default]address-family ipv4 unicast [RTA-bgp-default-ipv4]peer 10.10.10.1 enable [RTA-bgp-default-ipv4]peer 10.10.20.2 enable

配置 RTB:

[RTB] bgp 65300
[RTB-bgp-default]peer 10.10.10.1 as-number 65000
[RTB-bgp-default]address-family ipv4 unicast
[RTB-bgp-default-ipv4]peer 10.10.10.1 enable

配置 RTD:

[RTD] bgp 65300
[RTD-bgp-default]peer 10.10.20.1 as-number 65000
[RTD-bgp-default]address-family ipv4 unicast
[RTD-bgp-default-ipv4]peer 10.10.20.1 enable

步骤四: EBGP 邻居状态查看

分别在 RTA、RTB、RTC 上执行 display bgp peer 查看 BGP 邻居状态。

查看 RTA 的 BGP 邻居状态:

[RTA]dis bgp peer ipv4

BGP local router ID: 1.1.1.1 Local AS number: 65000 Total number of peers: 2

Peers in established state: 2

 \star - Dynamically created peer

Peer AS MsgRcvd MsgSent OutQ PrefRcv Up/Down State

10.10.10.2 65300 6 6 0 0.00:03:01 Established 10.10.20.2 65300 5 5 0 0.00:02:37 Established

从上述命令输出信息中可以看到 BGP 邻居的状态 state 为 Established,表示 BGP 邻居 关系已经成功建立。

接下来在 RTA 上查看路由表信息:

[RTA]display bgp routing-table ipv4 Total Number of Routes: 0

如上输出信息表明,RTA的 BGP 路由表中没有 BGP 路由。为什么路由器之间的 BGP 邻居关系建立成功,但是路由器上没有任何 BGP 路由呢?因为 BGP 主要工作是在 AS 之间传递路由信息,而发现和计算路由信息的任务是由 IGP 完成的。那么要生成 BGP 路由,需要通过如下两种途径完成:配置 BGP 发布本地路由、引入其它路由。

步骤五: 通过 network 命令发布路由

在 RTA、RTB、RTC 上将各自的 LoopBack 接口所在网段在 BGP 中发布。

在 RTA 上配置如下:

[RTA-bqp-default-ipv4]network 1.1.1.1 255.255.255.255

配置 RTB:

[RTB-bgp-default-ipv4]network 2.2.2.2 255.255.255.255

配置 RTD:

[RTD-bgp-default-ipv4]network 4.4.4.4 255.255.255.255

步骤六:路由信息查看

完成步骤五的配置后,再次查看各路由器的路由表。

查看 RTA 路由器的 BGP 路由表:

[RTA]dis bgp routing-table ipv4

Total number of routes: 3

Network	NextHop	MED	LocPrf	PrefVal Path/Ogn
* > 1.1.1.1/32	127.0.0.1	0		32768 i
* >e 2.2.2.2/32	10.10.10.2	0		0 65300i
* >e 4.4.4.4/32	10.10.20.2	0	Y	0 65300i

在 RTA 的路由表中看到有 3 条 BGP 路由,而且每条路由表的状态标识为>,也即这三条路由已经被 BGP 选为最优路由。

在 RTA 上验证网络可达性:

```
[RTA]ping 4.4.4.4
Ping 4.4.4.4 (4.4.4.4): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 4.4.4.4: icmp_seq=0 ttl=255 time=9.236 ms
56 bytes from 4.4.4.4: icmp_seq=1 ttl=255 time=2.956 ms
56 bytes from 4.4.4.4: icmp_seq=2 ttl=255 time=3.760 ms
56 bytes from 4.4.4.4: icmp_seq=3 ttl=255 time=3.005 ms
56 bytes from 4.4.4.4: icmp_seq=4 ttl=255 time=2.565 ms
--- Ping statistics for 4.4.4.4 ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0.0% packet loss round-trip min/avg/max/std-dev = 2.565/4.304/9.236/2.496 ms
```

实验任务二:IBGP 对等体基本配置

本实验在实验任务一的基础上完成。在本实验任务中,学员需要在路由器上配置 IBGP 对等体。通过本实验任务,学员应该能够掌握 IBGP 对等体基本配置。

步骤一: 配置静态路由以确保 LoopBack 地址可达

在 RTB、RTC、RTD 上分别配置静态路由,以确保各路由器间的 LoopBack 地址可达。

配置完成后在 RTB、RTD 上通过 ping 来检测到对方 LoopBack 地址的可达性。如果不可达,请检查相关配置;否则不能进入下一个实验步骤。

步骤二: IBGP 对等体基本配置

在 RTB 和 RTD 上分别完成 IBGP 对等体的基本配置。

配置 RTB:

```
[RTB]bgp 65300

[RTB-bgp-default]peer 4.4.4.4 as-number 65300

[RTB-bgp-default]peer 4.4.4.4 connect-interface LoopBack 0

[RTB-bgp-default]address-family ipv4 unicast

[RTB-bgp-default-ipv4]peer 4.4.4.4 enable
```

命令 connect-interface LoopBack 0 配置命令的含义是以接口 LoopBack0 的 IP 地址作为 发起 IBGP 连接的源地址。

在 RTD 上完成同样的配置。如下:

```
[RTD]bgp 65300
[RTD-bgp-default]peer 2.2.2.2 as-number 65300
[RTD-bgp-default]peer 2.2.2.2 connect-interface LoopBack 0
[RTD-bgp-default]address-family ipv4 unicast
[RTD-bgp-default-ipv4]peer 2.2.2.2 enable
```

步骤三: IBGP 邻居状态查看

在 RTD 上查看 BGP 邻居状态:

```
[RTD]dis bgp peer ipv4
```

```
BGP local router ID: 4.4.4.4
Local AS number: 65300
Total number of peers: 2
```

Peers in established state: 2

```
* - Dynamically created peer
Peer AS MsgRcvd MsgSent OutQ PrefRcv Up/Down State
```

2.2.2.2 65300 7 5 0 2 00:00:34 Established

2.2.2.2 65300 7 5 0 2 00:00:34 Established 10.10.20.1 65000 18 17 0 1 00:11:30 Established

可以看到 RTD 有两个 BGP 对等体,其中一个对等体的 AS 号是 65000,与 RTD 属于不同的 AS, 其为 EBGP 对等体;而另外一个对等体的 AS 号是 65300,与 RTD 属于同一个 AS, 其为 IBGP 对等体。两个对等体的 BGP 邻居状态都是 Established,表明 BGP 邻居关系已经成功建立。

步骤四:路由信息查看

在 RTD 上查看 BGP 路由表,可以看到路由 1.1.1.1/32 有两个下一跳地址,分别指向 RTA、RTC:

实验 11 BGP 基本配置

Network	NextHop	MED	LocPrf	Prei	fVal Path/Ogn
* >e 1.1.1.1/32	10.10.20.1	0		0	65000i
i	10.10.10.1	0	100	0	65000i
* >i 2.2.2.2/32	2.2.2.2	0	100	0	i
* > 4.4.4.4/32	127.0.0.1	0		3276	58 i

但是在 RTD 的 IP 路由表中,到路由 1.1.1.1/32 的下一跳是唯一的,为 10.10.20.1,也即下一跳直接指向 RTA:

[RTD]dis ip routing-table

Destinations : 2	0 Ro	ute	s : 20	<i>Y</i> :	· ·
Destination/Mask	Proto	Pr	e Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
1.1.1.1/32	BGP :	255	0	10.10.20.1	GE0/1
2.2.2.2/32	Static	60	0	10.10.10.9	GE0/0
3.3.3.3/32	Static	60	0	10.10.10.9	GE0/0
4.4.4.4/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.10.10.8/30	Direct	0	0	10.10.10.10	GE0/0
10.10.10.8/32	Direct	0	0	10.10.10.10	GE0/0
10.10.10.10/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.10.10.11/32	Direct	0	0	10.10.10.10	GE0/0
10.10.20.0/30	Direct	0	0	10.10.20.2	GE0/1
10.10.20.0/32	Direct	0	0	10.10.20.2	GE0/1
10.10.20.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.10.20.3/32	Direct	0	0	10.10.20.2	GE0/1
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/	32 Direct	. 0	0	127.0.0.1	InLoop0
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULLO
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/	32 Direct	. 0	0	127.0.0.1	InLoop0

可以看到,BGP 仅把最优的路由放置到 IP 路由表中,作为报文转发的依据。

11.5 实验中的命令列表

表11-3 实验命令列表

命令	描述
bgp as-number	启动BGP,进入BGP视图
peer { group-name ip-address } as-number as-number	指定对等体/对等体组及其AS号
<pre>peer { group-name ip-address }</pre>	配置与对等体/对等体组创建BGP会话时建立TCP
connect-interface interface-type	连接使用的源接口
interface-number	建 按使用的源按口
network ip-address [mask mask-length]	将网段路由发布到BGP路由表中

11.6 思考题

- 1. 实验任务一中,为什么 RTA 的路由表中路由 1.1.1.1/32 的下一跳为 127.0.0.1? 答: BGP 路由表中,下一跳地址为 127.0.0.1 表示该路由信息是本地产生的。
- 2. 为什么在实验任务二中需要确保对等体间 LoopBack 地址的可达性?

答: BGP 邻居建立的前提必须是 TCP 可达,而 IBGP 对等体一般通过 Loopback 接口地址建立邻居关系,因此需要在 RTB、RTC、RTD 上配置 LoopBack 网段静态路由,确保 RTB 与 RTD 之间 TCP 可达。

实验12 BGP 路由属性

12.1 实验目标

完成本实验, 您应该能够:

- 掌握 BGP 的 local-preference 属性的基本配置方法
- 掌握 BGP 的 MED 属性的基本配置方法

12.2 实验组网图




图12-1 BGP 路由属性实验组网

12.3 实验设备与版本

本实验所需之主要设备器材如表 12-1 所示。

 名称和型号
 版本
 数量
 描述

 MSR36-20
 Version 7.1.059
 4
 HCL实验平台

 PC
 Windows XP SP2
 2

 第5类UTP以太网连接线
 - 4

表12-1 实验设备和器材

12.4 实验过程

实验任务一: LOCAL PREF 属性配置

在本实验任务中,学员需要在路由器上配置 BGP 的 LOCAL_PREF 属性,并验证对 BGP 选路的影响。通过本实验任务,学员应该能够掌握 BGP 的 LOCAL_PREF 属性的配置和应用场合。

步骤一:建立物理连接

按照图 12-1 进行连接,并检查设备的软件版本及配置信息,确保各设备软件版本符合要求, 所有配置为初始状态。如果配置不符合要求,请在用户模式下擦除设备中的配置文件,然后重 启设备以使系统采用缺省的配置参数进行初始化。

以上步骤可能会用到以下命令:

<RTA> display version

<RTA> reset saved-configuration

<RTA> reboot

步骤二: IP 地址和静态路由配置

路由器 接口 IP 地址 GE0/0 10.10.10.1/30 **RTA** GE0/1 10.10.20.1/30 Loopback 0 1.1.1.1/32 GE0/0 10.10.10.2/30 **RTB** GE0/1 10.10.10.6/30 Loopback 0 2.2.2.2/32 GE0/0 10.10.10.5/30 RTC GE0/1 10.10.10.9/30 Loopback 0 3.3.3.3/32 GE0/0 10.10.10.10/30 RTD GE0/1 10.10.20.2/30 Loopback 0 4.4.4.4/32

表12-2 IP 地址规划表

依据 IP 地址规划,在 4 台路由器上完成 IP 地址配置。完成四台路由器的 IP 地址配置后,再在 RTB、RTC、RTD 上配置如下静态路由:

配置 RTB:

[RTB]ip route-static 3.3.3.3 255.255.255.255 10.10.10.5 [RTB]ip route-static 4.4.4.4 255.255.255.255 10.10.10.5

配置 RTC:

```
[RTC]ip route-static 2.2.2.2 255.255.255.255 10.10.10.6 [RTC]ip route-static 4.4.4.4 255.255.255.255 10.10.10.10
```

配置 RTD:

```
[RTD]ip route-static 2.2.2.2 255.255.255.255 10.10.10.9 [RTD]ip route-static 3.3.3.3 255.255.255.255 10.10.10.9
```

步骤三:基本 BGP 配置

在 RTA、RTB、RTC、RTD 上完成基本的 BGP 配置命令,并通过 network 命令将 Loopback 网段在 BGP 中发布,通过 import 命令将各自路由器的直连路由在 BGP 中发布。

配置 RTA:

```
[RTA]bgp 65000
[RTA-bgp-default]peer 10.10.20.2 as-number 65300
[RTA-bgp-default]peer 10.10.10.2 as-number 65300
[RTA-bgp-default]address-family ipv4 unicast
[RTA-bgp-default-ipv4]import-route direct
[RTA-bgp-default-ipv4]network 1.1.1.1 255.255.255
[RTA-bgp-default-ipv4]peer 10.10.10.2 enable
[RTA-bgp-default-ipv4]peer 10.10.20.2 enable
```

配置 RTB:

```
[RTB]bgp 65300
[RTB-bgp-default]peer 3.3.3.3 as-number 65300
[RTB-bgp-default]peer 3.3.3.3 connect-interface LoopBack 0
[RTB-bgp-default]peer 10.10.10.1 as-number 65000
[RTB-bgp-default]address-family ipv4 unicast
[RTB-bgp-default-ipv4]import-route direct
[RTB-bgp-default-ipv4]network 2.2.2.2 255.255.255
[RTB-bgp-default-ipv4]peer 3.3.3.3 enable
[RTB-bgp-default-ipv4]peer 3.3.3.3 next-hop-local
[RTB-bgp-default-ipv4]peer 10.10.10.1 enable
```

配置 RTC:

```
[RTC]bgp 65300
[RTC-bgp-default]peer 4.4.4.4 as-number 65300
[RTC-bgp-default]peer 2.2.2.2 as-number 65300
[RTC-bgp-default]peer 4.4.4.4 connect-interface LoopBack0
[RTC-bgp-default]peer 2.2.2.2 connect-interface LoopBack0
[RTC-bgp-default]address-family ipv4 unicast
[RTC-bgp-default-ipv4]import-route direct
[RTC-bgp-default-ipv4]network 3.3.3.3 255.255.255
[RTC-bgp-default-ipv4]peer 2.2.2.2 enable
[RTC-bgp-default-ipv4]peer 4.4.4.4 enable
```

配置 RTD:

```
[RTD]bgp 65300
[RTD-bgp-default]peer 10.10.20.1 as-number 65000
[RTD-bgp-default]peer 3.3.3.3 as-number 65300
[RTD-bgp-default]peer 3.3.3.3 connect-interface LoopBack0
[RTD-bgp-default]address-family ipv4 unicast
[RTD-bgp-default-ipv4]import-route direct
[RTD-bgp-default-ipv4]network 4.4.4.4 255.255.255.255
[RTD-bgp-default-ipv4]peer 3.3.3.3 enable
[RTD-bgp-default-ipv4]peer 3.3.3.3 next-hop-local
[RTD-bgp-default-ipv4]peer 10.10.20.1 enable
```

步骤四: 查看路由表信息

完成上述步骤后,首先要在各个路由器上查看路由器上的 BGP 邻居状态,确保所有的 BGP 状态都是 Established。接下来再在个路由器上通过路由表查看 BGP 路由信息。

查看 RTA 路由表:

<RTA>dis ip routing-table

Destinations : 22	2 Routes	s : 22		S. S
D = = 1 /M = = 1-	D t (D	-	NT	T
Destination/Mask		e Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
1.1.1.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
2.2.2.2/32	BGP 255	0	10.10.10.2	GE0/0
3.3.3.3/32	BGP 255	0	10.10.10.2	GE0/0
4.4.4.4/32	BGP 255	0	10.10.20.2	GE0/1
10.10.10.0/30	Direct 0	0	10.10.10.1	GE0/0
10.10.10.0/32	Direct 0	0	10.10.10.1	GE0/0
10.10.10.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.10.10.3/32	Direct 0	0	10.10.10.1	GE0/0
10.10.10.4/30	BGP 255	0	10.10.10.2	GE0/0
10.10.10.8/30	BGP 255	0	10.10.10.2	GE0/0
10.10.20.0/30	Direct 0	0	10.10.20.1	GE0/1
10.10.20.0/32	Direct 0	0	10.10.20.1	GE0/1
10.10.20.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.10.20.3/32	Direct 0	0	10.10.20.1	GE0/1
127.0.0.0/8	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0,0/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/3	32 Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
224.0.0.0/4	Direct 0	0	0.0.0.0	NULLO
224.0.0.0/24	Direct 0	0	0.0.0.0	NULLO
255.255.255.255/3		0	127.0.0.1	InLoop0
		-		<u>-</u> -

查看 RTC 路由表:

[RTC]dis ip routing-table

Destinations : 22 Routes : 22

Destination/Mask	Proto P	re Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
1.1.1.1/32	BGP 255	5 0	2.2.2.2	GE0/0
2.2.2.2/32	Static 60	0	10.10.10.6	GE0/0
3.3.3.3/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
4.4.4.4/32	Static 60	0	10.10.10.10	GE0/1
10.10.10.0/30	BGP 25	5 0	2.2.2.2	GE0/0
10.10.10.4/30	Direct 0	0	10.10.10.5	GE0/0
10.10.10.4/32	Direct 0	0	10.10.10.5	GE0/0
10.10.10.5/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.10.10.7/32	Direct 0	0	10.10.10.5	GE0/0
10.10.10.8/30	Direct 0	0	10.10.10.9	GE0/1
10.10.10.8/32	Direct 0	0	10.10.10.9	GE0/1
10.10.10.9/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.10.10.11/32	Direct 0	0	10.10.10.9	GE0/1
10.10.20.0/30	BGP 25	5 0	4.4.4.4	GE0/1
127.0.0.0/8	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/3	32 Direct (0 0	127.0.0.1	InLoop0
224.0.0.0/4	Direct 0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct 0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/3	32 Direct (0 0	127.0.0.1	InLoop0

查看 RTC 的 BGP 路由表:

[RTC]dis bgp routing-table ipv4

Total number of routes: 15

BGP local router ID is 3.3.3.3

Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

02	0				
Network	NextHop	MED	LocPrf	Pref	Val Path/Ogn
* >i 1.1.1.1/32	2.2.2.2	0	100	0	65000i
*\/i	4.4.4.4	0	100	0	65000i
* >i 2.2.2.2/32	2.2.2.2	0	100	0	i
* > 3.3.3.3/32	127.0.0.1	0		3276	8 i
* >i 4.4.4.4/32	4.4.4.4	0	100	0	i
* >i 10.10.10.0/30	2.2.2.2	0	100	0	?
* i	4.4.4.4	0	100	0	65000?
* > 10.10.10.4/30	10.10.10.5	0		3276	58 ?
* i	2.2.2.2	0	100	0	?
* > 10.10.10.5/32	127.0.0.1	0		3276	8 ?
* > 10.10.10.8/30	10.10.10.9	0		3276	58 ?
* i	4.4.4.4	0	100	0	?
* > 10.10.10.9/32	127.0.0.1	0		3276	8 ?
* >i 10.10.20.0/30	4.4.4.4	0	100	0	?
* i	2.2.2.2	0	100	0	65000?

从如上输出信息中可以看到,RTA 和 RTC 上都学习到 BGP 路由。在 RTC 的 BGP 路由表中,路由 1.1.1.1/32(RTA 的 loopback 地址)有两个下一跳,分别指向 RTB 和 RTD;也即 RTC 路由器分别从两个 IBGP 对等体 RTB、RTD 上接收到了到达同一目的网段的路由。经过 BGP 的路由优选策略后,其中一条最优路由会写入到自己的 IP 路由表。

在 RTC 上进行 Tracert 操作来验证到 RTA 的路径:

[RTC]tracert -a 3.3.3.3 1.1.1.1
traceroute to 1.1.1.1 (1.1.1.1) from 3.3.3.3, 30 hops at most, 40 bytes each packet,
press CTRL_C to break
1 10.10.10.6 (10.10.10.6) 3.962 ms 2.852 ms 1.260 ms

注意:

需要在 MSR 上事先打开 Tracert 信息显示开关, 具体命令为:

2 1.1.1.1 (1.1.1.1) 6.457 ms 5.743 ms 4.947 ms

[MSR]ip unreachables enable

[MSR]ip ttl-expires enable

步骤五:配置 LOCAL PREF 属性

可以看到 RTC 到达 RTA 的 loopback 接口地址的路径为 RTC→RTB→RTA,也即流量离开 AS 65300 的时候优先选择了 RTB。现在要使 RTC 到达 RTA 的路径为 RTC→RTD→RTA,也即流量离开 AS 65300 时优先选择 RTD 而不是 RTB,则需要配置 BGP 中的 LOCAL_PREF属性来影响离开 AS 的流量的选路。

在 RTC 的 BGP 路由表中,可以看到路由 1.1.1.1/32 的 LOCAL_PREF 值为 100,那么要 使 RTC 优选 RTD 为下一跳,只需要设置 RTD 发送给 RTC 的 BGP 路由的 LOCAL_PREF 大于 100 即可。

在 RTD 上 BGP 的 IPv4 单播地址族视图下配置 LOCAL PREF 值:

[RTD-bgp-default]address-family ipv4 unicast
[RTD-bgp-default-ipv4]default local-preference 300

RTB 上发送路由的 LOCAL PREF 值依然采用默认值 100。

步骤六:验证 LOCAL_PREF 属性

在 RTC 上查看 IP 路由表:

[RTC]dis ip routing-table

Destinations : 22 Routes : 22

Destination/Mask	Proto Pre	e Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
1.1.1.1/32	BGP 255	0	4.4.4.4	GE0/1
2.2.2.2/32	Static 60	0	10.10.10.6	GE0/0
3.3.3.3/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
4.4.4.4/32	Static 60	0	10.10.10.10	GE0/1
10.10.10.0/30	BGP 255	0	4.4.4.4	GE0/1
10.10.10.4/30	Direct 0	0	10.10.10.5	GE0/0
10.10.10.4/32	Direct 0	0	10.10.10.5	GE0/0
10.10.10.5/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.10.10.7/32	Direct 0	0	10.10.10.5	GE0/0
10.10.10.8/30	Direct 0	0	10.10.10.9	GEO/1
10.10.10.8/32	Direct 0	0	10.10.10.9	GE0/1
10.10.10.9/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.10.10.11/32	Direct 0	0	10.10.10.9	GE0/1
10.10.20.0/30	BGP 255	0	4.4.4.4	GE0/1
127.0.0.0/8	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/3	32 Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
224.0.0.0/4	Direct 0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct 0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/3	32 Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0

从 IP 路由表输出信息可以看到,路由 1.1.1.1/32 的下一跳已经变成 4.4.4.4 也即 RTD。

在 RTC 上查看 BGP 路由表:

[RTC]dis bgp routing-table ipv4

Total number of routes: 15

BGP local router ID is 3.3.3.3

Network	NextHop	MED	LocPrf	Pref	Val Path/Ogn
* >i 1.1.1.1/32	4.4.4.4	0	300	0	65000i
* i	2.2.2.2	0	100	0	65000i
* >i 2.2.2.2/32	2.2.2.2	0	100	0	i
* > 3.3.3.3/32	127.0.0.1	0		3276	8 i
* >i 4.4.4.4/32	4.4.4.4	0	300	0	i
* >i 10.10.10.0/30	4.4.4.4	0	300	0	65000?

*	i	2.2.2.2	0		100	0	?	
*	> 10.10.10.4/30	10.10.10.5		0			32768	?
*	i	2.2.2.2	0		100	0	?	
*	> 10.10.10.5/32	127.0.0.1		0			32768	?
*	> 10.10.10.8/30	10.10.10.9		0			32768	3
*	i	4.4.4.4	0		300	0	?	
*	> 10.10.10.9/32	127.0.0.1		0			32768	?
*	>i 10.10.20.0/30	4.4.4.4		0	300		0	?
*	i	2.2.2.2	0		100	0	65	0003

从以上输出信息可以看到,RTC 从自己的 IBGP 对等体 RTD 接收的路由 1.1.1.1/32 的 LOCAL_PREF 值为 300,而从对等体 RTB 接收的路由 1.1.1.1/32 的 LOCAL_PREF 值为默认值 100。

在 RTC 上查看路由 1.1.1.1/32 的详细信息:

[RTC]dis bgp routing-table ipv4 1.1.1.1

BGP local router ID: 3.3.3.3 Local AS number: 65300

Paths: 2 available, 1 best

BGP routing table information of 1.1.1.1/32:

From : 4.4.4.4 (4.4.4.4)
Rely nexthop : 10.10.10.10
Original nexthop: 4.4.4.4
OutLabel : NULL

AS-path : 65000 Origin : igp

Attribute value : MED 0, localpref 300, pref-val 0

State : valid, internal, best

From : 2.2.2.2 (2.2.2.2)
Rely nexthop : 10.10.16

Original nexthop: 2.2.2.2
OutLabel : NULL
AS-path : 65000
Origin : igp

Attribute value : MED 0, localpref 100, pref-val 0

State : valid, internal

IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A

从以上输出信息可以看到,Original nexthop 为 4.4.4.4 的路由条目的 Attribute value 中携带的 localpref 为 300,而 Original nexthop 为 2.2.2.2 的路由条目的 Attribute value 中携带的 localpref 为 100。

最后在 RTC 上通过 Tracert 验证路径的正确性:

```
[RTC]tracert -a 3.3.3.3 1.1.1.1
traceroute to 1.1.1.1 (1.1.1.1) from 3.3.3.3, 30 hops at most, 40 bytes each packet,
press CTRL_C to break
1 10.10.10.10 (10.10.10.10) 6.355 ms 3.824 ms 3.046 ms
2 1.1.1.1 (1.1.1.1) 14.871 ms 8.202 ms 11.915 ms
```

从以上输出信息可以看到,RTC到RTA 的loopback地址的路径选择为RTC→RTD→RTA。

实验任务二: MED 属性配置

在本实验任务中,学员需要在路由器上配置 BGP 的 MED 属性,并验证 MED 属性对 BGP 选路的影响。通过本实验任务,学员应该能够掌握 BGP 协议中 MED 属性的配置和应用场合。

实验任务二在实验任务一的基础上完成,保持实验任务一的配置不变。

步骤一:路由表查看

查看 RTA 的 IP 路由表:

<RTA>display ip routing-table
outing Tables: Public

Destinations: 13 Routes: 13

Destination/Mask	Proto Pre	e Cost	NextHop	Interface
1.1.1.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
2.2.2.2/32	BGP 255	0	10.10.10.2	GE0/0
3.3.3.3/32	BGP 255	0	10.10.10.2	GE0/0
4.4.4.4/32	BGP 255	0	10.10.20.2	S6/1
10.10.10.0/30	Direct 0	0	10.10.10.1	GE0/0
10.10.10.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.10.10.4/30	BGP 255	0	10.10.10.2	GE0/0
10.10.10.8/30	BGP 255	0	10.10.10.2	GE0/0
10.10.20.0/30	Direct 0	0	10.10.20.1	S6/1
10.10.20.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.10.20.2/32	Direct 0	0	10.10.20.2	S6/1
127.0.0.0/8	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
				-

从以上输出信息可以看到, 路由 10.10.10.4/30 的下一跳为 10.10.10.2, 即 RTA 会将到达 10.10.10.4/30 的流量经由 RTB 进行转发。查看 RTA 的 BGP 路由表:

[RTA]dis bgp routing-table ipv4

Total number of routes: 15

BGP local router ID is 1.1.1.1

Network	NextHop	MED	LocPrf	PrefV	al Path/Ogn
* > 1.1.1.1/32	127.0.0.1	0		32768	i
* >e 2.2.2.2/32	10.10.10.2	0	<i>></i>	0	65300i
* >e 3.3.3.3/32	10.10.10.2			0	65300i
* e	10.10.20.2		(0)	0	65300i
* >e 4.4.4.4/32	10.10.20.2	0		0	65300i
* > 10.10.10.0/30	10.10.10.1	0	√.	32768	3 , 5,
* e	10.10.10.2	0	\	0	65300?
* > 10.10.10.1/32	127.0.0.1	0		32768	?
* >e 10.10.10.4/30	10.10.10.2	0		0	65300?
* e	10.10.20.2			0	65300?
* >e 10.10.10.8/30	10.10.10.2			0	65300?
* e	10.10.20.2	0		0	65300?
* > 10.10.20.0/30	10.10.20.1	0		32768	?
* e	10.10.20.2	0		0	65300?
* > 10.10.20.1/32	127.0.0.1	0		32768	?

从以上输出信息可以看到,路由10.10.10.4/30有两个下一跳地址,分别指向RTB和RTD。

通过 Tracert 确认 RTA 到达目的网段 10.10.10.4/30 的转发路径:

[RTA]tracert -a 1.1.1.1 10.10.10.5

traceroute to 10.10.10.5 (10.10.10.5) from 1.1.1.1, 30 hops at most, 40 bytes each packet, press CTRL C to break

- 1 10.10.10.2 (10.10.10.2) 5.873 ms 3.342 ms 2.909 ms
- 2 10.10.10.5 (10.10.10.5) 13.589 ms 5.040 ms 6.309 ms

从以上输出信息可以证实,RTA 优先选择 RTB 进行转发,即转发路径为 RTA \rightarrow RTB \rightarrow RTC。

步骤二:配置 MED 属性

MED 用来判断流量进入 AS 时的最佳路由。当一个运行 BGP 的路由器通过不同的 EBGP 对等体得到目的地址相同但下一跳不同的多条路由时,在其它条件相同的情况下,将优先选择 MED 值较小者作为最佳路由。

要改变RTA 进入 AS 65300 的流量的选路路径,需要修改RTA 接受到的路由 MED 属性值。。 现在要改变RTA 进入 AS 65300 的路径,使RTA 到达目的网段 10.10.10.4/30 的路径是RTA \rightarrow RTD \rightarrow RTC,则需要使RTD 发送给RTA 的路由 3.3.3.3/32 的 MED 值小于RTB 发送给RTA 的路由 10.10.10.4/30 的 MED 值。因为 MED 属性值是越小越优先。

在RTB上配置MED值,使其大于0。

[RTB-bgp-default]address-family ipv4 unicast [RTB-bgp-default-ipv4]default med 100

而 RTD 上 BGP 路由的 MED 值不做修改,依然为默认值 0。这样,RTA 从 RTD 上接受到的路由的 MED 值(0)小于从 RTB 接受到的路由的 MED 值(100)。依据 BGP 选路原则,那么RTA 到达目的网段 10.10.10.4/30 的路径是 RTA \rightarrow RTD \rightarrow RTC。

步骤三: MED 属性配置结果验证

查看 RTA 的 BGP 路由表:

[RTA]dis bgp routing-table ipv4

Total number of routes: 15

BGP local router ID is 1.1.1.1

Network	NextHop	MED	LocPrf	PrefVa	al Path/Ogn
* > 1.1.1.1/32	127.0.0.1	0	32	32768	i S
* >e 2.2.2.2/32	10.10.10.2	100		0	65300i
* >e 3.3.3.3/32	10.10.10.2		4 .	0	65300i
* e	10.10.20.2	Á	, ,	0 6	55300i
* >e 4.4.4.4/32	10.10.20.2	0	~	0	65300i
* > 10.10.10.0/30	10.10.10.1	0		32768	?
* e	10.10.10.2	100		0	65300?
* > 10.10.10.1/32	127.0.0.1	0		32768	?
* >e 10.10.10.4/30	10.10.20.2			0	65300?
* e	10.10.10.2	100		0	65300?
* >e 10.10.10.8/30	10.10.10.2			0	65300?
* e	10.10.20.2	0		0	65300?
* > 10.10.20.0/30	10.10.20.1	0		32768	?
* e	10.10.20.2	0		0	65300?
* > 10.10.20.1/32	127.0.0.1	0		32768	?

从以上输出信息,可以看到 RTA 路由表中,RTB 发送的路由的 MED 值都是 100。 查看 RTA 的 IP 路由表:

[RTA]dis ip routing-table

Destinations : 22 Routes : 22

Destination/Mask	Proto Pre	e Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
1.1.1.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
2.2.2.2/32	BGP 255	100	10.10.10.2	GE0/0
3.3.3.3/32	BGP 255	0	10.10.10.2	GE0/0
4.4.4.4/32	BGP 255	0	10.10.20.2	GE0/1
10.10.10.0/30	Direct 0	0	10.10.10.1	GE0/0
10.10.10.0/32	Direct 0	0	10.10.10.1	GE0/0
10.10.10.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.10.10.3/32	Direct 0	0	10.10.10.1	GE0/0
10.10.10.4/30	BGP 255	0	10.10.20.2	GE0/1
10.10.10.8/30	BGP 255	0	10.10.10.2	GE0/0
10.10.20.0/30	Direct 0	0	10.10.20.1	GE0/1
10.10.20.0/32	Direct 0	0	10.10.20.1	GE0/1
10.10.20.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.10.20.3/32	Direct 0	0	10.10.20.1	GE0/1
127.0.0.0/8	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/3	32 Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
224.0.0.0/4	Direct 0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct 0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/3	2 Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0

从 RTA 的 IP 路由表中,可以看到路由 10.10.10.4/30 的下一跳地址为 10.10.20.2.(RTD)。

在 RTA 上查看路由 3.3.3.3 的详细信息:

[RTA]dis bgp routing-table ipv4 10.10.10.4

BGP local router ID: 1.1.1.1 Local AS number: 65000

Paths: 2 available, 1 best

BGP routing table information of 10.10.10.4/30:

From : 10.10.20.2 (4.4.4.4)

Rely nexthop : 10.10.20.2 Original nexthop: 10.10.20.2

OutLabel : NULL
AS-path : 65300
Origin : incomplete
Attribute value : pref-val 0

State : valid, external, best

From : 10.10.10.2 (2.2.2.2)

Rely nexthop : 10.10.10.2 Original nexthop: 10.10.10.2 OutLabel : NULL

AS-path : 65300 Origin : incomplete

Attribute value : MED 100, pref-val 0 State : valid, external

IP precedence : N/A

QoS local ID : N/A Traffic index : N/A

从以上输出信息可以看到,Original nexthop 为 10.10.20.2 的路由的 Attribute value 中不携带的 MED 值,而 Original nexthop 为 10.10.10.2 的路由的 Attribute value 中携带的 MED 值为 100。

通过 Tracert 确认 RTA 上到 10.10.10.4/30 的转发路径:

[RTA]tracert -a 1.1.1.1 10.10.10.5 traceroute to 10.10.10.5 (10.10.10.5) from 1.1.1.1, 30 hops at most, 40 bytes each packet, press CTRL_C to break
1 10.10.20.2 (10.10.20.2) 4.670 ms 1.811 ms 2.469 ms
2 10.10.10.5 (10.10.10.5) 4.900 ms 4.720 ms 4.870 ms

从以上输出信息可以证实,RTA选择了RTD而进入AS 65300。

12.5 实验中的命令列表

表12-3 实验命令列表

命令	描述		
import-route protocol [process-id	引入其党执议败市停自光通生		
all-processes]	引入其它协议路由信息并通告		
default med med-value	配置系统MED的缺省值		
default local-preference value	配置本地优先级的缺省值		

实验13 BGP 路由过滤

13.1 实验目标

完成本实验,您应该能够:

- 掌握如何使用 as-path-acl 来过滤 BGP 路由
- 掌握如何使用 IP 前缀列表来过滤 BGP 路由

13.2 实验组网图




图13-1 BGP 路由过滤实验组网图

实验组网如图 13-1 所示。

13.3 实验设备与版本

 名称和型号
 版本
 数量
 描述

 MSR36-20
 Version 7.1.059
 4
 HCL实验平台

 第5类UTP以太网连接线
 - 4

表13-1 实验设备和器材

13.4 实验过程

实验任务一: 过滤 BGP 路由

在本实验中,通过配置使用 ip-prefix 和 as-path-acl 来过滤 BGP 路由,从而使学员能够 掌握 ip-prefix 和 as-path-acl 的配置命令,并能够运用这两种过滤工具在 BGP 协议中正确过滤路由。具体要求如下:

- 一:通过配置 as-path-acl,使 RTB 不把源自 AS 65003 的路由发布给其 BGP 邻居;
- 二:通过配置 ip-prefix,使 RTD 在向自己的 EBGP 对等体 RTA 发送路由时候,过滤掉 RTD 的 Loopback 0 接口直连路由。

步骤一: 建立物理连接

按照图 13-1 进行连接,并检查设备的软件版本及配置信息,确保各设备软件版本符合要求,所有配置为初始状态。如果配置不符合要求,请在用户模式下擦除设备中的配置文件,然后重启设备以使系统采用缺省的配置参数进行初始化。

以上步骤可能会用到以下命令:

<RTA> display version

<RTA> reset saved-configuration

<RTA> reboot

步骤二: IP 地址配置以及基本 BGP 配置

表13-2 IP 地址规划表

路由器	接口	IP 地址		
	GE0/0	10.10.10.1/30		
RTA	GE0/1	10.10.20.1/30		
	Loopback 0	1.1.1.1/32		
	GE0/0	10.10.10.2/30		
RTB	GE0/1	10.10.10.6/30		
	Loopback 0	2.2.2.2/32		
	GE0/0	10.10.10.5/30		
RTC	GE0/1	10.10.10.9/30		
	Loopback 0	3.3.3.3/32		
	GE0/0	10.10.10.10/30		
RTD	GE0/1	10.10.20.2/30		
	Loopback 0	4.4.4.4/32		

依据规划配置路由器 IP 地址,并在 4 台路由器上启动 BGP,完成基本的 BGP 配置并将直连网段路由在 BGP 中发布:

配置 RTA:

```
[RTA]bgp 65000
[RTA-bgp-default]peer 10.10.20.2 as-number 65002
[RTA-bgp-default]peer 10.10.10.2 as-number 65002
[RTA-bgp-default]address-family ipv4 unicast
[RTA-bgp-default-ipv4]import-route direct
[RTA-bgp-default-ipv4]peer 10.10.10.2 enable
[RTA-bgp-default-ipv4]peer 10.10.20.2 enable
```

配置 RTB:

```
[RTB]bgp 65002
[RTB-bgp-default]peer 10.10.10.1 as-number 65000
[RTB-bgp-default]peer 10.10.10.5 as-number 65003
[RTB-bgp-default]address-family ipv4 unicast
[RTB-bgp-default-ipv4]import-route direct
[RTB-bgp-default-ipv4]peer 10.10.10.1 enable
[RTB-bgp-default-ipv4]peer 10.10.10.5 enable
```

配置 RTC:

```
[RTC]bgp 65003
[RTC-bgp-default]peer 10.10.10.6 as-number 65002
[RTC-bgp-default]peer 10.10.10.10 as-number 65002
[RTC-bgp-default]address-family ipv4 unicast
[RTC-bgp-default-ipv4]import-route direct
[RTC-bgp-default-ipv4]peer 10.10.10.6 enable
[RTC-bgp-default-ipv4]peer 10.10.10.10 enable
```

配置 RTD:

```
[RTD]bgp 65002
[RTD-bgp-default]peer 10.10.20.1 as-number 65000
[RTD-bgp-default]peer 10.10.10.9 as-number 65003
[RTD-bgp-default]address-family ipv4 unicast
[RTD-bgp-default-ipv4]import-route direct
[RTD-bgp-default-ipv4]peer 10.10.10.9 enable
[RTD-bgp-default-ipv4]peer 10.10.20.1 enable
```

65002

配置完成后,在各路由器上使用 display bgp peer 查看 BGP 邻居状态。

在 RTA 上查看 BGP 对等体状态:

[RTA]dis bgp peer ipv4

```
BGP local router ID: 1.1.1.1
Local AS number: 65000
Total number of peers: 2
```

Peers in established state: 2

5 00:00:29 Established

```
* - Dynamically created peer
Peer AS MsgRcvd MsgSent OutQ PrefRcv Up/Down State

10.10.10.2 65002 7 8 0 5 00:00:45 Established
```

8

n

在 RTB 上查看 BGP 对等体状态:

[RTB]dis bgp peer ipv4

10.10.20.2

```
BGP local router ID: 2.2.2.2
Local AS number: 65002
Total number of peers: 2
```

Peers in established state: 2

* - Dynamically created peer

Peer AS MsgRcvd MsgSent OutQ PrefRcv Up/Down State

10.10.10.1 65000 10 9 0 3 00:02:02 Established 10.10.10.5 65003 13 14 0 3 00:05:51 Established

在 RTC 上查看 BGP 对等体状态:

[RTC]dis bgp peer ipv4

BGP local router ID: 3.3.3.3 Local AS number: 65003

Total number of peers: 2 Peers in established state: 2

* - Dynamically created peer

eer AS MsgRcvd MsgSent OutQ PrefRcv Up/Down State

10.10.10.6 65002 17 14 0 5 00:06:48 Established 10.10.10.10 65002 12 12 0 5 00:04:21 Established

在 RTD 上查看 BGP 对等体状态:

[RTD]dis bgp peer ipv4

BGP local router ID: 4.4.4.4 Local AS number: 65002

Total number of peers: 2 Peers in established state: 2

* - Dynamically created peer

Peer AS MsgRcvd MsgSent OutQ PrefRcv Up/Down State

10.10.10.9 65003 13 11 0 3 00:04:46 Established 10.10.20.1 65000 11 10 0 3 00:03:03 Established

从以上所有的输出信息中看到,所有的 BGP 对等体的状态都是 Established,表明 BGP 邻居关系成功建立。

步骤三: 查看路由信息

完成如上配置后,在RTA上查看IP路由表:

[RTA]dis ip routing-table

Destinations : 22 Routes : 22

Destination/Mask	Proto	Pre	e Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
1.1.1.1/32	Direct	00	0	127.0.0.1	InLoop0
2.2.2.2/32	BGP	255	0	10.10.10.2	GE0/0
3.3.3.3/32	BGP	255	0	10.10.10.2	GE0/0
4.4.4.4/32	BGP	255	0	10.10.20.2	GE0/1
10.10.10.0/30	Direct	0	0	10.10.10.1	GE0/0
10.10.10.0/32	Direct	0	0	10.10.10.1	GE0/0
10.10.10.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.10.10.3/32	Direct	0	0	10.10.10.1	GE0/0
10.10.10.4/30	BGP	255	0	10.10.10.2	GE0/0
10.10.10.8/30	BGP	255	0	10.10.20.2	GE0/1
10.10.20.0/30	Direct	0	0	10.10.20.1	GE0/1
10.10.20.0/32	Direct	0	0	10.10.20.1	GE0/1
10.10.20.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.10.20.3/32	Direct	0	0	10.10.20.1	GE0/1
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

127.255.255.255	/32 Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
224.0.0.0/4	Direct 0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct 0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255	/32 Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0

在 RTA 上查看 BGP 路由表:

[RTA]dis bgp routing-table ipv4

Total number of routes: 15

BGP local router ID is 1.1.1.1

Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history, s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network	NextHop	MED	LocPrf		PrefVal	Path/Ogn
* > 1.1.1.1/32	127.0.0.1	0			32768	?
* >e 2.2.2.2/32	10.10.10.2	0			0	65002?
* >e 3.3.3.3/32	10.10.10.2				0	65002
					6500	3?
* e	10.10.20.2			0	65	002
					6500	3?
* >e 4.4.4.4/32	10.10.20.2	0			0	65002?
* > 10.10.10.0/30	10.10.10.1	0			32768	?
* e	10.10.10.2	0		0	65	002?
* > 10.10.10.1/32	127.0.0.1	0			32768	?
* >e 10.10.10.4/30	10.10.10.2	0	>		0	65002?
* e 🗬	10.10.20.2			0	65	002
	(0)		(0)		6500	3?
* >e 10.10.10.8/30	10.10.20.2	0	A)		0	65002?
* e	10.10.10.2		√·	0	65	002
	\		\		6500	3?
* > 10.10.20.0/30	10.10.20.1	0			32768	?
* e	10.10.20.2	0		0	65	002?
* > 10.10.20.1/32	127.0.0.1	0			32768	?

从 RTA 的 IP 路由表中可以看到, RTA 上路由 3.3.3.3/32、的下一跳为 10.10.10.2(RTB); 而从 BGP 路由表中的 AS-PATH 属性可知, 这条 BGP 路由是由 AS 65003 始发的。

步骤四:配置 as-path-acl 过滤路由并验证

在 RTB 上通过正则表达式配置 as-path-acl,使 RTB 不向任何邻居发布源自 AS 65003 的路由。

在 RTB 上配置并应用 as-path-acl,并在对等体的 export 方向应用:

[RTB]ip as-path 200 deny 65003\$
[RTB]ip as-path 200 permit .*
[RTB-bgp-default]address-family ipv4 unicast
[RTB-bgp-default-ipv4]peer 10.10.10.1 as-path-acl 200 export

配置完成后,在 RTA 上查看 BGP 路由表:

[RTA]dis bgp routing-table ipv4

Total number of routes: 13

BGP local router ID is 1.1.1.1
Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history,
s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external
Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network	NextHop	MED	LocPrf	PrefVa	l Path/Ogn
* > 1.1.1.1/32	127.0.0.1	0		32768	?
* >e 2.2.2.2/32	10.10.10.2	0		0	65002?
* >e 3.3.3.3/32	10.10.20.2			0	65002
				6500	3?
* >e 4.4.4.4/32	10.10.20.2	0		0	65002?
* > 10.10.10.0/30	10.10.10.1	0		32768	?
* e	10.10.10.2	0		0 6	5002?
* > 10.10.10.1/32	127.0.0.1	0	5	32768	?
* >e 10.10.10.4/30	10.10.10.2	0	.07	0	65002?
* e	10.10.20.2			0 6!	5002
∠ .'	4.		< ·	6500	3?
* >e 10.10.10.8/30	10.10.20.2	0	~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	65002?
* > 10.10.20.0/30	10.10.20.1	0		32768	?
* e	10.10.20.2	0		0 6	5002?
* > 10.10.20.1/32	127.0.0.1	0		32768	?

并查看 RTA 的 IP 路由表:

[RTA]dis ip routing-table

Destinations : 22 Routes : 22

Destination/Mask	Proto Pre	e Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
1.1.1.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
2.2.2.2/32	BGP 255	0	10.10.10.2	GE 0 / 0
3.3.3.3/32	BGP 255	0	10.10.20.2	GE0/1
4.4.4.4/32	BGP 255	0	10.10.20.2	GE0/1
10.10.10.0/30	Direct 0	0	10.10.10.1	GE0/0
10.10.10.0/32	Direct 0	0	10.10.10.1	GE0/0
10.10.10.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.10.10.3/32	Direct 0	0	10.10.10.1	GE0/0
10.10.10.4/30	BGP 255	0	10.10.10.2	GE0/0
10.10.10.8/30	BGP 255	0	10.10.20.2	GE0/1
10.10.20.0/30	Direct 0	0	10.10.20.1	GE0/1
10.10.20.0/32	Direct 0	0	10.10.20.1	GE0/1
10.10.20.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.10.20.3/32	Direct 0	0	10.10.20.1	GE0/1
127.0.0.0/8	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/3	2 Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
224.0.0.0/4	Direct 0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct 0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/3	2 Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
				_

在以上输出信息中可以看到,路由 3.3.3.3/32 的下一跳变为 10.10.20.2;同时在 RTA 的路由表中,依然可以看到 AS 65002 始发的路由 2.2.2.2/32。这说明,所配置的 as-path-acl 过滤了 AS 65003 始发的路由,而其他 AS 始发的路由依然是允许被通过的。

步骤五: 配置 ip-prefix 过滤路由并验证

在 RTD 上配置 ip-prefix,并在 BGP 对等体的 export 方向上应用,如下所示:

[RTD] ip prefix-list 1 index 10 deny 4.4.4.4 32

[RTD] ip prefix-list 1 index 20 permit 0.0.0.0 0 less-equal 32

[RTD-bgp-default]address-family ipv4 unicast

[RTD-bgp-default-ipv4]peer 10.10.20.1 prefix-list 1 export

配置完成后,再次查看 RTA 的 IP 路由表和 BGP 路由表,可以看到路由 4.4.4.4/32 被过滤了。

[RTA]dis ip routing-table

Destinations : 21 Routes : 21

Destination/Mask	Proto	Pre	e Cost	NextHop	Interfac
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
1.1.1.1/32	Direct	00	0	127.0.0.1	InLoop0
2.2.2.2/32	BGP	255	0	10.10.10.2	GE0/0
3.3.3.3/32	BGP	255	0	10.10.20.2	GE0/1
10.10.10.0/30	Direct	0	0	10.10.10.1	GE0/0
10.10.10.0/32	Direct	0	0	10.10.10.1	GE0/0
10.10.10.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.10.10.3/32	Direct	0	0	10.10.10.1	GE0/0
10.10.10.4/30	BGP	255	0	10.10.10.2	GE0/0
10.10.10.8/30	BGP	255	0	10.10.20.2	GE0/1
10.10.20.0/30	Direct	0	0	10.10.20.1	GE0/1
10.10.20.0/32	Direct	0	0	10.10.20.1	GE0/1
10.10.20.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.10.20.3/32	Direct	0	0	10.10.20.1	GE0/1
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/3	2 Direct	. 0	0	127.0.0.1	InLoop0
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255,255.255/3	2 Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

[RTA]dis bgp routing-table ipv4

Total number of routes: 12

Network	NextHop	MED	LocPrf	PrefVal	l Path/Ogn
* > 1.1.1.1/32	127.0.0.1	0		32768	?
* >e 2.2.2.2/32	10.10.10.2	0		0	65002?
* >e 3.3.3.3/32	10.10.20.2			0	65002
				6500	3?
* > 10.10.10.0/30	10.10.10.1	0		32768	?
* e	10.10.10.2	0		0 6	5002?
* > 10.10.10.1/32	127.0.0.1	0		32768	?
* >e 10.10.10.4/30	10.10.10.2	0	22	0	65002?
* e	10.10.20.2		· 60,	0 65	5002
A. C.	1		, A	6500	13?
* >e 10.10.10.8/30	10.10.20.2	0	\(\frac{1}{2}\).	0	65002?
* > 10.10.20.0/30	10.10.20.1	0		32768	3
* e	10.10.20.2	0		0 6	5002?
* > 10.10.20.1/32	127.0.0.1	0		32768	?

13.5 实验中的命令列表

表13-3 实验命令列表

命令	描述
ip as-path as-path-number { deny permit }	配置AS路径过滤列表
regular-expression	日は巨人の野性に使わりな
peer { group-name ip-address } as-path-acl	为对等体/对等体组设置基于AS路径过滤列表的
as-path-acl-number export	BGP路由过滤策略
ip prefix-list prefix-list-name [index index-number] { deny permit } ip-address mask-length [greater-equal min-mask-length] [less-equal max-mask-length]	配置IPv4地址前缀列表
peer { group-name ip-address } prefix-list	为对等体/对等体组设置基于IP前缀列表的路由过
prefix-list-name export	滤策略

13.6 思考题

1. 在 RTD 的路由表中,是否存在 2.2.2.2/32 的路由?为什么?

答: RTD 的路由表中不会存在 2.2.2.2/32 的路由。因为 2.2.2.2/32 是 AS 65002 始发的路由; 当 RTD 接受到该路由后,发现其 AS 号与自己的 AS 号一致,就会将该路由丢弃。

2. 要满足实验任务"RTB不把源自 AS 65003 的所有路由发布给其 BGP 邻居",有其他实现方法吗?

答:可以通过 BGP 团体属性实现。在 RTC 上,将源自 AS 65003 的路由标志为某团体属性,然后在 RTB 上通过路由策略配置向其他 BGP 对等体发布路由时,带有该团体标识的路由不发布。



实验14 BGP 路由聚合与反射

14.1 实验目标

完成本实验,您应该能够:

- 掌握 BGP 聚合和反射基本工作原理
- 掌握 BGP 聚合的基本配置方法
- 掌握 BGP 反射的基本配置方法

14.2 实验组网图




图14-1 BGP 路由聚合与反射实验组网

14.3 实验设备与版本

本实验所需之主要设备器材如表 14-1 所示。

名称和型号版本数量描述MSR36-20Version 7.1.0594HCL实验平台第5类UTP以太网连接线--3

表14-1 实验设备和器材

14.4 实验过程

实验任务一:配置 BGP 路由反射器

在本实验任务中,学员需要配置 BGP 路由反射器,并验证和查看反射功能。通过本实验任务,学员应该能够掌握 BGP 反射的基本配置和原理,同时学习反射器的选路原则

步骤一:建立物理连接

按照图 14-1 进行连接,并检查设备的软件版本及配置信息,确保各设备软件版本符合要求,所有配置为初始状态。如果配置不符合要求,请在用户模式下擦除设备中的配置文件,然后重启设备以使系统采用缺省的配置参数进行初始化。

以上步骤可能会用到以下命令:

<RTA> display version

<RTA> reset saved-configuration

<RTA> reboot

步骤二:配置 IP 地址以及静态路由

表14-2 IP 地址规划表

路由器	接口	IP 地址		
RTA	GE0/0	10.10.10.1/30		
KIA	Loopback 0	1.1.1.1/32		
	GE0/0	10.10.10.2/30		
RTB	GE0/1	10.10.10.6/30		
	Loopback 0	2.2.2.2/32		
	GE0/0	10.10.10.5/30		
RTC	GE0/1	10.10.10.9/30		
	Loopback 0	3.3.3.3/32		
RTD	GE0/0	10.10.10.10/30		
KID	Loopback 0	4.4.4.4/32		

根据表 14-2 配置 IP 地址后,要通过 PING 命令检测直连网段的互通性。

然后需要在三台路由器上配置静态路由,确保路由器之间的 loopback 地址互相可达。

RTB 上配置静态路由:

[RTB]ip route-static 3.3.3.3 255.255.255.255 10.10.10.5 [RTB]ip route-static 4.4.4.4 255.255.255.252 10.10.10.5

RTC 上配置静态路由:

[RTC]ip route-static 2.2.2.2 255.255.255.255 10.10.10.6 [RTC]ip route-static 4.4.4.4 255.255.255.255 10.10.10.10

RTD 上配置静态路由:

[RTD]ip route-static 3.3.3.3 255.255.255.255 10.10.10.9 [RTD]ip route-static 2.2.2.2 255.255.255.252 10.10.10.9

步骤三:启动 BGP 并配置 EBGP 对等体

首先在 RTA、RTB 上完成基本 BGP 配置并完成 EBGP 对等体关系建立,同时在 BGP 中引入直连路由。

在 RTA 上配置 BGP:

[RTA]bgp 65000

[RTA-bgp-default]peer 10.10.10.2 as-number 65002

[RTA-bgp-default]address-family ipv4 unicast

[RTA-bgp-default-ipv4]import-route direct

[RTA-bgp-default-ipv4]peer 10.10.10.2 enable

在 RTB 上配置 BGP:

[RTB]bqp 65002

[RTB-bgp-default]peer 10.10.10.1 as-number 65000

[RTB-bgp-default]address-family ipv4 unicast

[RTB-bgp-default-ipv4]import-route direct

[RTB-bgp-default-ipv4]peer 10.10.10.1 enable

配置完成后要通过命令 display bgp peer 查看 BGP 状态,

在 RTA 上查看 BGP 邻居状态:

[RTA]dis bgp peer ipv4

BGP local router ID: 1.1.1.1

Local AS number: 65000 Total number of peers: 1

Peers in established state: 1

* - Dynamically created peer

Peer AS MsgRcvd MsgSent OutQ PrefRcv Up/Down State

10.10.10.2 65002 14 8 0 3 00:03:32 Established

在 RTA 上查看 BGP 路由表:

[RTA]dis bgp routing-table ipv4

Total number of routes: 6

BGP local router ID is 1.1.1.1

Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network	NextHop	MED	LocPrf	PrefVal	Path/Ogn
* > 1.1.1.1/32	127.0.0.1	0	1	32768	3 110
* >e 2.2.2.2/32	10.10.10.2	0	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	0	65002?
* > 10.10.10.0/30	10.10.10.1	0	~	32768	3
* e	10.10.10.2	0		0 6!	5002?
* > 10.10.10.1/32	127.0.0.1	0		32768	?
* >e 10.10.10.4/30	10.10.10.2	0		0	65002?

在 RTA 上查看全局路由表:

[RTA]dis ip routing-table

Destinations: 15 Routes: 15

Destination/Mask Proto Pre Cost NextHop Interface

实验 14 BGP 路由聚合与反射

0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
1.1.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
2.2.2.2/32	BGP	255	0	10.10.10.2	GE0/0
10.10.10.0/30	Direct	0	0	10.10.10.1	GE0/0
10.10.10.0/32	Direct	0	0	10.10.10.1	GE0/0
10.10.10.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.10.10.3/32	Direct	0	0	10.10.10.1	GE0/0
10.10.10.4/30	BGP	255	0	10.10.10.2	GE0/0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/3	2 Direct	0 2	0	127.0.0.1	InLoop0
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/3	2 Direct	- 0	0	127.0.0.1	InLoop0

在 RTB 上查看 BGP 邻居状态:

[RTB]dis bgp peer ipv4

BGP local router ID: 2.2.2.2 Local AS number: 65002 Total number of peers: 1

Fotal number of peers: 1 Peers in established state: 1

* - Dynamically created peer

Peer AS MsgRcvd MsgSent OutQ PrefRcv Up/Down State

10.10.10.1 65000 10 15 0 2 00:05:19 Established

在 RTB 上查看 RTB 全局路由表:

[RTB]dis ip routing-table

Destinations : 20 Routes : 20

Destination/Mask	Proto Pr	re Cost	NextHop	Interfac
0.0.0.0/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
1.1.1.1/32	BGP 255	5 0	10.10.10.1	GE0/0
2.2.2.2/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
3.3.3.3/32	Static 60	0	10.10.10.5	GE0/1
4.4.4.4/32	Static 60	0	10.10.10.5	GE0/1
10.10.10.0/30	Direct 0	0	10.10.10.2	GE0/0
10.10.10.0/32	Direct 0	0	10.10.10.2	GE0/0
10.10.10.2/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.10.10.3/32	Direct 0	0	10.10.10.2	GE0/0
10.10.10.4/30	Direct 0	0	10.10.10.6	GE0/1
10.10.10.4/32	Direct 0	0	10.10.10.6	GE0/1
10.10.10.6/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.10.10.7/32	Direct 0	0	10.10.10.6	GE0/1
127.0.0.0/8	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/3	2 Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
224.0.0.0/4	Direct 0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct 0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/3	2 Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0

在 RTB 上查看 BGP 路由表:

[RTB]dis bgp routing-table ipv4

Total number of routes: 7

BGP local router ID is 2.2.2.2 Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history, s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network	NextHop	MED	LocPrf	PrefVal	Path/Ogn
* >e 1.1.1.1/32	10.10.10.1	0		0	65000?
* > 2.2.2.2/32	127.0.0.1	0		32768	?
* > 10.10.10.0/30	10.10.10.2	0		32768	?
* e	10.10.10.1	0		0 65	5000?
* > 10.10.10.2/32	127.0.0.1	0		32768	?
* > 10.10.10.4/30	10.10.10.6	0		32768	?
* > 10.10.10.6/32	127.0.0.1	0	, OF	32768	3 02

通过如上输出信息可以看到,RTA 与 RTB 之间成功建立 EBGP 对等体关系,并且相互学习到了 BGP 路由。

步骤四:配置 IBGP 对等体

首先配置 RTB、RTC、RTD 为普通的 IBGP 邻居。在三台路由器上分别配置如下:

配置 RTB:

```
[RTB]bgp 65002
[RTB-bgp-default]peer 3.3.3.3 as-number 65002
[RTB-bgp-default]peer 3.3.3.3 connect-interface LoopBack 0
[RTB-bgp-default]peer 10.10.10.1 as-number 65000
[RTB-bgp-default]address-family ipv4 unicast
[RTB-bgp-default-ipv4]import-route direct
[RTB-bgp-default-ipv4]peer 3.3.3.3 enable
[RTB-bgp-default-ipv4]peer 3.3.3.3 next-hop-local
[RTB-bgp-default-ipv4]peer 10.10.10.1 enable
```

配置 RTC:

```
[RTC]bgp 65002
[RTC-bgp-default]peer 4.4.4.4 as-number 65002
[RTC-bgp-default]peer 2.2.2.2 as-number 65002
[RTC-bgp-default]peer 4.4.4.4 connect-interface LoopBack0
[RTC-bgp-default]peer 2.2.2.2 connect-interface LoopBack0
[RTC-bgp-default]address-family ipv4 unicast
[RTC-bgp-default-ipv4]import-route direct
[RTC-bgp-default-ipv4]peer 2.2.2.2 enable
[RTC-bgp-default-ipv4]peer 4.4.4.4 enable
```

配置 RTD:

```
[RTD]bgp 65002
[RTD-bgp-default]peer 3.3.3.3 as-number 65002
[RTD-bgp-default]peer 3.3.3.3 connect-interface LoopBack0
[RTD-bgp-default]address-family ipv4 unicast
[RTD-bgp-default-ipv4]import-route direct
[RTD-bgp-default-ipv4]peer 3.3.3.3 enable
```

步骤五: 查看 BGP 路由信息

完成以上配置后,在三台路由器上通过 display bgp peer 查看 BGP 邻居状态,如果邻居状态为 Established,那么查看 RTC 的路由表:

[RTC]dis ip routing-table

Destinations : 21 Routes : 21

Destination/Mask	Proto	Pre Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct	0 0	127.0.0.1	InLoop0
1.1.1.1/32	BGP	255 0	2.2.2.2	GE0/0
2.2.2.2/32	Static	60 0	10.10.10.6	GE0/0

3.3.3.3/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
4.4.4.4/32	Static	60	0	10.10.10.10	GEO/1
10.10.10.0/30	BGP	255	0	2.2.2.2	GE 0 / 0
10.10.10.4/30	Direct	0	0	10.10.10.5	GE0/0
10.10.10.4/32	Direct	0	0	10.10.10.5	GE0/0
10.10.10.5/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.10.10.7/32	Direct	0	0	10.10.10.5	GE0/0
10.10.10.8/30	Direct	0	0	10.10.10.9	GE0/1
10.10.10.8/32	Direct	0	0	10.10.10.9	GE0/1
10.10.10.9/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.10.10.11/32	Direct	0	0	10.10.10.9	GE0/1
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0 A
127.255.255.255/3	2 Direct	. 0	0	127.0.0.1	InLoop0
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/3	2 Direct	. 0	0	127.0.0.1	InLoop0

从如上输出信息中可以看到 RTC 从 RTB 处获得了 10.10.10.0/30 的 BGP 路由, 然后查看 RTD 的路由表:

[RTD]dis ip routing-table

Destinations: 16 Routes: 16

Destination/Mask	Proto Pre	e Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
2.2.2.2/32	Static 60	0	10.10.10.9	GE0/0
3.3.3.3/32	Static 60	0	10.10.10.9	GE0/0
4.4.4.4/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.10.10.4/30	BGP 255	0	3.3.3.3	GE0/0
10.10.10.8/30	Direct 0	0	10.10.10.10	GE0/0
10.10.10.8/32	Direct 0	0	10.10.10.10	GE0/0
10.10.10.10/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.10.10.11/32	Direct 0	0	10.10.10.10	GE0/0
127.0.0.0/8	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/3	32 Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
224.0.0.0/4	Direct 0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct 0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/3	32 Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0

而在 RTD 的路由表中看不到 BGP 路由。但这并不能确定 RTD 没有接收到 BGP 路由,因为路由器只把最优的路由写入自己的路由表。此时需要在 RTD 上查看 BGP 路由表来确定有没有 BGP 路由。如下所示:

[RTD]dis bgp routing-table ipv4

Total number of routes: 6

	Network	NextHop	MED	LocPrf	PrefVal	Path/Ogn
*	>i 3.3.3.3/32	3.3.3.3	0	100	0	?
*	> 4.4.4.4/32	127.0.0.1	0		32768	?
*	>i 10.10.10.4/30	3.3.3.3	0	100	0	?
*	> 10.10.10.8/30	10.10.10.10	0		32768	?
*	i	3.3.3.3	0	100 0	?	

* > 10.10.10.10/32

127.0.0.1

0

32768 ?

RTD 的 BGP 路由表中并没有 10.10.10.0/30 的 BGP 路由,说明 RTC 没有将其从 IBGP 对等体 RTB 学习到的 BGP 路由 10.10.10.0/30 通告给自己的 IBGP 对等体。要解决该问题,可以通过如下两种途径:

- 一是建立 IBGP 全连接,即 RTB 和 RTD 之间建立 IBGP 对等体;
- 二是配置 BGP 反射,使 RTC 能够将 RTB 的路由反射给 RTD。

步骤六:配置 RTC 为 BGP 反射器

在本实验中我们选择将 RTC 配置为 BGP 反射器。在 RTC 上增加如下 BGP 配置命令:

[RTC]bgp 65002

[RTC-bgp-default]address-family ipv4 unicast

[RTC-bgp-default-ipv4]peer 4.4.4.4 reflect-client

[RTC-bgp-default-ipv4]peer 2.2.2.2 reflect-client

将 RTC 配置为 RR 后,再次查看 RTD 的路由表:

[RTD]dis ip routing-table

Destinations: 18 Routes: 18

Destination/Mask	Proto Pro	e Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
1.1.1.1/32	BGP 255	0	2.2.2.2	GE0/0
2.2.2.2/32	Static 60	0	10.10.10.9	GE0/0
3.3.3.3/32	Static 60	0	10.10.10.9	GE0/0
4.4.4.4/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.10.10.0/30	BGP 255	0	2.2.2.2	GE0/0
10.10.10.4/30	BGP 255	0	3.3.3.3	GE0/0
10.10.10.8/30	Direct 0	0	10.10.10.10	GE0/0
10.10.10.8/32	Direct 0	0	10.10.10.10	GE0/0
10.10.10.10/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.10.10.11/32	Direct 0	0	10.10.10.10	GE0/0
127.0.0.0/8	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/3	32 Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
224.0.0.0/4	Direct 0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct 0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/3	32 Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0

从 RTD 的路由表中可以看到, RTC 将从 IBGP 对等体 RTB 学习到的路由反射给了自己的客户端路由器 RTD。

步骤七:测试网络可达性

配置完成后,在 RTD 上通过 ping RTA 的 loopback 地址来测试互通:

```
[RTD] ping 1.1.1.1
Ping 1.1.1.1 (1.1.1.1): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=0 ttl=253 time=6.440 ms
56 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=253 time=5.353 ms
56 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=253 time=4.249 ms
56 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=253 time=4.709 ms
56 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=253 time=4.832 ms
```

⁻⁻⁻ Ping statistics for 1.1.1.1 ---

⁵ packets transmitted, 5 packets received, 0.0% packet loss

round-trip min/avg/max/std-dev = 4.249/5.117/6.440/0.749 ms

实验任务二: BGP 路由聚合

在本实验任务中,学员需要在 BGP 中配置自动聚合、手动聚合的配置。通过本实验任务, 学员应该掌握 BGP 自动聚合和手动聚合的配置及应用。

在实验任务一的配置基础上,继续 BGP 路由聚合的实验。

步骤一: 查看路由信息

查看 RTA 的路由表:

[RTA]dis ip routing-table

Destinations: 18 Routes: 18

Destination/Mask	Proto	Pr	e Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
1.1.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
2.2.2.2/32	BGP	255	0	10.10.10.2	GE0/0
3.3.3.3/32	BGP	255	0	10.10.10.2	GE0/0
4.4.4.4/32	BGP	255	0	10.10.10.2	GE0/0
10.10.10.0/30	Direct	0	0	10.10.10.1	GE0/0
10.10.10.0/32	Direct	0	0	10.10.10.1	GE0/0
10.10.10.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.10.10.3/32	Direct	0	0	10.10.10.1	GE0/0
10.10.10.4/30	BGP	255	0	10.10.10.2	GE0/0
10.10.10.8/30	BGP	255	0	10.10.10.2	GE0/0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/3	32 Direc	t 0	0	127.0.0.1	InLoop 0
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/3	32 Direc	t 0	0	127.0.0.1	InLoop0

从 RTA 的路由表可以看到,路由表中有 2 条前缀是 10.10.10.0 的路由,而且这两条 BGP 路由都来自 RTB,那么可以将其进行聚合。

步骤二:配置自动聚合

[RTB-bgp-default]address-family ipv4 unicast [RTB-bgp-default-ipv4]summary automatic

完成自动聚合配置后,在RTA路由表上查看路由表:

[RTA]dis ip routing-table

Destinations: 19 Routes: 19

Destination/Mask	Proto	Pr	e Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
1.1.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
2.0.0.0/8	BGP	255	0	10.10.10.2	GE0/0
3.3.3.3/32	BGP	255	0	10.10.10.2	GE0/0
4.4.4.4/32	BGP	255	0	10.10.10.2	GE0/0
10.0.0.0/8	BGP	255	0	10.10.10.2	GE0/0
10.10.10.0/30	Direct	0	0	10.10.10.1	GE0/0
10.10.10.0/32	Direct	0	0	10.10.10.1	GE0/0
10.10.10.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.10.10.3/32	Direct	0	0	10.10.10.1	GE0/0
10.10.10.4/30	BGP	255	0	10.10.10.2	GE0/0
10.10.10.8/30	BGP	255	0	10.10.10.2	GE0/0

实验 14 BGP 路由聚合与反射

127.0.0.0/8	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255	/32 Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
224.0.0.0/4	Direct 0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct 0	0	0.0.0.0	NULL0
255, 255, 255, 255	/32 Direct 0	0	127.0.0.1	TnT.cop0

从以上输出信息可以看到,配置自动聚合后,RTB 会生成自然掩码 A 类网段地址 10.0.0.0/8 并发布给 RTA。

步骤三: 配置手动聚合并验证

取消 BGP 自动聚合,然后在 RTB 上配置手动聚合,并指定只发布聚合后的路由,不发布具体路由:

[RTB-bgp-default]address-family ipv4 unicast [RTB-bgp-default-ipv4]aggregate 10.10.10.4 255.255.255.240 detail-suppressed

配置完成后,查看RTA路由表:

[RTA]dis ip routing-table

Destinations: 17 Routes: 17

Destination/Mask	Proto Pro	e Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
1.1.1.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
2.2.2.2/32	BGP 255	0	10.10.10.2	GE0/0
3.3.3.3/32	BGP 255	0	10.10.10.2	GE0/0
4.4.4.4/32	BGP 255	0	10.10.10.2	GE0/0
10.10.10.0/28	BGP 255	0	10.10.10.2	GE0/0
10.10.10.0/30	Direct 0	0	10.10.10.1	GE0/0
10.10.10.0/32	Direct 0	0	10.10.10.1	GE0/0
10.10.10.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.10.10.3/32	Direct 0	0	10.10.10.1	GE0/0
127.0.0.0/8	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/3	32 Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0
224.0.0.0/4	Direct 0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct 0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/3	32 Direct 0	0	127.0.0.1	InLoop0

从以上输出信息可以看到,RTA 的路由表没有聚合前的明细路由,只有聚合后的路由 10.10.10.0/28。

修改手动聚合的配置,使其聚合后不仅发布聚合路由也发布聚合前的明细路由。在 RTB 上配置如下:

[RTB-bgp-default]address-family ipv4 unicast
[RTB-bgp-default-ipv4]aggregate 10.10.10.4 255.255.255.240

在 RTA 上查看路由表:

[RTA]dis ip routing-table

Destinations: 19 Routes: 19

Destination/Mask	Proto	Pr	e Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
1.1.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
2.2.2.2/32	BGP	255	0	10.10.10.2	GE 0 / 0

实验 14 BGP 路由聚合与反射

3.3.3.3/32	BGP	255	0	10.10.10.2	GE0/0
4.4.4.4/32	BGP	255	0	10.10.10.2	GE0/0
10.10.10.0/28	BGP	255	0	10.10.10.2	GE0/0
10.10.10.0/30	Direct	0	0	10.10.10.1	GE0/0
10.10.10.0/32	Direct	0	0	10.10.10.1	GE0/0
10.10.10.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.10.10.3/32	Direct	0	0	10.10.10.1	GE0/0
10.10.10.4/30	BGP	255	0	10.10.10.2	GE0/0
10.10.10.8/30	BGP	255	0	10.10.10.2	GE0/0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/3	2 Direc	0	0	127.0.0.1	InLoop0
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULLO <
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/3	2 Direct	. 0	0	127.0.0.1	InLoop0

从以上输出信息可以看到,RTA 的路由表中不仅有聚合后的路由 10.10.10.0/28,配置聚合前的具体路由也存在。

14.5 实验中的命令列表

表14-3 实验命令列表

命令	描述
<pre>peer { group-name ip-address }</pre>	配置将本机作为路由反射器,并将对等体/对等体
reflect-client	组作为路由反射器的客户
summary automatic	配置对引入的IGP子网路由进行自动聚合
aggregate ip-address { mask mask-length }	
[as-set attribute-policy route-policy-name	
detail-suppressed origin-policy	配置路由手动聚合
route-policy-name suppress-policy	
route-policy-name]	

14.6 思考题

- 1. 实验任务二中,配置了自动聚合以后,为什么 RTA 的路由表中仍然存在 10.10.10.8/30 这条具体路由?
- 答: BGP 自动聚合仅对引入的 IGP 子网路由进行聚合,并不对从对等体学来的路由进行聚合。

实验15 ND 基本配置

15.1 实验目标

完成本实验, 您应该能够:

- 掌握如何在路由器上配置 ND 协议
- 掌握如何查看邻居表项

15.2 实验组网图




图15-1 ND 基本配置实验组网

15.3 实验设备与版本

本实验所需之主要设备器材如表 15-1 所示。

表15-1 实验设备和器材

名称和型号	版本	数量	描述
MSR36-20	Version 7.1.059	1	HCL实验平台
PC	Windows 7	1	
第5类UTP以太网连接线		1	

15.4 实验过程

实验任务一:配置 ND

在本实验任务中,学员需要在路由器上配置 ND,使终端主机能够自动获得 IPv6 地址。通过本实验任务,学员应该能够掌握如何在路由器上配置 ND 协议,查看邻居表项。

步骤一:建立物理连接

按照图 15-1 进行连接,并检查设备的软件版本及配置信息,确保各设备软件版本符合要求, 所有配置为初始状态。如果配置不符合要求,请在用户模式下擦除设备中的配置文件,然后重 启设备以使系统采用缺省的配置参数进行初始化。

以上步骤可能会用到以下命令:

<RTA> display version

<RTA> reset saved-configuration

<RTA> reboot

步骤二: IPv6 地址配置

表15-2 IPv6 地址列表


设备名称	接口	IPv6 地址	网关
PCA	<u> </u>	1::2/64	1::1
RTA	G0/0	1::1/64	>

按表 15-2 所示在 PC 及路由器上配置 IPv6 地址。


配置 RTA:

[RTA]interface GigabitEthernet0/0
[RTA-GigabitEthernet0/0]ipv6 address 1::1/64


在PCA上配置IPv6地址,首先在网络和共享中心打开连接到RTA的网络连接,如下所示:



点击其中的"属性"按钮,进入如下页面:



在对话框"此连接使用下列项目"中点击"Internet 协议版本 6(TCP/lpv6)"选项,等待该选项字体出现深色背景色后,点击对话框下方"属性"选项,弹出如下页面:



在弹出对话框中点选"使用以下 lpv6 地址",并在 lpv6 地址栏中输入 1:: 2,子网前缀长度栏中输入 64,默认网关栏中输入 1:: 1,最后点击对话框下方确定按钮完成配置。

注:实际使用中还需填写 DNS 服务器地址才可正常使用。

--- Ping6 statistics for 1::2 ---

C:\>ping 1::1

配置完成后,在 PCA 及路由器上使用 Ping 命令来测试,如下所示:

```
Pinging 1::1 with 32 bytes of data:
Reply from 1::1: time<1ms
Reply from 1::1: time<1ms
Reply from 1::1: time<1ms
Reply from 1::1: time<1ms
Ping statistics for 1::1:
 Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
   Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
[RTA]ping ipv6 1::2
Ping6(56 data bytes) 1::1 --> 1::2, press CTRL_C to break
56 bytes from 1::2, icmp_seq=0 hlim=128 time=5.159 ms
56 bytes from 1::2, icmp_seq=1 hlim=128 time=1.807 ms
56 bytes from 1::2, icmp_seq=2 hlim=128 time=2.314 ms
56 bytes from 1::2, icmp_seq=3 hlim=128 time=1.796 ms
56 bytes from 1::2, icmp_seq=4 hlim=128 time=1.810 ms
```

5 packets transmitted, 5 packets received, 0.0% packet loss round-trip min/avg/max/std-dev = 1.796/2.577/5.159/1.306 ms %Dec 26 15:33:32:061 2014 RTA PING/6/PING_STATISTICS: Ping6 statistics for 1::2: 5 packets transmitted, 5 packets received, 0.0% packet loss, round-trip min/avg/max/std-dev = 1.796/2.577/5.159/1.306 ms.

步骤三: ND 协议配置


缺省情况下,路由器接口禁止向外发送 RA 报文,即 PC 无法自动获得 IPv6 地址。在路由器上取消 RA 抑制,如下所示:

[RTA-GigabitEthernet0/0]undo ipv6 nd ra halt

同时在 PCA 上连接 RTA 的网络连接的 Internet 协议版本 6(TCP/IPv6)属性对话框中选择自动获取 IPv6 地址,如下所示:



然后在 PCA 上查看 IPv6 地址,如下所示:



可以看到,PCA 自动获得了 2 个全局 IPv6 地址,同时获得了默认网关 FE80::94AC:CFF:FE85:105%38(路由器接口的链路本地地址)。

在 PCA 上执行 Ping 操作,如下所示:

```
C:\>ping 1::1
```

```
Pinging 1::1 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 1::1: time<lms
Reply from 1::1: time<lms
Reply from 1::1: time<lms
Reply from 1::1: time<lms
```

Ping statistics for 1::1:
 Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

然后在 RTA 上查看邻居表,如下所示:

 <RTA>dis ipv6 neighbors all

 Type: S-Static D-Dynamic
 O-Openflow R-Rule I-Invalid

 IPv6 address
 Link layer VID Interface State T Age

 1::57E:A727:4E21:8854
 0800-2700-cc79 N/A GE0/0 REACH D 4

 FE80::B00D:3580:87BD:684A
 0800-2700-cc79 N/A GE0/0 REACH D 22

<RTA>dis ipv6 neighbors all

Type: S-Static D-Dynamic O-Openflow R-Rule I-Invalid

IPv6 address Link layer VID Interface State T Age

1::57E:A727:4E21:8854 0800-2700-cc79 N/A GE0/0 STALE D 2


FE80::B00D:3580:87BD:684A 0800-2700-cc79 N/A GE0/0 REACH D 13

可以看到,RTA 邻居表中有了 PCA 的地址,并且其状态从 "REACH" 经过一段时间变成 "STALE"。

在 RTA 的接口 G0/0 上再添加一个 IPv6 地址,同时将 RA 报文的发布时间间隔调整为最大值 4 秒,最小值 3 秒,以使 PCA 能够尽快获得前缀,如下所示:

[RTA-GigabitEthernet0/0]ipv6 address 2001::1 64
[RTA-GigabitEthernet0/0]ipv6 nd ra interval 4 3

然后在 PCA 上查看详细信息,如下所示:



可以看到,PCA 又获得了 2001::/64 的前缀。此时如果在 PCA 上 Ping 路由器地址 2001::1,则在路由器的邻居表中可看到 PCA 的以 2001::开头的地址。

15.5 实验中的命令列表

表15-3 实验命令列表

命令	描述
ipv6 address { ipv6-address	
prefix-length	手工配置接口的IPv6全球单播地址
ipv6-address/prefix-length }	
undo ipv6 nd ra halt	取消对RA消息发布的抑制。

实验 15 ND 基本配置

命令	描述
ipv6 nd ra interval max-interval-value	配置RA消息发布的最大时间间隔和最小时间间
min-interval-value	隔。
display ipv6 neighbors all	显示所有邻居的信息

15.6 思考题

1. 实验任务中,PCA 自动得到的网关地址是链路本地地址 fe80::20f:e2ff:fed1:bdf8,而不是 1::1,这样有什么好处?

答案: fe80::20f:e2ff:fed1:bdf8 是由 MAC 地址通过 EUI-64 算法而生成的,不会随便变化,相对稳定。



实验16 IPv6 路由协议

16.1 实验目标

完成本实验,您应该能够:

- 掌握如何在路由器上配置 RIPng
- 掌握如何查看 IPv6 路由表
- 掌握如何在路由器上配置 OSPFv3

16.2 实验组网图




图16-1 IPv6 路由协议实验环境图

16.3 实验设备与版本

本实验所需之主要设备器材如表 16-1 所示。

 名称和型号
 版本
 数量
 描述

 MSR36-20
 Version 7.1.059
 2
 HCL实验平台

 PC
 Windows XP SP2
 2

 第5类UTP以太网连接线
 - 3

表16-1 实验设备和器材

16.4 实验过程

实验任务一:配置 RIPng

在本实验任务中,学员需要在路由器上配置 RIPng 进行路由学习。通过本实验任务,学员应该能够掌握如何配置 RIPng,及查看 IPv6 路由表。

步骤一:建立物理连接

按照图 16-1 进行连接,并检查设备的软件版本及配置信息,确保各设备软件版本符合要求, 所有配置为初始状态。如果配置不符合要求,请在用户模式下擦除设备中的配置文件,然后重 启设备以使系统采用缺省的配置参数进行初始化。

以上步骤可能会用到以下命令:

<RTA> display version

<RTA> reset saved-configuration

<RTA> reboot

步骤二: IPv6 地址配置

表16-2 IPv6 地址列表

设备名称	接口	IPv6 地址	网关
PCA		1::2/64	1::1
PCB		3::2/64	3::1
RTA	G0/0	1::1/64	
	G0/1	2::1/64	
RTB	G0/0	3::1/64	
\$	G0/1	2::2/64	

按表 16-2 所示在 PC 及路由器上配置 IPv6 地址。


配置 RTA:

[RTA-GigabitEthernet0/0]ipv6 address 1::1/64 [RTA-GigabitEthernet0/1]ipv6 address 2::1/64

配置 RTB:

[RTB-GigabitEthernet0/0]ipv6 address 3::1/64 [RTB-GigabitEthernet0/1]ipv6 address 2::2/64

请读者在 PC 上也设置相应的 IPv6 地址及默认网关。以下给出在 PCA 上设置地址及网关的示例:



可在网络连接详细信息中查看配置结果:



步骤三: RIPng 协议配置

在路由器上配置 RIPng 使路由器之间能够互相学习路由。

配置 RTA:

[RTA]ripng
[RTA-GigabitEthernet0/1]ripng 1 enable
[RTA-GigabitEthernet0/0]ripng 1 enable

配置 RTB:

[RTB]ripng

[RTB-GigabitEthernet0/0]ripng 1 enable [RTB-GigabitEthernet0/1]ripng 1 enable

配置完成后, 查看路由表, 如下所示:

[RTA]dis ipv6 routing-table

Destinations: 8 Routes: 8

Destination: ::1/128
NextHop : ::1
Interface : InLoop0

Destination: 1::/64
NextHop : ::
Interface : GE0/0

Destination: 1::1/128
NextHop : ::1
Interface : InLoop0

Destination: 2::/64
NextHop : ::
Interface : GE0/1

Destination: 2::1/128
NextHop : ::1
Interface : InLoop0

Destination: 3::/64

NextHop : FE80::94DB:79FF:FE43:206

Interface : GEO/1

Destination: FE80::/10
NextHop : ::
Interface : InLoop0

Destination: FF00::/8
NextHop : ::
Interface : NULL0

[RTB]dis ipv6 routing-table

Destinations : 8 Routes : 8

Destination: ::1/128
NextHop : ::1
Interface : InLoop0

Destination: 1::/64

NextHop : FE80::94DB:75FF:FED0:106

Interface : GE0/1

Destination: 2::/64
NextHop : ::
Interface : GE0/1

Destination: 2::2/128
NextHop : ::1
Interface : InLoop0

Destination: 3::/64 NextHop : :: Protocol : Direct
Preference: 0
Cost : 0

Protocol : Direct
Preference: 0
Cost : 0

Protocol : Direct
Preference: 0
Cost : 0

Protocol : Direct Preference: 0

Protocol : Direct

Preference: 0
Cost : 0

Cost

Protocol : RIPng Preference: 100 Cost : 1

Protocol : Direct

Preference: 0
Cost : 0

Protocol : Direct

Preference: 0
Cost : 0

Protocol : Direct Preference: 0

: 0

Protocol : RIPng Preference: 100

Cost : 1

Cost

Protocol : Direct
Preference: 0
Cost : 0

Protocol : Direct Preference: 0

Preference: 0 Cost : 0

Protocol : Direct

Preference: 0

```
Interface : GEO/0
                                                              : 0
                                                      Cost
      Destination: 3::1/128
                                                      Protocol : Direct
      NextHop :::1
                                                     Preference: 0
      Interface : InLoop0
                                                      Cost
      Destination: FE80::/10
                                                      Protocol : Direct
      NextHop : ::
                                                     Preference: 0
      Interface : InLoop0
                                                      Cost
      Destination: FF00::/8
                                                      Protocol : Direct
      NextHop : ::
                                                     Preference: 0
      Interface : NULLO
                                                      Cost
    可以看到路由表中有了相关路由。在 PCA 上进行网络连通性测试,如下所示:
      C:\>ping 3::2
      Pinging 3::2 with 32 bytes of data:
      Reply from 3::2: time=2ms
      Reply from 3::2: time=2ms
      Reply from 3::2: time=1ms
      Reply from 3::2: time=2ms
      Ping statistics for 3::2:
         Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
      Approximate round trip times in milli-seconds:
         Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
步骤四: RIPng 协议查看
    在 RTA 上用下列命令查看 RIPng 的当前运行情况,RIPng 的路由信息及 RIPng 接口状态。
如下所示:
      [RTA]dis ripng
       Public VPN-instance name:
         RIPng process: 1
           Preference: 100
           Checkzero: Enabled
           Default cost: 0
           Maximum number of load balanced routes: 6
           Update time : 30 secs Timeout time : 180 secs
           Suppress time: 120 secs Garbage-collect time: 120 secs
           Update output delay: 20(ms) Output count: 3
           Graceful-restart interval: 60 secs
           Triggered Interval : 5 50 200
           Number of periodic updates sent: 5
           Number of trigger updates sent: 3
      [RTA]dis ripng 1 route
        Route Flags: A - Aging, S - Suppressed, G - Garbage-collect, D - Direct
                 O - Optimal, F - Flush to RIB
       Peer FE80::94DB:79FF:FE43:206 on GigabitEthernet0/1
       Destination 3::/64,
          via FE80::94DB:79FF:FE43:206, cost 1, tag 0, AOF, 30 secs
       Local route
       Destination 1::/64,
          via ::, cost 0, tag 0, DOF
       Destination 2::/64,
          via ::, cost 0, tag 0, DOF
```

[RTA]dis ripng 1 interface
Interface: GigabitEthernet0/0

实验 16 IPv6 路由协议

Link-local address: FE80::94DB:75FF:FED0:105
Split-horizon: On Poison-reverse: Off

MetricIn: 0 MetricOut: 1

Default route: Off

Update output delay: 20 (ms) Output count: 3

Interface: GigabitEthernet0/1

Link-local address: FE80::94DB:75FF:FED0:106
Split-horizon: On Poison-reverse: Off

MetricIn: 0 MetricOut: 1

Default route: Off

Update output delay: 20 (ms) Output count: 3

以上信息表明,当前 RIPng 的进程号是 1,优先级是 100,每隔 30 秒进行一次路由更新。 在接口 G0/0 和 G0/1 上发送和接收更新报文,从接口 G0/1 上收到更新中包含了 2::/64 和 3::/64 这 2 条路中信息。

实验任务二:配置 OSPFv3

在本实验任务中,学员需要在路由器上配置 OSPFv3 进行路由学习。通过本实验任务,学 员应该能够掌握如何进行 OSPFv3 的基本配置。

步骤一:建立物理连接

按照图 16-1 进行连接,并检查设备的软件版本及配置信息,确保各设备软件版本符合要求,所有配置为初始状态。如果配置不符合要求,请读者在用户模式下擦除设备中的配置文件,然后重启设备以使系统采用缺省的配置参数进行初始化。

以上步骤可能会用到以下命令:

<RTA> display version

<RTA> reset saved-configuration

<RTA> reboot

步骤二: IPv6 地址配置

按表 16-2 所示在路由器及 PC 上配置 IPv6 地址。

步骤三: OSPFv3 协议配置

在路由器上启用 OSPFv3 协议。配置 RTA 的 Router ID 为 1.1.1.1, RTB 的 Router ID 为 1.1.1.2。配置 RTA 作为 ABR,接口 G0/0 位于 Area 0 中,接口 G0/1 位于 Area 1 中;配置 RTB 的所有接口都位于 Area 1 中。

配置 RTA:

[RTA]ospfv3

[RTA-ospfv3-1]router-id 1.1.1.1

[RTA-GigabitEthernet0/0]ospfv3 1 area 0

[RTA-GigabitEthernet0/1]ospfv3 1 area 1

配置 RTB:

[RTB]ospfv3

[RTB-ospfv3-1]router-id 1.1.1.2

[RTB-GigabitEthernet0/0]ospfv3 1 area 1

[RTB-GigabitEthernet0/1]ospfv3 1 area 1

配置完成后,查看路由表,如下所示:

[RTA]dis ipv6 routing-table

实验 16 IPv6 路由协议

Destinations: 8 Routes: 8

Interface : GE0/0

Destinations : 8

Interface : InLoop0

Interface : InLoop0 Cost : 0

Cost : 0

Cost : 0

Destination: 1::1/128 Protocol : Direct NextHop : ::1 Preference: 0

Interface : InLoop0 Cost : 0

Destination: 2::/64 Protocol : Direct
NextHop : :: Preference: 0
Interface : GEO/1 Cost : 0

Interface : InLoop0 Cost : 0

Destination: 3::/64 Protocol : O_INTRA
NextHop : FE80::94DB:79FF:FE43:206 Preference: 10
Interface : GE0/1 Cost : 2

Destination: FE80::/10 Protocol : Direct

NextHop::: Preference: 0
Interface: InLoop0 Cost: 0

[RTB]dis ipv6 routing

Routes : 8

Destination: 1::/64 Protocol : O_INTER

NextHop : FE80::94DB:75FF:FED0:106 Preference: 10
Interface : GE0/1 Cost : 2

Destination: 2::/64 Protocol : Direct
NextHop : :: Preference: 0
Interface : GEO/1 Cost : 0

Destination: 3::/64 Protocol : Direct
NextHop : :: Preference: 0
Interface : GEO/0 Cost : 0

Destination: 3::1/128 Protocol : Direct
NextHop : ::1 Preference: 0
Interface : InLoop0 Cost : 0

Destination: FE80::/10 Protocol : Direct

NextHop : :: Preference: 0
Interface : InLoop0 Cost : 0

Destination: FF00::/8
NextHop : ::
Interface : NULLO

可以看到路由表中有了相关路由。在 PCA 上进行网络连通性测试,如下所示:
C:\>ping 3::2

Pinging 3::2 with 32 bytes of data:

Reply from 3::2: time=2ms
Reply from 3::2: time=2ms
Reply from 3::2: time=1ms
Reply from 3::2: time=2ms

步骤四: OSPFv3 协议查看

在 RTA 上用下列命令查看 OSPFv3 的当前运行情况,OSPFv3 的路由信息及 OSPFv3 邻居信息。如下所示:

[RTA]dis ospfv3

Area flag: Normal SPF scheduled count: 3

OSPFv3 Process 1 with Router ID 1.1.1.1

Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

RouterID: 1.1.1.1 Router type: ABR Route tag: 0 Route tag check: Disabled Multi-VPN-Instance: Disabled Type value of extended community attributes: Domain ID : 0×0005 Route type: 0x0306 Router ID : 0x0107 Domain-id: 0.0.0.0 DN-bit check: Enabled DN-bit set: Enabled SPF-schedule-interval: 5 50 200 LSA generation interval: 5 LSA arrival interval: 1000 Transmit pacing: Interval: 20 Count: 3 Default ASE parameters: Tag: 1 Route preference: 10 ASE route preference: 150 SPF calculation count: 32 External LSA count: 0 LSA originated count: 19 LSA received count: 18 SNMP trap rate limit interval: 10 Count: 7 Area count: 2 Stub area count: 0 NSSA area count: 0 ExChange/Loading neighbors: 0 Area: 0.0.0.0 Area flag: Normal SPF scheduled count: 7 ExChange/Loading neighbors: 0 LSA count: 6 Area: 0.0.0.1

ExChange/Loading neighbors: 0 LSA count: 6

[RTA]dis ospfv3 routing

OSPFv3 Process 1 with Router ID 1.1.1.1

I - Intra area route, E1 - Type 1 external route, N1 - Type 1 NSSA route IA - Inter area route, E2 - Type 2 external route, N2 - Type 2 NSSA route

* - Selected route

*Destination: 1::/64

Type : I Nexthop : :: AdvRouter : 1.1.1.1

Preference: 10

*Destination: 2::/64

: I : :: Nexthop AdvRouter : 1.1.1.2 Preference : 10

*Destination: 3::/64 : I

Type Nexthop : FE80::94DB:79FF:FE43:206

AdvRouter : 1.1.1.2 Preference: 10

[RTA]dis ospfv3 peer

Total: 3

Intra area: 3

Inter area: 0

NSSA:

: 1

Area : 0.0.0.0

Interface: GEO/0

: 1

Interface: GE0/1

: 2

Interface: GE0/1

Area : 0.0.0.1

Area : 0.0.0.1

Cost

Cost

Cost

OSPFv3 Process 1 with Router ID 1.1.1.1

Area: 0.0.0.1

Router ID Dead-Time InstID Interface Pri State

1 Full/DR 00:00:39 0 1.1.1.2

从以上信息,可以知道 OSPFv3 的当前 Router ID 是 1.1.1.1,包含了区域 0 和区域 1; OSPFv3 的路由有 3 条,分别为 1::/64、2::/64 和 3::/64,都是区域内路由,分别位于接口 GE0/0 和 GE0/1 上;在接口 GE0/1 上与路由器 1.1.1.2 建立了 OSPFv3 邻接关系,状态是 Full。

16.5 实验中的命令列表

表16-3 实验命令列表

命令	描述
ripng [process-id]	创建RIPng进程。
ripng process-id enable	在指定接口上使能RIPng路由协议。
display ripng [process-id]	显示指定RIPng进程的当前运行状态及配置信息。

命令	描述
diaplay rippe process id route	显示指定RIPng进程的路由信息,以及与每条路由
display ripng process-id route	相关的定时器的值。
display ripng process-id interface	显示指定RIPng进程的所有接口信息。
ospfv3 [process-id]	启动OSPFv3进程。
router-id router-id	设置运行OSPFv3协议的路由器的Router ID。
ospfv3 process-id area area-id	在接口上使能OSPFv3协议,并指定所属区域。
display ospfv3 [process-id]	查看OSPFv3进程的概要信息。
display ospfv3 [process-id] routing	显示OSPFv3路由表的信息。
display ospfv3 [process-id] peer	显示OSPFv3邻居的信息。

16.6 思考题

- 1. 实验任务中,从路由器上进行 Ping 测试时,回复的报文中的"hlim"是什么含义?答案: 跳数限制,相当于 IPv4 中的 TTL 值。
- 2. 实验任务二中,在路由器上设置的 Router ID 为什么是 IPv4 格式? 答案: Router ID 仅用来标识一台运行 OSPFv3 协议的路由器,只要不重复就可以了,具体格式并不重要。配置成 IPv4 格式是为了和 OSPFv2 兼容,有利于网络中的路由向 IPv6 平滑过渡。

实验17 IPv6 过渡技术

17.1 实验目标

完成本实验,您应该能够:

- 掌握如何在路由器及主机上配置 ISATAP 隧道
- 掌握 6to4 隧道的基本配置

17.2 实验组网图




图17-1 IPv6 过渡技术实验组网

17.3 实验设备与版本

本实验所需之主要设备器材如表 17-1 所示。

 名称和型号
 版本
 数量
 描述

 MSR36-20
 Version 7.1.059
 2
 HCL实验平台

 PC
 Windows 7
 2

 第5类UTP以太网连接线
 - 3

表17-1 实验设备和器材

17.4 实验过程

实验任务一:配置 ISATAP 隧道

在本实验任务中,学员需要在路由器上配置 ISATAP,使主机通过 ISATAP 隧道获得 IPv6 地址。通过本实验任务,学员应该能够掌握如何在路由器上配置 ISATAP 隧道。

步骤一:建立物理连接

按照图 **17-1** 进行连接,并检查设备的软件版本及配置信息,确保各设备软件版本符合要求, 所有配置为初始状态。如果配置不符合要求,请在用户模式下擦除设备中的配置文件,然后重 启设备以使系统采用缺省的配置参数进行初始化。

以上步骤可能会用到以下命令:

<RTA> display version

<RTA> reset saved-configuration

<RTA> reboot

步骤二: IP 地址及相关路由配置

表17-2 ISATAP 隧道实验 IP 地址列表

设备名称	接口	IP 地址	网关
PCA		10.0.0.2/24	10.0.0.1
PCB		3::2/64	3::1
RTA	G0/0	10.0.0.1/24	
	G0/1	1.1.1.1/24	
RTB	G0/0	3::1/64	
S.	G0/1	1.1.1.2/24	- 8
	Tunnel1	1::5efe:101:102/64	- \.

按表 17-2 所示在 PC 及路由器上配置 IP 地址,并启用 OSPF 协议,使 PCA 与 RTB 间路由可达。

配置 RTA:

```
[RTA-GigabitEthernet0/0]ip address 10.0.0.1 24
[RTA-GigabitEthernet0/1]ip address 1.1.1.1 24
[RTA]ospf
[RTA-ospf-1]area 0
[RTA-ospf-1-area-0.0.0.0]network 1.1.1.0 0.0.0.255
[RTA-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.0.0 0.0.0.255
```

配置 RTB:

```
[RTB-GigabitEthernet0/1]ip address 1.1.1.2 24
[RTB]ospf
[RTB-ospf-1]area 0
[RTB-ospf-1-area-0.0.0.0]network 1.1.1.0 0.0.0.255
[RTB]ipv6
[RTB-GigabitEthernet0/0]ipv6 address 3::1/64
```

配置完成后,在 PCA 上用 Ping 命令来检查到 RTB 的可达性。如下所示:

C:\>ping 1.1.1.2

Pinging 1.1.1.2 with 32 bytes of data:

```
Reply from 1.1.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=254 Reply from 1.1.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=254 Reply from 1.1.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=254 Reply from 1.1.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=254
```

```
Ping statistics for 1.1.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

步骤三: ISATAP 隧道配置

在路由器上配置 ISATAP 隧道。如下所示:

```
[RTB] interface Tunnell mode ipv6-ipv4 isatap
[RTB-Tunnell]ipv6 address 1::5efe:101:102/64
[RTB-Tunnell]undo ipv6 nd ra halt
[RTB-Tunnell]source GigabitEthernet 0/1
```

在 PCA 上配置 ISATAP 隧道终点为 1.1.1.2, 如下所示:

 $C:\Windows\system32>$ netsh interface ipv6 isatap set router 1.1.1.2 确定。

注意:

Window7 执行上述命令需要使用管理员权限,可以在命令行视图执行如下配置:

C:\>runas /noprofile /user:Administrator cmd.exe

提示输入 administrator 用户密码, 正确输入即可。

配置完成后,在 PCA 上查看是否通过隧道获得了 IPv6 地址。如下所示:

C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig

Windows IP Configuration

Tunnel adapter Automatic Tunneling Pseudo-Interface:

```
Connection-specific DNS Suffix .:
IPv6 Address. . . . . . . . : 1::5efe:10.0.0.2
Link local IPv6 Address. . . . . : fe80::5efe:10.0.0.2%2
Default Gateway . . . . . . . : fe80::5efe:1.1.1.2%2
```

由上可知, PCA 从 RTB 获得了 1::的前缀。在 PCA 上测试到 PCB 的可达性,如下所示:

C:\Windows\system32>ping 2::1

```
正在 Ping 3::2 具有 32 字节的数据:
来自 3::2 的回复: 时间=2ms
3::2 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 2ms,最长 = 2ms,平均 = 2ms
```

实验任务二:配置 6to4 隧道

在本实验任务中,学员需要在路由器上配置 6to4 隧道,使路由器通过 6to4 隧道互连。通过本实验任务,学员应该能够掌握如何在路由器上 6to4 隧道的配置。

步骤一:建立物理连接

按照图 17-1 进行连接,并检查设备的软件版本及配置信息,确保各设备软件版本符合要求, 所有配置为初始状态。如果配置不符合要求,请在用户模式下擦除设备中的配置文件,然后重 启设备以使系统采用缺省的配置参数进行初始化。

以上步骤可能会用到以下命令:

<RTA> display version

<RTA> reset saved-configuration

<RTA> reboot

步骤二: IP 地址及相关路由配置

表17-3 6to4 隧道实验 IP 地址列表

设备名称	接口	IP 地址	网关
PCA		2002:101:101:2::2/64	2002:101:101:2::1
PCB		2002:101:102:2::2/64	2002:101:102:2::1
RTA	G0/0	2002:101:101:2::1/64	
	G0/1	1.1.1.1/24	
<u></u>	Tunnel1	2002:101:101:1::1/64	_
RTB	G0/0	2002:101:102:2::1/64	BF
\	G0/1	1.1.1.2/24	\(\frac{1}{2} \)
7	Tunnel1	2002:101:102:1::1/64	

按表 17-3 所示在 PC 及路由器上配置 IP 地址。

配置 RTA:

[RTA-GigabitEthernet0/1]ip address 1.1.1.1 24
[RTA-GigabitEthernet0/0]ipv6 address 2002:101:101:2::1/64

配置 RTB:

[RTB-GigabitEthernet0/1]ip address 1.1.1.2 24
[RTB-GigabitEthernet0/0]ipv6 address 2002:101:102:2::1/64

步骤三: 6to4 隧道配置

在路由器上配置 6to4 隧道,以使 RTA 与 RTB 之间通过隧道建立连接。同时,在路由器上配置 IPv6 静态路由,使 PC 间可以互相到达。

配置 RTA:

[RTA] interface Tunnel1 mode ipv6-ipv4 6to4
[RTA-Tunnel1]ipv6 address 2002:101:101:1::1/64
[RTA-Tunnel1]source GigabitEthernet 0/1
[RTA]ipv6 route-static 2002:: 16 Tunnel 1

配置 RTB:

[RTB] interface Tunnel1 mode ipv6-ipv4 6to4
[RTB-Tunnel1]ipv6 address 2002:101:102:1::1/64
[RTB-Tunnel1]source GigabitEthernet 0/1
[RTB] ipv6 route-static 2002:: 16 Tunnel 1

配置完成后,在 PCA 上测试到 PCB 的可达性。

```
C:\>ping 2002:101:102:2::2
Pinging 2002:101:102:2::2 with 32 bytes of data:

Reply from 2002:101:102:2::2: time=5ms
Reply from 2002:101:102:2::2: time=2ms
Reply from 2002:101:102:2::2: time=2ms
Reply from 2002:101:102:2::2: time=2ms
Ping statistics for 2002:101:102:2::2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 5ms, Average = 2ms
```

17.5 实验中的命令列表

表17-4 实验命令列表

命令	描述
interface tunnel number [mode { ds-lite-aftr gre [ipv6]	创建一个Tunnel接口,
ipv4-ipv4 ipv6 ipv6-ipv4 [6to4 auto-tunnel isatap] mpls-te }]	指定隧道模式。
source { ip-address ipv6-address interface-type	指定Tunnel接口的源端
interface-number }	地址或接口。

17.6 思考题

1. 实验任务一中,在 PCA 上配置 ISATAP 隧道终点,其作用是什么? 答案: 使 PCA 发出的 IPv6 in IPv4 的单播报文能够顺利到达双栈路由器。

