




Snapshot Replication Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Snapshot Replication nedir?

Veri yedekleme ve kurtarma için uzman çözümümüz olan **Snapshot Replication**, **programlanabilir**, **neredeyse anlık veri koruması sağlar**. Bu paket, paylaşılan klasörlerde veya LUN'larda bulunan sanal makinelerde bulunan iş verilerinizin bir felaket durumunda güvenli ve kullanılabilir durumda kalmasını sağlamaya yardımcı olur.



Snapshot, alındıktan sonra o anda tüm veri durumunu kaydetmek için kullanılan aynı birimde saklanan bir anlık kopyadır. Anlık görüntüler yalnızca az miktarda ek depolama alanı kullanır ve performans üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

Bir kullanıcı anlık görüntülere sahip bir birimdeki verileri yanlışlıkla değiştirir veya silerse, verileri hızlı bir şekilde önceki bir duruma geri yükleyebilir. Anlık görüntüler ayrıca, kullanıcıların paylaşılan klasörlerdeki kendi silinmiş veya değiştirilmiş dosyalarını kendi başlarına kurtarmasına olanak tanır.

Replication, kaynaklar ve hedefler arasında paylaşılan klasörlerin veya LUN'ların anlık görüntülerini eşitlemek için kullanılan bir mekanizmadır. Replication kaynağı başarısız olursa, hizmetleri sağlamaya devam etmek için çoğaltma hedefindeki paylaşılan klasörler veya LUN'lar okunabilir ve yazılabilir.






Snapshot Replication neden kullanılmalı?

- Kurtarma işlemleri, sistem yöneticisinin yardımı olmadan, uygun ayrıcalıklara sahip kullanıcılar tarafından File Station veya Windows Dosya Gezgini kullanılarak sezgisel olarak gerçekleştirilebilir.
- Snapshot hesaplayıcı, paylaşılan klasör anlık görüntüleri tarafından tüketilen depolama alanı hakkında şeffaf bir rapor sağlar. BT yöneticileri, büyük boyutlu anlık görüntüleri silerek depolama alanını daha verimli kullanabilir.
- VMware ve Hyper-V üzerinde çalışan sanallaştırılmış iş yükleri için **uygulamaya duyarlı** anlık görüntüler, sanal makinelerin veri tutarlılığını sağlar.
- Zaman, alan ve bant genişliğinden tasarruf etmek için replikasyonlarınız için esnek saklama ve dışa aktarma/içe aktarma yöntemleri mevcuttur.

Başlamadan önce

- Biriminizde yeterli alan olduğundan emin olun. Birimde 100 MB'den az kullanılabilir alan varsa anlık görüntüler alınamaz.
- Anlık Görüntü Çoğaltma aşağıdaki LUN türlerini destekler:
- **Depolama hızlandırmalı standart LUN'lar**: Depolama hızlandırma etkinleştirilmelidir. Bu LUN ayarı daha önce DSM 6.1 ve altı için **gelişmiş LUN** olarak biliniyordu.
- **Btrfs biriminde Gelişmiş LUN**: DSM 6.2 ve üzeri için, bu LUN türü Btrfs dosya sisteminde oluşturulur (önerilir).
- Synology NAS'ınız için maksimum çoğaltma görevi sayısını görüntülemek için cihazınızın Veri Sayfasına bakın. Cihazınızın Veri Sayfasını almak için İndirme Merkezi'ne gidin > NAS modelinizi seçin > Belgeler sekmesine gidin ve Veri Sayfası'nın yanındaki İndirme seçeneğine tıklayın.









Snapshot Alma

Paylaşılan Bir Klasörün Snapshot'ını Alın

- 1. Snapshot Replication > snapshots > Shared Folder'e gidin .
- 2. Anlık görüntüsünü almak istediğiniz paylaşılan klasörü seçin. Birden çok öğe seçmek için **Ctrl** veya **Shift** tuşunu basılı tutun .
- 3. Snapshot> Take a Snapshot öğesine tıklayın.



- 4. Alınacak anlık görüntünün açıklamasını girin.
- 5. Otomatik kaldırma tetiklendiğinde anlık görüntünün saklama ayarlarını yok sayacağını belirlemek için **Kilitle** onay kutusunu işaretleyin /işaretini kaldırın .



6. Anlık görüntü almaya başlamak için Tamam'ı tıklayın.

Notlar:


- Denetim Masası > Paylaşılan Klasör > Düzenle'deki ayarlar arasında, bir anlık görüntüye yalnızca NFS izni kaydedilmeyecektir.
- Anlık görüntüler, geri dönüşüm kutusundaki verileri korur.





Bir LUN anlık görüntüsü alın

- 1. Snapshot Replication > Snapshot> LUN seçeneğine gidin veya aşağıdakileri yapın:
 - ODSM 6.2 ve altı: iSCSI Yöneticisi > Snapshot'a gidin.
 - ODSM 7.0 ve üzeri : SAN manager > Snapshot'a gidin .
- 2. Snapshot almak istediğiniz LUN'u seçin. Birden çok öğe seçmek için **Ctrl** veya **Shift** tuşunu basılı tutun .
- 3. Snaphots > Take a Snapshot öğesine tıklayın.




- 4. Alınacak anlık görüntünün açıklamasını girin.
- 5. Otomatik kaldırma tetiklendiğinde anlık görüntünün saklama ayarlarını yok sayacağını belirlemek için **Kilitle** onay kutusunu işaretleyin /işaretini kaldırın .
- 6. Anlık görüntü almaya başlamak için **Tamam'ı** tıklayın.

Zamanlanmış Snapshot'ları Yapılandırın

Planlanmış anlık görüntülerle, Snapshot Replication, önceden belirlenmiş bir zaman ve sıklıkta otomatik olarak anlık görüntüler alır.

- 1. Snapshot Replication > Snapshot seçeneğine gidin .
- 2. Bir paylaşımlı klasör veya LUN seçin ve **Ayarlar** 'ı tıklayın.
- 3. **Zamanlama** sekmesi altında, **Anlık görüntü zamanlamasını etkinleştir** onay kutusunu işaretleyin ve anlık görüntü alma zamanını ve sıklığını ayarlayın. Paylaşılan klasör veya LUN için planlanmış anlık görüntüleri iptal etmek için onay kutusunun işaretini kaldırın.








 Zamanlanmış anlık görüntülerin yapılandırması, Denetim Masası > Güncelle ve Geri Yükle > Yapılandırma Yedekleme özelliğine dahil değildir.

Zamanlanmış anlık görüntüler için saklama ayarlarını yapılandırın

- 1. Paylaşılan bir klasör veya LUN seçin.
- 2. Ayarlar 'ı tıklayın.
- 3. Tutma sekmesini seçin.



- 4. Anlık görüntülerin nasıl tutulacağını ve silineceğini belirtin.
- Saklanacak en son anlık görüntülerin sayısı : Saklanacak en son anlık görüntülerin sayısını belirtin.
- Tüm anlık görüntüleri şu kadar süre sakla: Alınan tüm anlık görüntüleri belirli sayıda gün boyunca saklayın.
- Gelişmiş tutma ilkesi: Belirtilen zaman aralıkları için saklama kuralları yapılandırabilirsiniz. Saklama kurallarını düzenlemek için Kurallar Ayarla'ya tıklayın





LUN anlık görüntülerinin tutarlı durumunu yapılandırın

Uygulamayla tutarlı snapshotları etkinleştirebilir veya **kilitlenmeyle tutarlı** anlık görüntüler almak için seçeneği devre dışı bırakabilirsiniz (işaretlenmemiş)

Settings

Schedule Retention Application

Enable application-consistent snapshots

Install **Synology Storage Console** in your Windows or VMware environments to allow DSM take application-consistent snapshots. You can download it at <u>Download Center</u>.


- Uygulama tutarlılığı: DSM'de uygulamayla tutarlı anlık görüntüler tetiklendiğinde, uygulamalar tüm verilerini LUN'lara boşaltarak uygulama verilerinizin tutarlılığını sağlar. Bu tutarlı durumda anlık görüntüler, işletim ortamınıza bağlı olarak yalnızca Windows veya VMware vCenter sunucunuza Synology Storage Console yüklendiğinde alınabilir.
- **Kilitlenme tutarlı**: Kilitlenmeyle tutarlı anlık görüntüler tetiklendiğinde, uygulamalar verilerini LUN'lara boşaltmaz. **Synology Storage Console** istemcilerinizden herhangi birine yüklenmemişse, yalnızca LUN'ların kilitlenmeyle tutarlı anlık görüntülerini yakalayabilirsiniz.

Snapshotları Görüntüleyin ve Göz Atın

Snapshotları görünür yap

Snapshotlardaki klasörlere ve dosyalara, paylaşılan bir klasörün #snapshot klasörlerindeki dosya hizmetleri aracılığıyla erişilebilir.

- 1. Snapshotları görünür kılmak istediğiniz paylaşılan bir klasör seçin.
- 2. **Ayarlar 'ı** tıklayın .
- 1. Gelişmiş sekmesine gidin ve "Snapshotı görünür yap" onay kutusunu işaretleyin.



Users can browse snapshots in #snapshot folder.






Kullanıcıların herhangi bir snapshot kopyası için yazma izni yoktur.

Kullanıcılar, yalnızca snapshot kopyası için **okuma** izinlerine, snapshot alındığında kullanıcı hesapları zaten oluşturulmuşsa ve paylaşılan klasör için **okuma izinleri verilmişse sahip olur.**

Paylaşılan Bir Klasörün Paylaşılan Klasör Snapshotlarına Göz Atın

- 1. Snapshotlarda göz atmak istediğiniz paylaşılan bir klasör seçin.
- 2. Snapshot> Snapshot List öğesine tıklayın.
- 3. Göz atmak istediğiniz bir snapshot seçin ve Gözat'a tıklayın.




Replication Görevleri Oluşturun

Snapshot Replication > **Replication** içinde , replication görevleri oluşturabilir ve yönetebilirsiniz.

Paylaşılan klasör çoğaltma görevi oluşturun

- 1. Snapshot Replication > Replication > Paylaşılan Klasör'e gidin .
- 2. **Oluştur 'u** tıklayın . **Bu, Çoğaltma Görevi Oluştur** sihirbazını başlatacaktır . Paylaşılan klasör çoğaltması oluşturmak için sihirbazın adımlarını izleyin.








- Ortamınıza ve ihtiyaçlarınıza göre, paylaşılan klasörleri yerel Synology NAS üzerinde başka bir Synology NAS'a veya başka bir Btrfs birimine kopyalamayı seçebilirsiniz.
- Paylaşılan bir klasör için en fazla 3 farklı hedefe yönelik birden <u>çoğa/genişletilmiş</u> <u>çoğaltmalar</u> oluşturabilirsiniz. Ancak, her paylaşılan klasör, her hedef sunucuya yalnızca bir uzaktan çoğaltma görevine sahip olabilir.
- 5566 numaralı bağlantı noktası, paylaşılan klasör çoğaltmalarının veri aktarımı için ayrılmıştır. Kaynak ve hedef sunucular farklı yönlendiricilere bağlıysa, önce bağlantı noktası iletmeyi ayarlamalısınız.
- Synology Office verileri bir uzak sunucuya çoğaltılamaz. Synology Office verilerinizi yedeklemek için Hyper Backup kullanmanızı öneririz .

LUN çoğaltma görevi oluşturun

Snapshot Replication'un aynı sürümünü kaynak ve hedef sunucuya yüklemenizi öneririz.

- 1. Snapshot Replication > Replication > LUN'a gidin .
- 2. Çoğaltma Görevi Oluştur sihirbazını açmak için Oluştur'a tıklayın . Kullanmak istediğiniz yönetim yöntemini seçin:
- Synology Snapshot Replication paketi
- VMware vCenter Site Kurtarma Yöneticisi



3. LUN çoğaltması oluşturmak için sihirbazı izleyin.





- Hedef sunucu çift denetleyicili bir modelse, sihirbazdaki Çoğaltma hedef sunucusunu belirtin üzerindeki Gelişmiş Ayarlar düğmesini tıklatabilir ve başka bir denetleyicinin bilgilerini girmek için Çift denetleyicili bir model için ek bilgi gir'i işaretleyebilirsiniz.
- Bir LUN için en fazla 3 farklı hedefe yönelik birden çoğa /genişletilmiş çoğaltmalar oluşturabilirsiniz. Ancak, her LUN, her hedef sunucuya yalnızca bir uzaktan çoğaltma görevine sahip olabilir.
- Bir çoğaltma görevi oluşturulduktan sonra yönetim yöntemini artık değiştiremezsiniz.
- Cinder tarafından kullanılan LUN'lar çoğaltılamaz.
- 3261 ve 5566 numaralı bağlantı noktaları, LUN çoğaltmalarının veri aktarımı için ayrılmıştır. Kaynak ve hedef sunucular farklı yönlendiricilere bağlıysa, önce bağlantı noktası iletmeyi ayarlamalısınız.

Bir çoğaltma görevinden ilk kopyayı dışa aktarın

- 1. İlk kopyayı dışa aktarmak istiyorsanız, çoğaltma görevi oluşturma sırasında "İlk kopyayı depolama aygıtını kullanarak gönder" seçeneğini belirlediğinizden emin olun.
- 2. Dışa aktarmak istediğiniz paylaşılan klasörü veya LUN çoğaltma görevinin ilk kopyasını seçin.
- 3. Eylem > Dışa Aktar'ı tıklayın.
- 4. İlk kopyanın dışa aktarılacağı hedefi seçin.

İlk kopyayı bir çoğaltma görevine aktarın

- 1. İçeri aktarmak istediğiniz paylaşılan klasörü veya LUN çoğaltma görevinin ilk kopyasını seçin. Bu, hedef sunucuda yapılmalıdır.
- 2. **Eylem** > İçe Aktar'ı tıklayın.
- 3. İlk kopyanın içe aktarılacağı kaynağı seçin.

LUN çoğaltmalarını yönetin


- vCenter Site Recovery ManagerTM, olağanüstü durum kurtarma yönetimi için çözümler sağlamak üzere VMware® tarafından yayınlanan bir çerçevedir. Sanal makinelerin kurtarılmasını planlamanıza, test etmenize ve çalıştırmanıza yardımcı olur. vCenter Site Recovery Manager, yalnızca yerel olarak ilişkilendirilmiş vSphere Replication'ı değil, aynı zamanda dizi tabanlı çoğaltmaları da destekler.
- Synology Storage Replication Adapter (SRA) ile vCenter Site Recovery Manager, Synology'nin depolama dizisi tabanlı çoğaltma ürünleriyle entegre edilebilir. Çoğaltma göreviniz kaynağınızda oluşturulacak ve komutları vCenter Site Recovery Manager'dan almak ve işlemek için Synology SRA'dan yararlanacaktır. vCenter Site Recovery Manager'ın kullanıcı arabirimi aracılığıyla bir olağanüstü durum kurtarma planı oluşturmaya devam etmek için önce Synology Storage Replication Manager'ı (SRA) yüklemelisiniz.
- Kopyalama görevinizi vCenter Siter Recovery Manager ile yönetmeyi seçtiyseniz, çoğaltma görevinizin bazı işlemleri Synology Snapshot Replication'da devre dışı bırakılır (örn. Recovery, Test Failover, vb.). Olağanüstü durum kurtarma planını vCenter Site Recovery Manager'ın kullanıcı arabirimiyle yönetmek için lütfen vCenter'da oturum açın.





Anlık görüntü verilerini kurtar

Snapshot Replication > **Kurtarma** içinde , paylaşılan klasörünüzü veya LUN snaphot verilerinizi geri yükleyebilirsiniz.



Paylaşılan Klasör Verilerini Kurtarma


Anlık Görüntü Çoğaltma'nın aynı sürümünü kaynak ve hedef sunucuya yüklemenizi öneririz.

Paylaşılan bir klasördeki tek tek dosyaları/klasörleri geri yükleyin

- 1. Geri yüklemek istediğiniz paylaşılan klasörü seçin.
- 2. Kurtar 'ı tıklayın.
- 3. Geri yüklemek istediğiniz anlık görüntü sürümünü seçin.
- 4. Gözat'a tıklayın ve geri yüklemek istediğiniz dosyaları/klasörleri hedefe kopyalayın.

Paylaşılan bir klasörü geri yükleyin

- 1. Geri yüklemek istediğiniz paylaşılan klasörü seçin.
- 2. **Kurtar** 'ı tıklayın.
- 3. Geri yüklemek istediğiniz anlık görüntü sürümünü seçin.
- 4. Eylem'i tıklayın ve açılır listeden Bu snapshota geri yükle'yi seçin.




5. Bir onay mesajı göreceksiniz. Eylemi onaylamak için **Tamam'a** tıklayın .





Snapshotı yeni bir paylaşılan klasöre klonlayın

- 1. Klonlamak istediğiniz paylaşılan klasörü seçin.
- 2. Kurtar 'ı tıklayın.
- 3. Yeni bir paylaşılan klasöre klonlamak istediğiniz anlık görüntü sürümünü seçin.
- 4. Eylem'i tıklayın ve açılır listeden Yeni bir adla klonla'yı seçin.



5. Denetim Masası > Paylasılan

Klasör > Oluştur'da Klonla sayfasına yönlendirileceksiniz . Klonlanmış paylaşılan klasörün adını girin ve bitirmek için Tamam'a tıklayın.

Notlar:


- Bir birimde 100 MB'den az boş alan olduğunda, paylaşılan klasörleri geri yükleme ve klonlama kullanılamaz.
- Mount edilmiş şifreli paylaşılan klasörler için hiçbir kurtarma türü mevcut değildir.
- "Homes" paylaşılan klasörü geri yüklenemez.
- Klonlanan paylaşımlı klasörler şifrelenemez.
- Herhangi bir dosyanın aktarımı devam ederken bir anlık görüntü alınırsa, veri tutarlılığı garanti edilemez.
- Çoğaltma kaynağında, mount edilmiş şifreli paylaşılan klasörler kurtarılamaz.
- Çoğaltma hedefinde, mount edilmiş şifreli paylaşılan klasörler için **yeni bir adla Klonlama** kullanılamaz.
- Çoğaltma hedefinde Yerinde **geri yükle**, paylaşılan klasörler veya şifreli paylaşılan klasörler için kullanılamaz.
- **Yeni bir adla klonlama,** DSM 6.2'den önceki DSM sürümlerinde şifreli paylaşılan klasörler için kullanılamaz.





Paylaşılan klasör çoğaltmasını değiştirin

- 1. Değiştirmek istediğiniz çoğaltılmış paylaşılan klasörü seçin.
- 2. Eylem > Geçiş Yap'a tıklayın.



- 3. Paylaşılan klasörün birden çok çoğaltma görevi varsa yeni hedefi seçin.
- 4. Eylemi başlatmak için Geçiş'e tıklayın.

Notlar:


- Değiştirmeden önce çoğaltılmış şifreli paylaşılan klasörün bağlantısını kesmeniz gerekir.
- "Homes" paylaşılan klasörü için oluşturulmuş bir çoğaltma görevine geçiş yapamazsınız.

LUN verilerini kurtar

Snapshot Replication'un aynı sürümünü kaynak ve hedef sunucuya yüklemenizi öneririz.

LUN'u geri yükle

- 1. Geri yüklemek istediğiniz LUN'u seçin.
- 2. Kurtar 'ı tıklayın.
- 3. Geri yüklemek istediğiniz snapshot sürümünü seçin.
- 4. Eylem'i tıklayın ve açılır listeden Bu anlık görüntüye geri yükle'yi seçin.



5. Bir onay mesajı göreceksiniz. Eylemi onaylamak için **Geri Yükle'yi** tıklayın .





Bir anlık görüntüyü yeni bir LUN'a klonlayın

- 1. Klonlamak istediğiniz LUN'u seçin.
- 2. Kurtar 'ı tıklayın.
- 3. Yeni bir LUN'a klonlamak istediğiniz anlık görüntü sürümünü seçin.
- 4. Eylem'i tıklayın ve açılır listeden Yeni bir adla klonla'yı seçin.




5. SAN Manager > Snapshot > Clone içindeki Clone sayfasına yönlendirileceksiniz . Klonlanmış LUN'un adını girin ve bitirmek için Tamam'a tıklayın.

Notlar:

- **SAN Manager**, DSM 7.0 ve üzeri sürümlerde desteklenir. DSM 6.2 için, ilgili işlevler için lütfen iSCSI Yöneticisine gidin.
- Bir birim 1 GB'den az boş alana sahip olduğunda LUN'ları geri yükleme ve klonlama kullanılamaz.
- Cinder tarafından kullanılan LUN'ların snapshotları yerinde geri yüklenemez. Bu tür snapshotlar için yalnızca **yeni bir adla** Klonlayabilirsiniz ve bunlar işlemden sonra genel Gelişmiş LUN'lara kopyalanır. .
- Çoğaltma hedefi olarak bir LUN kullanılıyorsa, Yerinde geri yükle kullanılarak geri yüklenemez .

LUN çoğaltmasını değiştir

- 1. Değiştirmek istediğiniz çoğaltılmış LUN'u seçin.
- 2. **Eylem > Geçiş Yap'a** tıklayın.



- 3. LUN'un birden çok çoğaltma görevi varsa yeni hedefi seçin.
- 4. Eylemi başlatmak için **Geçiş'e** tıklayın.





Çoğaltmayı değiştirmek istiyorsanız, LUN'un bulunduğu birim 1 GB'den fazla boş alana sahip olmalıdır.

Yük devretme gerçekleştirin ve paylaşılan klasörleri veya LUN'ları yeniden koruyun

Bir çoğaltma görevinin kaynağı normal hizmetleri sağlayamazsa, paylaşılan klasörleri/LUN'ları hedefe devrederek bir kurtarma gerçekleştirebilirsiniz. Bir **yük devretme** gerçekleştirdiğinizde , çoğaltılan paylaşılan klasörler/LUN'lar , orijinal kaynağın iş yükünü devralarak **salt** okunurdan özgün hedefte **yazılabilir hale gelir.**

Orijinal kaynak normal işlemlere devam ettikten sonra, çoğaltma görevinin yeni kaynağını ve hedefini belirlemek için paylaşılan klasörlerinizi/LUN'larınızı **yeniden koruyabilirsiniz**.

Yük devretme testi gerçekleştirerek hizmetlerinizin ve uygulamalarınızın, paylaşılan klasörlerin ve LUN'ların başarılı bir şekilde kurtarılmasını sağlayabilirsiniz . Bu işlem, çalıştığından emin olmak için gerekli testleri gerçekleştirebileceğiniz hedefte (simüle edilmiş yeni bir kaynak) yazılabilir bir paylaşılan klasörü/LUN'u klonlar .

Snapshot Tutma Politikası hakkında daha fazla bilgi edinin

Bir bekletme ilkesi belirlemek, yalnızca ihtiyacınız olan anlık görüntüleri koruyarak depolama alanınızı daha verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olabilir.

Aşağıdaki üç saklama ilkesi arasından seçim yapabilirsiniz:

Saklanacak en son anlık görüntü sayısı: Saklanacak en son anlık görüntü sayısını belirtin.

Tüm anlık görüntüleri şunun için tut: Alınan tüm anlık görüntüleri belirli sayıda gün boyunca saklayın.

Gelişmiş saklama politikası: Depolama alanından tasarruf etmeye devam ederken snapshotlar daha uzun süre saklanabilir.

Birden çok kural belirleyebilir ve saklama ilkesini gerektiği gibi özelleştirebilirsiniz:

Belirli günlerde alınan tüm snapshotları saklayın.

Gelişmiş saklama ilkesi, belirli dönemler için farklı zaman dilimlerinin en son snapshotları saklamanıza da olanak tanır. Saatlik, günlük, haftalık, aylık ve yıllık snapshotların sistemde ne kadar süreyle tutulacağını seçebilirsiniz. Örneğin, **haftanın en son snapshotını 7 hafta boyunca sakla,** bir hafta boyunca alınan son snapshotın alındıktan sonra yedi hafta boyunca korunacağı anlamına gelir.





Saklanacak en son snapshotin Sayısını da ayarlamanız gerekir . Belirtilen sayıdan daha az snapshot varsa, saklama ilkesi geçerli olmaz. Bu gerekli bir alandır.

Gelişmiş saklama ilkesi, GFS veya Grandfather-Father-Son tutma mekanizmasını kullanır.

Bir snapshot, aynı anda birden fazla saklama kuralını karşılayabilir. Örneğin, bir snapshot, haftalık saklama kuralı ve günlük saklama kuralı tarafından aynı anda tutulabilir.

time. <u>Learn more</u>		
Keep all snapshots for	1	days
Keep the latest snapshot of the hour for	24	hours
Keep the latest snapshot of the day for	90	days
Keep the latest snapshot of the week for	24	weeks
Keep the latest snapshot of the month for	9	months
Keep the latest snapshot of the year for	1	years
The system will ensure a certain number of lates retention rules above.	t snapsho	ts are kept before applying the
Numbers of latest snapshots to keep	10	