




"Homes" paylaşılan klasörünün varsayılan izinleri nelerdir?

Kullanıcı ana sayfa hizmeti etkinleştirildiğinde, DSM otomatik olarak bir "Homes" paylaşımlı klasörü oluşturur ve buna varsayılan kullanıcı izinlerini atar.



Aşağıdakilere yol açabileceğinden, "Homes" için varsayılan izinleri değiştirmemenizi öneririz:

- Kullanıcılar kendi "Homes" klasörlerini giremeyebilirler.
- Yöneticiler, RSA anahtarlarını kullanarak SSH aracılığıyla oturum açamayabilir.
- Kullanıcıların "homes" klasörlerinde veri depolayan paketler düzgün çalışmayabilir.

Bu makale, "homes" paylaşımlı klasörü için varsayılan izinleri ve bunların nasıl kontrol edileceğini gösterir.

Aşağıdaki tablo, "homes" klasörünün varsayılan izinlerini ve ilgili yapılandırmalarını listeler.


User or group	Туре	Apply to	Permission
Owner	Allow	 This folder Child folders Child files All descendants	 All Administration All Read All Write
administrators ¹	Allow	 This folder Child folders Child files All descendants	All Read All Write
Everyone	Allow	This folderChild foldersChild filesAll descendants	Only Traverse folders/Execute files under Read





"Homes" paylaşılan klasör izinlerini kontrol etmek ve düzenlemek için:

- 1. File Station'ı başlatın, "homes" paylaşımlı klasörüne sağ tıklayın ve Özellikler'i seçin.
- 2. İzin sekmesinde, "homes" klasörü için geçerli izin girişlerini bulacaksınız.
- Daha önce herhangi bir değişiklik yapılmadıysa, sayfada varsayılan izin girişleri görünecektir. Her bir iznin doğru yapılandırıldığından emin olmak için Düzenle'ye tıklayabilirsiniz. Gerekirse, önceki tabloda gösterilen varsayılan izinlerle eşleşecek veya özelleştirilmiş izinleri kaldıracak değişiklikler yapın.



Notlar:

Bu, DSM'deki yöneticiler grubuna atıfta bulunur. Synology NAS'ınız bir etki alanına veya LDAP dizin hizmetine katıldıysa, dizin hizmetinin yöneticiler grubuna da (örneğin, "Domain\Domain Admins" veya "administrator@LDAP FQDN'niz") aynı izinler atanabilir.