
分层概念归纳

各层协议与相关名词


物理层


• 电路交换: 主叫到被叫端要建立一条专门的物理线路。建立连接→通话→释放连接。通话时间内占用该线路所有资源。 *p13*

集线器*p90* 调制解调器 *p64* •分组交换:采用**储存转发**技术,每个分组在互联网中**独立**的选择传输路径。高效灵活迅速可靠。 **报文交换**类似,但是是整个报文不分组直接传输。 *p14*



- 1.报文交换和分组交换都采用存储转发。
- 2.传送数据量大,且传送时间远大于呼叫时,选择电路交换。电路交换传输时延最小。
- 3.从信道利用率看,报文交换和分组交换 优于电路交换,其中分组交换时延更小。
- •速率/数据率:信息的传送速率,单位**bit/s**。注意 1 kbit/s=1000bit/s,而不是1024。 *p21*
- 带宽:本指信号的频带宽度 (Hz) (称为频域),但计网中指**某通道传送数据的能力 (bit/s)** (称为时域)。 *p21*
- 吞吐量:单位时间内通过某个网络/信道/接口的实际数据量。用每秒传送的比特数或字节数表示,如bit/s。 *p22*
- •时延:一组数据从网络的一端传到另一端所需的时间。单位秒。 p22
 - 发送时延: 主机或路由 发送数据帧所需的时间,即从发送第一个比特算起,最后一个比特发送完毕为止。发送时延=数据帧长度(bit)/发送速率(bit/s)。
 - 传播时延: 电磁波在信道中传播一定距离所需的时间,与物理材质有关,很难优化。传播时延=信道长度(m)/电磁波在信道中的传播速率(m/s)。
 - 处理时延: 主机或路由接到分组时分析处理的时间。
 - •排队时延:分组进入路由器时,要先在输入队列中排队等待处理。
 - 总时延=发送时延+传播时延+处理时延+排队时延。
 - •某些情况下,速率低但是时延小的网络更优,比如打游戏时?
 - •时延带宽积(bit)=传播时延×带宽,代表整段链路上都"充满比特"时,存在多少个比特。
 - 往返时间: 重要的性能指标, 因为互联网上的信息时双向交互的。
 - •利用率:某网络有百分之几的时间是被利用(有数据通过)的。分为信道利用率和网络利用率。D=D₀/(1-U),其中D₀为空闲时时延,D为当前时延,U为利用率。
- •OSI七层 / TCP·IP四层 / 五层结构 p30





MAC:物理地址。6字节48位,第一字节最低第一位0单1多播,第二位0全球管理要花钱 买。MAC地址在适配器的ROM中,而IP地址在计算机本体的储存器中。 p93

• CDMA:码分多址。p57

若给出某站码片序列和一段码片序列,问这段序列里该站发送发送了啥。如:

- 1. 将A站与要求的序列,每一位乘起来,得到序列(+1-1+3+1-1+3)
- 2. 将得到的新序列每一位加起来,再除以长度;得到 8/8 = 1
- 3. 若得到1则发送了1,得-1则发了0,得0则啥也没发。
- ADSL: 非对称用户线技术。用数字技术对现有模拟电话线改造,使之承担宽带业务。 p60
- FTTx: 光纤到x (户, 楼, 层, 桌) p65
- 奶子奈氏定理 *p45*

信道极限数据传输率 C=R·log₂M (bit/s) R为码元速率(码元/秒), M为码元种类。带宽W(单位Hz)与R的转换为R=2W。

• 香农公式 p46

信道极限数据传输率 C=W*log₂(1+S/N) (bit/s) W为信道带宽(Hz), S/N为信号与噪声的功率之比。 表明对于一个信道,带宽越大、信噪比越高,信息的极限传输速率就越高。

数据链路层 → PPP: 点对点协议。封装成帧(界定符0x7E),透明传输(异步传输时使用字节填充,前插转义符 0x7D;同步传输时零比特填充,5个1后插0。),差错检测(仅丢弃出错的帧)。 p76

p99

- 网桥/交换机 BER: **误码率**。如10⁻¹⁰时代表平均传输10¹⁰个比特出现一个比特差错。 *p74*
 - •CRC:循环冗余检验。在数据01串后添加n位冗余码(帧检验序列FCS)。 p74
 - 模二运算:不考虑进位/借位,减法按加法的规则运算。0±0=0,1±1=0,1±0=1,0±1=1。
 - •普通方法: 规定冗余码长度为n,除数P。发送方在串末尾添加n个0,模二除以n+1位的P, 得到余数R,将R替换添加的0。如原数据101001,n=3,P=1101。
 - 1. 发送方101001**000**÷1101=110101···001。得实际发送的串为101001001。
 - 2.接收方<u>101001**001**÷1101</u>=110101···<mark>0</mark>。余数为<mark>0</mark>,检验正确。
 - •多项式法: 将冗余码转换为生成多项式P(X)=Xⁿ+Xⁿ⁻¹..., 即第y位为1时+X^y, 如1101 →P(X) = X3 + X2 + 1 (即 X^0)。
 - PPPoE: 在以太网上运行PPP。将PPP帧再封装到以太网帧中。p108
 - MAC帧 *p95*

TCP报文			首部	应用层数据	
IP数据报		首部	< ===	=====>	
MAC帧	首部	<===	====	=====>	尾部

在某一网段上传递时,IP数据报的首部始终包含源IP地址和最终目的地址;MAC帧的首部只包 含这一段起始和结束的机器的硬件地址。

• CSMA/CD:载波多点接入/**碰撞检测**协议。 *p85*

适用于半双工总线型网络。监听到总线上电压变化超过阈值时判定发生碰撞。边发送边监听。 争用期: 2τ, τ为总线最大的端对端传播时延。争用期具体取51.2μs, 对于10Mbit/s就是512 比特时间。动态退避算法、强化碰撞见*p88*

最短帧:求出往返所需时间t,最短帧比特数为t*发送速率。如1km电缆数据率1Gb/s,传播速 率200000km/s。往返时间=1km/(200000km/s) * 2 = 0.00001s,则最短帧为 1,000,000,000*0.00001 = 10,000 bit .

碰撞发生在数据链路层以下,广播发生在网络层。因此:

集线器在物理层,啥也干不了;连接的各个端口在逻辑上依然是同一个总线网,属于同一个碰 撞域、广播域。

交换机在数据链路层,收到MAC帧后会查表确定转发给指定端口,因此各个接口属于不同碰 撞域。但它看不见上层的IP数据报,仍属于同一个广播域。

路由器在网络层,处理IP数据报;能为接口提供各自单独的碰撞域、广播域。


• IP: 网际协议。

• IPv4 *p118* 路由器*p116*

IP 地址中的网络号字段和主机号字段 A 类地址 Di - net-id host-id 8 位 24 位 B 类地址 10 net-id host-id 16 位 C 类地址 110 net-id

网络层

路由器*p116*



目的IP地址

数据

选项字段(长度可变)

•子网 p135

可变

♥部分

subnet-id:子网号。从主机号里划分出若干位加入到网络号里扩展网络号,而这若干位就是子网号。一般来说不能全0全1。

填充

比如:

IP Address: 202.12.34.77

Netmask: 255.255.0.0

Subnet Mask: 255.255.255.0

对于netmask: 255.255.0.0来说, 我

们可以认为:

Net ID: 202.12 Host ID: 34.77

(接右边 →)

以再一次划分: Net ID: 202.12

我们可以认为:

Host ID: 77

对于Subnet Mask: 255.255.255.0来说,

OK, 我们把上面的两个结论综合一下, 可

Net ID and Subnet ID: 202.12.34

Subnet ID: 34 Host ID: 77

详细计算方法见题目归纳的实验七-子网掩码的划分

分组转发见 p141

• IPv6

•长度为128位,比IPv4长4倍,地址空间扩大296。*p171*

•与IPv4的兼容技术: 双协议栈 和 隧道技术。 p176

• ARP: 地址解析协议。根据ip地址找硬件地址。 p124

• ICMP: 网际控制报文协议。用于差错报告,提高交付成功率。如**PING命令、traceroute应 用**使用了ICMP而不是TCP/UDP! *p147*

• IGMP: 网际组管理协议。注意与ICMP一字之差, C和G。

• RIP:内部网关-路由信息协议。分布式基于距离向量的路由选择协议,每个路由负责找到通往某个网络最少跳数的路径。使用UDP,熟知端口520。*p153*


•OSPF:内部网关-开放最短路径优先协议。使用IP数据报而不是UDP/TCP,首部协议字段值

89; 便于减少通信量。 *p159*


• BGP:外部网关-网关边界协议。四种报文:打开(OPEN)、更新(UPDATE)、保活(KEEPLIVE)、通知(NOTIFICATION)。使用TCP。*p163*

运输层

网关: 为两 个不兼容的 系统进行协 议转换的硬 件设备, 再 网络层以上 使用。 • UDP: 用户数据报协议。 p208



• TCP: 传输数据报协议。 p210



•端口: *p206*

端口号2字节 16位, 0~65535。

熟知端口0~1012: FTP-21、DNS-53、HTTP-80、HTTPS-443。

登记端口1024~49151,用于给没有熟知端口的应用程序,需要按规定登记。


客户端端口/短暂端口49152~65535,分配给客户端程序短暂使用。

应用层

- DNS: 域名系统。*p252*
 - 将互联网上的主机名字转换为IP地址,使用联机分布式数据库系统增加安全性。使用UDP运输。
 - •域名从后往前是顶、二、三……如jw.jluzh.edu.cn中的各级域名:

jw jluzh		edu	cn	
四,对应服务器主机名	三, 机构使用者自己管	二, 国家/大机构管	顶 ,世界统一管	
称	理	理	理	

- TELNET:简单远程终端协议/终端仿真协议。使用TCP,本地为客户端、远地主机为服务端;能将本地击键传去远地,将远地的输出传回本地屏幕。*p263*
- DHCP: 动态主机配置协议。不同计算机使用同一个协议软件,用不同的参数来区分,给参数赋值叫协议配置。使用UDP。 *p295*
- SNMP: 简单网络管理协议。使用UDP。 p297,p304
- NFS: 网络文件系统。访问网络上别处的文件。使用UDP。 p???
- PING:分组网间探测。测试两台主机的连通性。注意使用的是网络层ICMP协议而不是TCP/UDP。一连发送4个ICMP回送请求报文,根据报文的时间戳计算往返时间。*p149*
- Traceroute: 用于跟踪一个组从源点到终点路径的应用程序。使用ICMP而不是TCP/UDP。 *p150*
- HTTP: 超文本传输协议。使用TCP。 *p266*
- FTP:文件传送协议。使用TCP。要操作文件时先从远地复制整个文件,在本地修改它的副本,在传去原节点。主进程使用熟知端口号21开启服务器,用端口20传送数据,为多个客户提供服务。 *p260*
- TFTP:简单文件传输协议。类似FTP,但使用UDP,只支持传输不支持远程修改。 p262
- •电子邮件: p284
 - •SMTP:简单邮件发送协议。熟知端口25,使用TCP。
 - POP3、IMAP:邮件读取协议。IMAP更复杂,功能多。
 - MIME:通用互联网邮件扩充协议。添加中文等语言、可执行文件等二进制数据的传送支持。



应用层使用 的运输层协 议	UDP RIP DHCP SNMP NFS	TCP SMTP TELNET FTP HTTP BGP	其他 OSPF (IP协议) PING (ICMP)

快速二进制转换

1.记住下表: 128 64 32 16 8 4 2 1

2. 二转十,如 10101100:

128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	1	0	1	1	0	0

则128+32+8+4=172。

3.十转二,如 235:

235-128=107; 107-64=43; 43-32=11; 11-16=减不了, 11-8=3, 3-4=减不了, 3-2=1, 1-1=0。

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	0	1	0	1	1

则11101011。