# 12 图像处理——阈值处理

# 1.图像二值化

图像二值化就是将图像上的像素点的灰度值设置为两个值,一般为 0(表示黑色)和 255 (表示白色),可以将整个图像呈现出明显的黑白效果。

最常用的方法就是先将图像灰度处理,然后设定一个阈值,用该阈值将图像分成两个部分,即大于阈值的部分和小于阈值的部分,然后再将两部分图像分别赋予不同像素值。

图像二值化有利于图像的进一步处理,使图像变得简单,并且减少了数据量,可以凸显出感兴趣的目标轮廓。

阈值处理根据不同的情况,可以选择三种处理方式:全局阈值处理,自适应阈值处理和 Otsu 阈值处理。

# 2.全局阈值处理

全局阈值处理会按照设定好的阈值来处理整个图像。

### 2.1 实验步骤

注意:

- 1) 需要先将目录"第四章 OpenCV 计算机视觉学习->图像处理进阶篇->第 12 课 图像处理——阈值处理->例程源码"下的例程"threshold\_demo.py"和示例图片"test.jpg"复制到共享文件夹。
- 2) 共享文件夹的配置方法可查看目录"第2章 Linux 系统简介及使用入门->Linux 基础课程->第3课 Linux 系统安装及换源方法"下的文档。
  - 3) 输入指令时需严格区分大小写,且可以使用"Tab"键补齐关键字。
- 1) 打开虚拟机,启动系统。点击系统任务栏的图标 → ,并点击图标 ,或使用快捷键"Ctrl+Alt+T",打开命令行终端。


2) 输入指令 "cd/mnt/hgfs/share/",并按下回车,进入共享文件夹。

#### hiwonder@ubuntu:~\$ cd /mnt/hgfs/Share/

3) 输入指令 "python3 threshold\_demo.py",并按下回车,运行例程。

#### ubuntu@ubuntu-virtual-machine:/mnt/hgfs/share\$ python3 threshold demo.py

### 2.2 实现效果



执行程序后,图像经过全局阈值处理就会呈现如上图所示的效果。

# 2.3 代码分析

可在目录"**第四章 OpenCV** 计算机视觉学习->图像处理进阶篇->第 12 课 图像处理——阈值处理->例程源码"下查看例程"threshold\_demo.py"。

```
import cv2
img=cv2.imread('test.jpg')
img_gray = cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2GRAY)
ret, img2 = cv2.threshold(img_gray, 127, 255, cv2.THRESH_BINARY)
#这里阈值为127
#maxval设为255, 所以处理后的图像是黑白图像
cv2.imshow("BINARY", img2)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```

导入模块: 导入 cv2 模块。

读取图片: imread 函数读取图片,参数为图片名称。

颜色空间转换: cvtColor 函数转换成 GRAY 颜色空间,参数为转换的图片和转换模式。

ret, img2 = cv2.threshold(img gray, 127, 255, cv2.THRESH BINARY)


阈值处理: 使用函数 threshold, 具体格式和参数如下:

#### threshold(src, thresh, maxval, type)

- 1) 第一个参数"src",是要阈值处理的图像。
- 2) 第二个参数"thresh",是设定的阈值。
- 3) 第三个参数"maxval",当 type 指定为 THRESH\_BINARY 或 THRESH BINARY INV 时,才需要设置该值,指的是高于(低于)阈值时赋予的新值。
  - 4) 第四个参数"type", 阈值的处理方法, 具体如下:
  - ◆ cv2.THRESH BINARY: 超过阈值部分取 maxval, 否则取 0;

此方法会将原始图像处理为仅有两个值的二值图像,对于灰度值大于阈值的像素 点,将其灰度值设定为最大值。 对于灰度值小于或等于阈值的像素点,将其灰度值设 定为 0。


处理效果,经过图形化表示后,如图所示:



◆ cv2.THRESH BINARY INV: 大于阈值的部分变为 0, 其他部分变为 maxval;


此方法会将原始图像处理为仅有两个值的二值图像,对于灰度值大于阈值的像素 点,将其灰度值设定为 0。 对于灰度值小于或等于阈值的像素点,将其灰度值设定为 最大值。

处理效果,经过图形化表示后,如图所示:



◆ cv2.THRESH\_TRUNC: 大于阈值部分设为阈值,否则不变,相当于进行一个截断; 此方法会将图像中大于阈值的像素点的值设定为阈值,小于或等于该阈值的像素 点的值保持不变。


处理效果,经过图形化表示后,如图所示:



◆ cv2.THRESH TOZERO: 大于阈值部分不改变,否则设为 0;

此方法会将图像中小于或等于阈值的像素点的值处理为 0,大于阈值的像素点的值保持不变。即先选定一个阈值,然后对于像素值大于阈值的像素点,其值将保持不变。对于像素值小于或等于阈值的像素点,其值将被处理为 0。

处理效果,经过图形化表示后,如图所示:




◆ cv2.THRESH TOZERO INV: 大于阈值的部分变为 0, 其余部分不变。

会将图像中大于阈值的像素点的值处理为 0,小于或等于该阈值的像素点的值保持不变。即先选定一个阈值,然后对于像素值大于阈值的像素点,其像素值将被处理为 0。

对于像素值小于或等于阈值的像素点,其像素值将保持不变。

处理效果,经过图形化表示后,如图所示:



cv2.imshow("BINARY", img2)

cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()

显示图像: imshow 函数显示图像,参数为显示窗口的标题和显示的图像。

关闭窗口: waitKey 函数等待按键按下后,执行 destroyAllWindows 函数关闭窗口。

# 3.自适应阈值处理

自适应阈值会局部计算每一个区域阈值来处理图像。

# 3.1 实验步骤

注意:

- 1) 需要先将目录"第四章 OpenCV 计算机视觉学习->图像处理进阶篇->第 12 课 图像处理——阈值处理->例程源码"下的例程"adaptiveThreshold\_demo.py"和示例图片"test.jpg"复制到共享文件夹.
- 2) 共享文件夹的配置方法可查看目录"第 2 章 Linux 系统简介及使用入门->Linux 基础课程->第 3 课 Linux 系统安装及换源方法"下的文档。
  - 3) 输入指令时需严格区分大小写,且可以使用"Tab"键补齐关键字。
- 1) 打开虚拟机,启动系统。点击系统任务栏的图标 前,并点击图标 ,或使用快捷键"Ctrl+Alt+T",打开命令行终端。


2) 输入指令 "cd/mnt/hgfs/share/",并按下回车,进入共享文件夹。

#### hiwonder@ubuntu:~\$ cd /mnt/hgfs/Share/

3) 输入指令 "python3 adaptiveThreshold\_demo.py",并按下回车,运行例程。

ubuntu@ubuntu-virtual-machine:/mnt/hgfs/share\$ python3 adaptiveThreshold\_demo.py

### 3.2 实现效果



执行程序后, 图像经过自适应阈值处理就会呈现如上图所示的效果。

# 3.3 代码分析

对于一幅色彩均衡的图像,一般直接将阈值设为 127,这个阈值是经验获得的,设置这个阈值比较合适。

但是,当有的图像色彩分布不均衡时,用 127 这个阈值,效果就会很差,此时就要考虑别的阈值处理方法,比如自适应阈值处理方法或者 Otsu 方法,而自适应阈值就是在图像上每一个小区域计算与其对应的阈值。

可在目录"第四章 OpenCV 计算机视觉学习->图像处理进阶篇->第 12 课 图像处理——阈值处理->例程源码"下查看例程"adaptiveThreshold\_demo.py"。

```
import cv2
img=cv2.imread('test.jpg')
img_gray = cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2GRAY)
img2 = cv2.adaptiveThreshold(img_gray, 255, cv2.ADAPTIVE_THRESH_MEAN_C, cv2.THRESH_BINARY,5,3)
cv2.imshow("BINARY", img2)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```

导入模块: 导入 cv2 模块。

读取图片: imread 函数读取图片,参数为图片名称。

颜色空间转换: cvtColor 函数转换成 GRAY 颜色空间,参数为转换的图片和转换模式。

```
img2 = cv2.adaptiveThreshold(img_gray, 255, cv2.ADAPTIVE_THRESH_MEAN_C, cv2.THRESH_BINARY,5,3)
```

阈值处理: 使用函数 adaptive Threshold, 具体格式和参数如下:

#### adaptiveThreshold(src, maxValue, adaptiveMethod, thresholdType, blockSize, C)

- 1) 第一个参数"src",是要阈值处理的图像。
- 2) 第二个参数"maxValue", 当参数 thresholdType 为 cv2.THRESH\_BINARY 或者 cv2.THRESH BINARY INV 时,该参数表示高于(低于)阈值时赋予的新值。
  - 3) 第三个参数"adaptiveMethod", 计算自适应阈值的方法, 具体方法如下:
  - ◆ cv2.ADAPTIVE\_THRESH\_MEAN\_C: 这种方法是将邻域所有像素点的权重值都取一样:
- ◆ cv2.ADAPTIVE\_THRESH\_GAUSSIAN\_C: 这种方法是通过高斯公式获得邻域所有像素点的权重值。这种权重值的选取就跟各邻域像素点到目标像素点的距离有关,距离越近权重越高,距离越远权重越低。
- 4) 第四个参数"thresholdType",表示阈值处理方式,这个参数是和 maxValue 一起搭配使用的。这个参数只能选择 cv2.THRESH\_BINARY 或者 cv2.THRESH\_BINARY\_INV 中的一个。
  - 5) 第五个参数"blockSize",表示邻域尺寸的大小,一般取 3, 5, 7 等。
  - 6) 第六个参数 "C",是常量,阈值等于平均值或者加权平均值减去这个常数。

```
cv2.imshow("BINARY", img2)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```

显示图像: imshow 函数显示图像,参数为显示窗口的标题和显示的图像。

关闭窗口: waitKey 函数等待按键按下后,执行 destroyAllWindows 函数关闭窗口。

# 4.Otsu 阈值处理

Otsu 阈值会自动计算出合适的阈值。

### 4.1 实验步骤

#### 注意:

- 1) 需要先将目录"第四章 OpenCV 计算机视觉学习->图像处理进阶篇->第 12 课 图像处理——阈值处理->例程源码"下的例程"Otsu\_demo.py"和示例图片"test.jpg"复制到共享文件夹。
- 2) 共享文件夹的配置方法可查看目录"第2章 Linux 系统简介及使用入门->Linux 基础课程->第3课 Linux 系统安装及换源方法"下的文档。
  - 3) 输入指令时需严格区分大小写,且可以使用"Tab"键补齐关键字。
- 1) 打开虚拟机,启动系统。点击系统任务栏的图标 并点击图标 , 或使用快捷键 "Ctrl+Alt+T",打开命令行终端。
  - 2) 输入指令 "cd /mnt/hgfs/share/",并按下回车,进入共享文件夹。


#### hiwonder@ubuntu:~\$ cd /mnt/hgfs/Share/

3) 输入指令 "python3 Otsu\_demo.py",并按下回车,运行例程。

ubuntu@ubuntu-virtual-machine:/mnt/hgfs/share\$ python3 Otsu\_demo.py

### 4.2 实现效果





执行程序后,图像经过Otsu阈值处理就会呈现如上图所示的效果。

### 4.3 代码分析

Otsu 方法又称最大类间方差法,通过把像素分配为两类或多类,计算类间方差,当方 差达到最大值时,类分割线(即灰度值)就作为图像分割阈值

可在目录"第四章 OpenCV 计算机视觉学习->图像处理进阶篇->第 12 课 图像处理——阈值处理->例程源码"下查看例程"Otsu\_demo.py"。

```
import cv2
img=cv2.imread('test.jpg')
img_gray = cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2GRAY)
ret, img2 = cv2.threshold(img_gray, 0, 255, cv2.THRESH_BINARY+cv2.THRESH_OTSU)
cv2.imshow("BINARY", img2)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```

Otsu 阈值处理就是在 threshold 函数的参数 type 中,多传入一个参数 cv2.THRESH\_OTSU 就可实现 Otsu 阈值分割,例如:

**cv2.threshold(img, 0, 255, cv2.THRESH\_BINARY+cv2.THRESH\_OTSU)**, 这里就要把thresh 参数设为 0, type 参数设为 "**cv2.THRESH\_BINARY+cv2.THRESH\_OTSU**"。