# 6 图像的基础操作

### 1.获取并修改图像中的像素点

我们可以通过行和列的坐标值获取该像素点的像素值。对于 BGR 图像,它返回一个蓝,绿,红值的数组;对于灰度图像,仅返回相应的强度值。使用相同的方法对像素值进行修改。

- 1) img[x,y]: 获取某个像素点的值,返回该像素点的 BGR 值。
- 2) img[x,v,index]: 获取像素点某个颜色通道的值,颜色通道顺序是 BGR。
- 3) img[x,y]=[B,G,R]: 修改该像素点的颜色通道数值。

```
img=cv2.imread("test.jpg")
px=img[100,100]
blue=img[100,100,0]
img[100,100]=[255,255,255]
```

## 2.获取图像的属性

- 1) **shape**:如果是彩色图像,获取图像的形状,返回包含行数、列数、通道数的数组;如果是二值图像或者灰度图像,则仅返回行数和列数。通过该属性的返回值是否包含通道数,可以判断一幅图像是灰度图像(或二值图像)还是彩色图像。
- 2) **size**: 返回图像的像素数目。其值为"行×列×通道数",灰度图像或者二值图像的通道数为1。
  - 3) dtype: 返回图像的数据类型。

```
print("shape=",img.shape)#"(1600,1200,3)"
print("size=",img.size)#"5760000"
print("dtype=",img.dtype)#"uint8"
```

## 3.图像通道的拆分与合并

#### 3.1 图像通道的拆分

split: 输入要拆分的图像,返回三个单独颜色通道的图片对象。

```
img=cv2.imread("test.jpg")
B,G,R=cv2.split(img)
cv2.imshow("blue",B)
cv2.imshow("green",G)
cv2.imshow("red",R)
```

#### 3.2 图像通道的合并

merge: 把 B,G,R 单通道合并为三通道 BGR 图像。

```
img=cv2.imread("test.jpg")
B,G,R=cv2.split(img)
img=cv2.merge((B,G,R))
```

# 4.颜色空间的转换

OpenCV 中有 150 多种颜色转换方法,常用的有 BGR 转 GRAY 和 BGR 转 HSV。函数格式: cvtColor(img,flag)。

- 1) img: 进行颜色空间转换的图像。
- 2) flag: 转换类型,例如: cv2.COLOR\_BGR2HSV, 就是 BGR 转 HSV。

```
img=cv2.imread("test.jpg")
img=cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2HSV)
```