背景:

用vmw are创建虚拟机,操作系统选择ubuntu14.04.5,创建了两个虚拟网卡,管理网卡选择了NAT模式,外部网卡选择了仅主机模式。


问题描述:

用集成脚本成功搭建openstack环境后,创建的实例无法上网

解决方案:


- 1. **作为外部网卡的网络适配器不应该选为仅主机模式。** 之前只想着两个网卡的网络要隔离,选择了两个不同的网段,但是一旦要考虑到实例连接物理网络,首先需要这个外部网卡能够连接物理网络。因此,将作为外部网卡的虚拟网卡设置为桥接模式(复制物理网络连接模式)是最简单的解决方式。
 - 另外: "NAT模式"物理机上测试是成功的,但要开混杂模式。。我尝试在vmw are里面用命令行开启混杂模式,但是,实例仍然无法连接物理网络,应该是vmw are本身的问题,建立的虚拟网卡不支持混杂模式,即使你在虚拟机内开启了混杂模式。 [如果有尝试成功的可以分享下经验]
- 2. 如果仍然不能上网,可能是**桥接模式没有启动成功**。建议尝试关闭无线网卡、virtualbox建立的虚拟网卡等。查看vmw are编辑-虚拟网络编辑器,vMnet0表示的就是桥接模式。一般开启成功会有显示。
- 3. 外部网络的创建也要注意

首先需要查看本地物理网络配置,我的物理网络是这样子的(是开启dhcp模式的):



那么在创建外部网络的时候,需要参考这样的一个网络配置。





编辑子网	
子网 * 子网详情	
☑ 启用 DHCP 分配池 ② 172.18.216.100,172.18.216.110	为子网指定其他属性。
DNS 名称服务器 ❷	
主机路由 ❷	
« Back	保存

要注意的是,如果外部网络的配置填写错误的话,也有可能导致上不了网。具体的配置内容还需要根据自己电脑物理网络来。

- 4. 如果你修改了外部网络的内容,此时最好是**对路由器清除网关**,然后再重新设置网关,确保你外部网络的配置修改生效了。
- 5. 还是不能上网,查看自己的安全组设置



安全组设置有点像ip-table,设置入口和出口,这里主要需要设置的是TCP/ICMP/UDP等。

6. 一般来说,我们测试自己网络问题可以这样来测:




实例连接在内部网络vxlan100,分配了浮动ip。当ping外部域名不成功时,尝试下ping域名对应的ip地址,排除dns问题。如果不是dns的问题,再逐步分析的方法来检验自己的网络问题,首先ping内网网关、然后ping浮动ip,再ping外部网络的网关,ping外部网络的子网网关。这样子逐步排查,看是哪个地方出了问题。

- 7. 不能ping通网络也有可能**是 DNS的原因**。排查方式如下:
 - a. 尝试 ping www.baidu.com, 查看报错信息
 - b. 尝试 ping \$BAIDU_IPADDR , 尝试直接ping百度的ip

如果ping通了,说明就是dns的问题,这时候你可以去改 /etc/resolv.conf ,修改nameserver的值,尝试改成了 10.8.8.8 或其他DNS服务器(具体可以参考因为dns无法上网的解决方案)

如果ping不通,应该还不是dns的问题,找找其他原因。

8. 实例连接物理网络测试:



9. 利用xshell连接实例测试:

