Obsah

16 Elek	ctrické pole	1
16.1	Elektrický náboj	1
16.2	Coulombův zákon	1
16.3	Intenzita el. pole	2
	16.3.1 Tvar elektrické pole	
16.4	Elektrický potenciál	
	16.4.1 Elektrické napětí	3
16.5	Práce v el. poli	
	Elektrická kapacita	
	16.6.1 Kondenzátor	
16.7	Látky v elektrickém poli	
	16.7.1 Vodiče	
	16.7.2 Izolanty	4

16 Elektrické pole

16.1 Elektrický náboj

- schopnost hmoty působit elektrickou sílou a vytvářet elektromagnetické pole
- skalární veličina
- značka Q, [Q] = C (Coulomb), C = As (Ampérsekunda)
 - -Q > 0 kladný náboj protony
 - -Q = 0 neutrální nábor neutrony
 - -Q < 0 záporný náboj elektrony možnost definovat jako

$$\Delta Q = \int i(t)dt$$

- -i(t) okamžitý proud v čase
- platí zákon zachování elektrického náboje
- kvantovaný hodnota vždy násobek elementárního náboje $e=1,602\,176\,634\cdot 10^{-19}\,\mathrm{C}$
- možnost používat analogii s hmotností v klasické mechanice
- přitahování těles s různým nábojem, odpuzování těles se stejným nábojem


16.2 Coulombův zákon

- zákon kvantitativně určující elektrickou sílu $F_{\rm el}$ mezi elektricky nabitými tělesy
- elektrická síla je přímo závislá na nábojích obou těles a nepřímo úměrná kvadrátu jejich vzdálenosti

$$|\mathbf{F}_{\mathrm{el}}| = k_{\mathrm{e}} \frac{|q_1 q_2|}{r^2} \quad \Rightarrow \quad |\mathbf{F}_{\mathrm{el}}| = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon_{\mathrm{r}}} \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

- $-~k_{\rm e}=8{,}988\cdot 10^9\,\rm N\cdot m^2\cdot C^{-2}$ Coulombova konstanta pro vakuum $(\varepsilon_{\rm r}=1)$
- $-q_1$ a q_2 hodnoty nábojů
 - * souhlasné znaménko síla působí směrem od druhého tělesa
 - * opačné znaménko síla působí k druhému tělesu
- $-\varepsilon_0 = 8.854 \cdot 10^{-12} \,\mathrm{F \cdot m^{-1}}$ permitivita vakua
- $-\varepsilon_{\rm r}$ relativní permitivita prostředí, bezrozměrná veličina
- vektorová forma

$$\mathbf{F}_{\mathrm{el}} = k_{\mathrm{e}} \frac{q_1 q_2 \mathbf{r}}{\mathbf{r}^3}$$



Obr. 16.1: Coulombův zákon u nábojů

16.3 Intenzita el. pole

- značka E, $[E] = N \cdot C^{-1} = V \cdot m^{-1}$
- vektorová veličina popisující elektrické pole
- síla vztažena na jednotku náboje
- v klasické mechanice lze přirovnat ke gravitačnímu zrychlení
- výpočet

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{Q}$$
 nebo $E = \frac{U}{l}$

- $-\ U$ napětí zdroje
- l délka vodiče

16.3.1 Tvar elektrické pole

- znázorněn pomocí siločar spojují stejné E
 - směr z kladného do záporného náboje
- speciální případy
 - radiální pole okolo jednoho náboje, sbíhání siločar do jednoho bodu
 - homogenní pole mezi nabitými deskami, rovné siločáry, pole všude stejné

16.4 Elektrický potenciál


• potenciální energie jednotkového náboje v el. poli

$$\varphi = \frac{E_{\rm p}}{Q} = \frac{W}{Q}$$

- značka φ , $[\varphi] = V$ (volt)
- zvětšování $E_{\rm p}$ v protisměru $F_{\rm el}$
- možno přirovnat ke gravitačnímu potenciálu
- místa vodivě spojitá mají stejný potenciál

16.4.1 Elektrické napětí

- značka U, [U] = V
- rozdíl potenciálů mezi dvěma body
- $U = \Delta \varphi$



Obr. 16.2: Různé příklady siločar elektrického pole

16.5 Práce v el. poli

- pole působí sílou na náboj -> náboj se pohybuje -> pole koná práci
- výpočet

$$dW = F \cdot ds \to W = Fs$$

• změna potenciální energie = práce

$$W = Fs = EQs = UQ$$
$$W = \Delta E_p = \Delta \varphi Q = UQ$$

16.6 Elektrická kapacita

- schopnost vodiče uložit elektrický náboj
- značka C, [C] = F (farad)

$$C = \frac{Q}{\varphi} = \frac{Q}{U}$$

• množství náboje na jednotku elektrické potenciálu

16.6.1 Kondenzátor

- elektrická součástka uchovávající náboj
- tvořen dvěma vodivými nabitými deskami
 - -1. deska $-\varphi_1$, 2. deska $-\varphi_2$
 - napětí $-\varphi_2-\varphi_1=U$
 - průměrný potenciál v poli $\varphi = \frac{U}{2}$
- desky odděleny dielektrikem (izolantem)

• energie kondenzátoru

$$W = \varphi Q, \varphi = \frac{U}{2}, Q = CU \quad \Rightarrow \quad W = \frac{1}{2}QU = \frac{1}{2}CU^2$$

Zapojení

Sériové

- různá napětí na kondenzátorech, sčítají se
- nabíjení a vybíjení stejným proudem
- celková kapacity


$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$$

Paralelní

- zvětšení plochy desek
- sčítání kapacit

$$C = C_1 + C_2 + \ldots + C_n$$

- potenciály na obou stranách stejné $\to U = \mathrm{konst}$
- na kondenzátorech dílčí proudy
- dílčí proudy se sčítají $I = I_1 + I_2 + \ldots + I_n$



Obr. 16.3: Sériové a paralelní zapojení kondenzátorů

Využití

- uložení energie na rychlé využití blesk fotoaparátu, defibrilátor
- stabilizace napětí, vyhlazení napětových špiček
- odstranění stejnosměrné složky elektrického proudu
- počítačová paměť, časovače

16.7 Látky v elektrickém poli

16.7.1 Vodiče


- elektrické pole Epřesouvá elektrony ve vodiči
- na koncích se akumulují elektrony o indukuje se náboj o elektromagnetická indukce
- vodič součástí uzavřeného obvodu \rightarrow indukuje se elektrický proud


16.7.2 **Izolanty**

• nemají volné částice s nábojem, nevedou proud

Polarizace dielektrika


- dielektrikum izolant se schopností polarizace
- vložení dielektrika do elektrického pole
- polarita opačná polaritě vnějšího el. pole
- působením el. sil se náboj atomu/molekuly přesune na jednu stranu (jádra na jednu stranu, elektrony na druhou) atomová polarizace






Obr. 16.4: Atomová polarizace dielektrika

- atomy/molekuly s elektrickými dipóly se natočí ve směru E – orientační polarizace





Obr. 16.5: Orientační polarizace