PFE : Rendu intérmédiaire D_2 (draft)

Placement constraints for a better QoS in clouds





Entreprise Université de Nice-Sophia Antipolis

Lieu Sophia-Antipolis, France

Responsable Fabien Hermenier, équipe OASIS, fabien.hermenier@unice.fr

Résumé

Ce document présente une formalisation du typage des nœuds et des machines virtuelles dans le cadre du logiciel Entropy. Une implémentation y est décrite succintement.

${\bf Abstract}$

This document describes a formalisation of the nodes and virtual machines typing within the framework of Entropy. A implementation is also succintly described.

Table des matières

1	ocabulaire et notations	
2	onfiguration d'exemple	
3	Iodélisation	
	1 Cas général	
	2 Cas simple : le nouveau type d'une plateforme est connu	
	3.2.1 Formalisation	
	3.2.2 Implémentation	
	3 Implémentation du cas général	
4	onclusion	

1 Vocabulaire et notations

On commence par introduire le vocabulaires et les notations utilisées dans le cadre de ce document :

Type entier $t \in \mathcal{T}$ associé à chaque système de virtualisation, par exemple, KVM= 0, VMWare= 1, ...

Nœud serveur physique, noté $n \in \mathcal{N}$, doté d'un type courant T(n) et d'un ensemble de types possibles \mathcal{T}_n ;

VM machine virtuelle, notée $v \in \mathcal{V}$, à laquelle est associée un type fixe $T(v) \in \mathcal{T}$ et un emplacement courant $P(v) \in \mathcal{N}$;

Déploiement opération de redémarrage de nœud, éventuellement accompagnée d'un changement de type pour le nœud.

Reconfiguration opération durant laquelle BtrPlace change le placement des VMs sur les nœuds, en fonction des contraintes établies par l'utilisateur;

Slices la modélisation des actions de reconfiguration [FH12] est réalisée à l'aide de *slices*, qui correspondent à une durée finie pendant un processus de reconfiguration, durant laquelle des ressources sont utilisées. On distingue deux types de slices :

consuming slice, $c \in \mathcal{C}$, où les ressources sont utilisées au début de la reconfiguration; demanding slice, $d \in \mathcal{D}$, où les ressources sont utilisées à la fin de la reconfiguration;

La fonction T associe à une VM ou un nœud son type; la fonction P associe à une VM ou une slice un nœud.

Un nœud est doté d'une nouvelle dimension de type. Celle-ci est booléenne : soit le type change, auquel cas, la valeur est de 1, sinon, elle vaut 0. Dans les graphes suivants, elle est représentée à part pour des questions de lisibilité.

2 Configuration d'exemple

Dans un premier temps, on cherche à obtenir une configuration minimaliste, mettant en œuvre suffisamment d'éléments pour représenter le problème :




FIGURE 1 – Exemple de configuration mettant en œuvre un changement de type ; v_1 est mise hors-ligne, v_2 est allumée

Sur la figure 1, v_1 et v_2 sont deux machines virtuelles de types différents, par exemple Xen et VMWare. Pour simplifier le problème, on ne considère que des actions de démarrage et d'éteignage pour les VMs. En effet, considérer d'autres types d'actions dans cet exemple ne change pas le problème, la modélisation par des slices permettant de s'abstraire des actions précises sur VMs.

L'opération de déploiement sur le nœud n_1 se résume à :

- 1. mettre hors-ligne v_1 ;
- 2. éteindre n_1 ;
- 3. allumer n_1 en changeant son type, c'est-à-dire en changeant son hyperviseur.
- 4. démarrer v_2 ;

Le temps T_d pris par cette opération est spécifié par l'admninistrateur du datacenter dans la configuration de BtrPlace.

3 Modélisation

Dans ce paragraphe, on cherche un modèle correspondant à l'exemple du paragraphe précèdent. On commence par décrire le cas général, puis on travaille par incrément depuis un cas particulier pour arriver à une implémentation « complète ».

3.1 Cas général

Pour chaque type de plateforme, un dimension est ajoutée à chaque nœud.

Pour le cas présent, la dimension d peut très bien être de type booléene : si le nœud supporte le type, d est vraie, sinon d est fausse. Cependant, les licences d'utilisations des hyperviseurs spécifient parfois un nombre limités de machines virtuelles pouvant tourner. Afin de prendre en compte ce cas, il est intéressant d'utiliser une dimension entière, représentant le nombre de machines virtuelles de type t autorisées à fonctionner sur le nœud.

Le placement est satisfait ssi au plus une seule de ces dimensions est non nulle :

$$(\exists! x \in v_i), x \neq 0 \Leftrightarrow OccurrenceMin(0, v_i) == len(v_i) - 1$$

XXX occurencemin/max deprecated?

 $\verb|https://www.iam.unibe.ch/scg/svn_repos/Students/haense/CaseStudies/choco/choco-kernel/src/main/java/linearse/studies/choco/choco-kernel/src/main/java/linearse/studies/stu$

La contrainte est donc satisfaite pour un nœud n dans deux cas :

- 1. v_i ne contient que des 0 : aucun hyperviseur n'est actif;
- 2. v_i a une composante non-nulle : un unique hyperviseur tourne sur n.

3.2 Cas simple: le nouveau type d'une plateforme est connu

Lorsque le nouveau type est une propriété du modèle qui n'a pas à être déterminée par le solveur, le problème peut être simplifié. L'utilisation d'une slice pour la dimension de temps devient inutile; on peut se contenter de deux variables indiquant les temps de début et de fin de l'opération de déploiement, respectivement notés $D^{\rm st}$ et $D^{\rm ed}$.

Le type du nœud étant modifié, les VMs présentes au début de la reconfiguration doivent nécessairement être déplacées ou migrées, suivant les autres contraintes. Les nouvelles VMs peuvent alors être placées à l'aide de la contrainte fence, d'une façon similaire à ce qui se passe dans entropy-fh/src/main/java/entropy/plan/choc Fence contraint un ensemble de VMs à tourner sur un ensemble de nœuds; donc dans le cas présent, limite le placement des VMs au nœuds ayant le même type.

3.2.1 Formalisation

Pour satisfaire le placement sur un nœud n, deux contraintes supplémentaires sont données au solveur :

1. Les anciennes VMs partent avant le début de l'opération de redéploiement, c'est-à-dire,

$$(\forall c \in \mathcal{C}), P(c) = n \Rightarrow c^{\text{ed}} \leq D^{\text{st}}$$

2. Les nouvelles VMs arrivent une fois le redéploiement terminé, c'est-à-dire :

$$(\forall d \in \mathcal{D}), P(d) = n \Rightarrow d^{\text{st}} \ge D^{\text{ed}}$$

Le placement est satisfait ssi chaque VM est bien placée sur un nœud de même type, ie. :

$$(\forall v \in \mathcal{V}), (\exists n \in \mathcal{N}), P(v) = n \Rightarrow T(n) = T(v)$$

Cette contrainte doit être implémentée dans BtrPlace via Choco.

3.2.2 Implémentation

```
XXX Interface: Platform({ nœud_i -> plateforme, nœud_j -> plateforme, ...})
```

On ajoute une nouvelle contrainte de placement Platform. Son constructeur prends en argument une HashMap associant les nœuds devant changer de type à leur nouvelle plateforme.

On contraint alors les VMs présentent sur le nœud à se déplacer avant le temps de début de redémarage du serveur. Pour cela, on récupère les c-slices des actions associées aux VMs, et on ajoute une contrainte sur le temps de fin de ces slices.

Enfin, si le nœud s'apprête à changer de type, on regarde toutes les d-slices entrant en jeu dans la reconfiguration. On sélectionne ensuite les d-slices dont les VMs ont le même type que le nœud à la fin du processus. Finalement, on contraint ces slices à ne démarrer qu'après la fin du processus de retypage, c'est-à-dire une fois que le nœud a bien redémarré et changé d'hyperviseur.

Le code implémentant la contrainte est disponible via le fichier entropy-src/main/java/entropy/vjob/Platform.java. Cette classe est testée en suivant des use-cases définis par Fabien Hermenier dans entropy-fh/src/test/java/entropy/vjob/co

3.3 Implémentation du cas général

TODO

4 Conclusion

TODO

Références

[FH12] Gilles Muller Fabien Hermenier, Julia Lawall. Btrplace : A flexible consolidation manager for highly available applications. 2012.