Práctica 1.1

Asignar una dirección IP(v4)

```
Comando ip
ip [-4] addr add <IP>/<N> dev <IFACE>
```

Comando ifconfia

```
ifconfig <IFACE> <IP> netmask <MASK> broadcast <BC> up
```

En un switch C3725

```
configure terminal
  interface vlan 2
    ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
  exit
end
write
```

Añadir una ruta IPv4

Comando ip

```
ip [-4] route add {<IP>/<N> | default} via {<GW> dev <IFACE>}
```

Comando route

```
route add {<IP> | default} netmask <MASK> gw <GW> dev <IFACE>
```

Habilitar forwarding IPv4

Temporal

```
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

Permanente

```
sed -i 's/^net.ipv4.ip_forward.*/net.ipv4.ip_forward=1/' /etc/sysctl.conf
sysctl -p
```

Encaminamiento dinámico (zebra + ripd)

```
tee /etc/quagga/zebra.conf > /dev/null << EOF
hostname Router
password zebra
enable password zebra

interface <IFACE>
no shutdown
ip address <IP>/<N>
EOF

tee /etc/quagga/ripd.conf > /dev/null << EOF
hostname ripd
password zebra
router rip

network eth0
network eth1
EOF</pre>
```

```
service zebra start
service ripd start
```

Eliminar tablas ARP

```
arp -d *
```

Ping

Guardar rutas (hasta 9)

ping -R

Modificar payload (datos ICMP)

ping -s <BYTES>

Modificar tamaño MTU

ip -4 link set <IFACE> mtu <BYTES>

Deshabilitar fragmentación intranet

```
modprobe -r ip_conntrack_ftp
modprobe -r ip_conntrack
```

Práctica 1.2

Configurar NAT dinámico simple

Cambiar la IP local por la del NAT

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -o <OUTPUT-IFACE> -j SNAT --to <IP-ROUTER>
```

Abrir puertos (tcp)

```
iptables -t nat -A PREROUTING -i <INPUT-IFACE> -p tcp \
    --dport <PORT> -j DNAT --to <IP-ROUTER>
```

Forzar a usar un puerto de salida para un tipo concreto de conexión

Ejemplos de uso de tc

Limita AdB a 1Mbps; caben tramas de 1600B

```
tc qdisc add dev <OUTPUT-IFACE> root tbf rate 1.0mbit \ limit 50kb burst 1.6kb
```

Limita AdB a 100Kbps; caben tramas de 150B

```
tc qdisc add dev <OUTPUT-IFACE> root tbf rate 100kbit \ limit 50kb burst 0.15kb
```

Limita AdB a 100Kbps; caben tramas de 250B

```
tc qdisc add dev <OUTPUT-IFACE> root tbf rate 100kbit \
    limit 50kb burst 0.25kb
```

```
Limita AdB a 100Kbps; caben tramas de 350B
```

```
tc qdisc add dev <OUTPUT-IFACE> root tbf rate 100kbit \
    limit 50kb burst 0.35kb
```

Práctica 2

Asignar una dirección IPv6

```
ip -6 addr add <IP>/<N> dev eth0
```

Añadir una ruta IPv6

```
ip -6 route add {<IP>/<N> | default} via <GW> dev <IFACE>
```

Habilitar forwarding IPv6

Temporal

```
sysctl -w net.ipv6.conf.all.forwarding=1
```

Permanente

Configurar Ravd

```
tee /etc/radvd.conf << EOF
interface <IFACE>
{
    AdvSendAdvert on;
    MinRtrAdvInterval 30;
    MaxRtrAdvInterval 100;
    prefix <IP>/<N>
    {
        AdvOnLink on;
        AdvAutonomous on;
        AdvRouterAddr off;
    };
};
EOF
```

Configurar túnel 604

```
modprobe ipv6
ip tunnel add <TUN-NAME> mode sit remote <IP> local <IP> ttl 255
ip link set <TUN-NAME> up
```

Práctica 3.1

Configurar VLANs en switches C3725

```
vlan database
  vlan 2
  vlan 3  # y más si queremos...
exit
```

Configurar puerto untagged

```
configure terminal
  interface FastEthernet 2/0  # extrapolable a GigaEthernet y otros puertos
  switchport mode access
  switchport access vlan 2  # vale cualquier VLAN
exit
```

Configurar puerto tagged que haga de enlace

```
configure terminal
  interface FastEthernet 2/15
  switchport mode trunk
  vlan-range dot1q 2 3  # se pueden poner más...
exit
```

Configurar gateway para cada VLAN

```
configure terminal
  interface vlan 2
    ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
  exit
  interface vlan 3
    ip address 192.168.3.254 255.255.255.0
  exit
  ip routing
end
```

Para guardar cambios en el switch

write

Práctica 3.2

Configuración previa OvS

Borrar todos los bridges

```
ovs-vsctl del-br br0
ovs-vsctl del-br br1
ovs-vsctl del-br br2
ovs-vsctl del-br br3
```

Crear uno para trabajar desde cero (por defecto es Learning Switch)

```
ovs-vsctl add-br br0
```

Añadir puertos que intervienen al bridae

```
ovs-vsctl add-port br0 eth1
ovs-vsctl add-port br0 eth2
ovs-vsctl add-port br0 eth15
```

Configurar avanzada de puerto

Puerto trunk

```
ovs-vsctl add-port br0 eth15 trunk=2,3
```

Puerto tagged

ovs-vsctl add-port br0 eth15 tag=<VLAN>

Puerto tagged

ovs-vsctl add-port br0 eth15 untag=<VLAN>

Configurar túnel GRE

ovs-vsctl add-port br0 eth15 -- set interface eth15 type=gre \
 options:remote_ip=<IP>

Se puede configurar la ip con ifconfig

Spanning Tree Protocol

<u>Deshabilitar</u>

ovs-vsctl set br br0 stp_enable=false

<u>Habilitar</u>

ovs-vsctl set br br0 stp_enable=true

Deshabilitar Learning switch

ovs-vsctl set-fail-mode br0 secure

Configurar dirección IP en VPC

ip <IP> netmask <MASK> <GATEWAY>