


第五章 图像增强2


刘定生中科院中国遥感卫星地面站

2004年春季学期




■第五章 图像增强(2)

- ▶图象增强引言
- > 空域处理
 - ✓点运算增强
 - ✓直方图增强
 - ✓彩色图象增强
 - ✓空域模板滤波
- > 频域处理
 - ✓频域滤波
 - ✓从频域规范产生空域模板





- 直方图均衡化
 - > 一种自动调节图象对比度质量的算法
 - ightharpoonup 使用的方法是灰度级变换: s = T(r)
 - ightharpoons 基本思想是通过灰度级m r的概率密度函数 $m p(r_k)$, 求出灰度级变换m T(r)
- 直方图均衡化的技术要点:
 - ho 公理: 直方图 $p(r_k)$, 为常数的图象对比度最好
 - \triangleright 目标: 寻找一个灰度级变换T(r),使结果图象的直方图 $p(s_k)$ 为一个常数



直方图均衡过程中的特殊问题:

有图象f(x,y): 宽300, 高100, 像素偏暗






计算变换T:

$$T(0) = 1000/3000 * 255 = 85$$

 $T(63) = T(62) + 0/3000 = 85$
 $T(64) = (1000/3000 + 1000/3000) *255 = 170$
 $T(254) = T(253) + 0/30000 = 170$
 $T(255) = (1000/3000 + 1000/3000 + 1000/3000) *255 = 255$



得到变换函数

$$T(0) = 85$$

•••

$$T(63) = 85$$


$$T(64) = 170$$


•••


$$T(254) = 170$$

$$T(255) = 255$$

变换后的图象和直方图









问题:

图象最暗处依赖于原图像0灰阶像素的个数有偏亮的倾向。



矫正: X₀=[(X_i-85) / (255-85)] * 255



矫正后变换函数为:

$$\mathbf{T}(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$$

•••

$$T(63) = 0$$


$$T(64) = 128$$


•••

$$T(254) = 128$$


$$T(255) = 255$$









矫正前后的比较






- 直方图均衡化的物理解释
 - 不改变灰度出现的次数,所改变的是出现次数 所对应的灰度级。由此不改变图象的信息结构
 - > 力图使等长区间内出现的像素数接近相等




- 直方图匹配基本设想
 - 直方图均衡化的缺陷:不能用于交互方式的图象增强应用,因为直方图均衡化只能产生唯一一个结果,恒定值直方图近似
 - 直方图均衡并不总是能产生希望的结果。尤其当原始图像的直方图十分集中时,直方图均衡后将可能产生假边沿或区域,同时增强图像的条纹或斑点
 - 希望通过一个指定的函数或用交互方式产生一个特定的直方图。根据这个直方图确定一个灰度级变换T(r),使由T产生的新图象的直方图符合指定的直方图



- 直方图匹配
 - > 算法基本思路与设计: 设:
 - ✓ {r_k}是原图象的灰度
 - √ {z_k}是符合指定直方图结果图象的灰度 我们的目标是: 找到一个灰度级变换H, 有:

z = H(r)





- ■直方图匹配
 - > 算法基本思路与设计:
 - 1) 对 $\{r_k\}$ 、 $\{z_k\}$ 分别做直方图均衡化

$$s = T(r) = \int_{0}^{\infty} p_{r}(w)dw \qquad 0 \le r \le 1$$
$$v = G(z) = \int_{0}^{\infty} p_{z}(w)dw \qquad 0 \le z \le 1$$

2) 求G变换的逆变换

$$\mathbf{z} = \mathbf{G}^{-1} (\mathbf{v})$$






- 直方图匹配
 - > 算法基本思路与设计:
 - 3) 根据均衡化的概念, s,v的直方图都是常量, 由此可用 s 替代 v进行上述逆变换:

$$z = G^{-1}(s)$$


4) 由直方图变换的线性特性,可有G-1和T的复合变换:

$$z = G^{-1} (T(r)) = G^{-1}T(r)$$

 $H = G^{-1}T$




- 直方图匹配
 - > 算法实现流程:
 - 1) 求出灰度级变换T
 - 2) 求出灰度级变换G, 同时求出逆变换G-1
 - 3) 通过T和G-1求出复合变换H
 - 4)用H对图象做灰度级变换
 - ▶ 直方图匹配实例



- 彩色图象增强
 - > 在RGB模型上增强
 - > 在HSI模型上增强
 - > 伪彩色图象处理



- 在RGB模型上增强——彩色平衡
 - > 与彩色平衡相关的几个定义
 - 偏色:采样过程中,由于设备、环境的原因会造成图象的三个颜色分量不同的变换关系,使图象中所有物体的颜色偏离了其原有的真实色彩,这种现象被称为偏色。如图象的灰色部分带有了颜色



- > 与彩色平衡相关的几个定义
 - ✓ 灰平衡: 使RGB彩色设备的彩色分量混合后, 颜色失去色调和饱和度产生灰色, 这种颜色混合效果被称为灰平衡, 一般情况下, 等量的RGB产生灰色。
 - ✓ 彩色平衡: 纠正偏色的过程叫作彩色平衡。
- 彩色平衡的实现,是通过调整灰平衡,使偏色区域,恢复成灰色来达到的。
- 》 当灰色的亮度达到一定程度时,显现为白色,因此有时亦称之为白平衡调整

- > 如何判断彩色图象的偏色
 - ✓ 检查图象的灰平衡(白平衡)情况,即检查在现实中应该是灰色(白色)的物体,在图象中是否是灰色(白色)

例如: 某黑色区域的平均取值是:

R=0, G=12, B=7 说明有青色色偏

✓ 检查高饱和度的颜色是否正常,即检查在现实中应该是纯色的物体,在图象中是否有偏色

> 彩色平衡实现的算法

选择两个颜色分量(如RB),去匹配第三个(如G)

- ✓ 在图象中选取两个浅灰或深灰区域(这些区域也许已经不是灰色)
- ✓ 计算这两个域的RGB平均值,设为

$$F_1 = (R_1, G_1, B_1)$$
 $F_2 = (R_2, G_2, B_2)$

- > 彩色平衡实现的算法
 - ✓ 以G分量为基准,修改R和B分量使之等于G,可有 对应关系:

$$F_1 = (R_1, G_1, B_1) \implies F_1^* = (R_1^*, G_1, B_1^*)$$

= (G_1, G_1, G_1)

$$F_2 = (R_2, G_2, B_2) \implies F_2^* = (R_2^*, G_2, B_2^*)$$

= (G_2, G_2, G_2)

- > 彩色平衡实现的算法
 - ✓ 由前述变换关系,可构建线性变换:

$$R_1^* = G_1 = k1*R_1 + k2$$

 $R_2^* = G_2 = k1*R_2 + k2$
求出: $k1$ 和 $k2$

$$B_1^* = G_1 = l1*B_1 + l2$$

 $B_2^* = G_2 = l1*B_2 + l2$
求出: *l1*和*l2*

- > 彩色平衡实现的算法
 - ✓ 分别对R、G、B图像实施变换:

$$R(x, y)^* = k1*R(x, y) + k2$$

$$B(x, y)^* = l1*B(x, y) + l2$$

$$G(x, y)^* = G(x, y)$$

✓ 得到彩色平衡图像

空域处

空域处理——彩色图像增强

> 彩色平衡实现的算法举例

设:在图象中选取两个浅灰或深灰区域,并计算这两个域的RGB平均值,得:


R1 = 25; G1 = 31; B1 = 37

R2 = 75; G2 = 79; B2 = 77


调整G、B去匹配R。从而有线性变换中的两变换点


G: $31 \Rightarrow 25$; $79 \Rightarrow 75$


B: $37 \Rightarrow 25$; $77 \Rightarrow 75$




> 由上述两变换点,形成变换函数图形如下:









- 在HSI模型上增强
 - > 通过色调进行处理
 - > 通过亮度进行处理
 - 通过颜色饱和度进行处理






- 通过色调进行处理
 - > 基本思想
 - ✓ 将图象转换到HSI色空间
 - ✓ 对指定色调值H进行调整, $H' = H + /- \Delta h$
 - > 主要应用
 - ✓ 改变图像的气氛(如暖色和冷色的气氛变化,早晚气氛的变化)
 - ✓ 换色(对指定色调的颜色进行更换)、去色




- 通过亮度进行处理
 - > 基本思想
 - ✓ 将图象转换到HSI色空间
 - ✓ 对指定亮度值I,乘上一个调整量ΔI

$$I' = I * \Delta I$$




- > 主要应用:
- (1) 对每个象素的亮度分量上乘一个大于1的常量(如1.3), 使得图象变得更明亮,提高图象的亮度
- (2) 对每个象素的亮度分量上乘一个小于1的常量(如0.8), 使得图象的亮度降低。
- (3) 有选择地调整图象的亮度,可以以色调、选区作为是否进行亮度处理的根据。例如只对红色调提高亮度。
- (4) 对亮度分量进行直方图均衡化




- 通过颜色饱和度进行处理
 - > 基本思想
 - ✓ 将图象转换到HSI色空间
 - \checkmark 对指定亮度值S,乘上一个量 ΔS

$$S' = S * \Delta S$$



> 主要应用:

- (1) 对每个象素的饱和度分量乘一个大于1的常量(如 1.3),使得图象的颜色更为鲜明
- (2) 对每个象素的饱和度分量乘一个小于1的常量(如 0.8),使得图象的颜色的鲜明度降低。
- (3) 有选择地调整图象的颜色饱和度,可以以色调、选区作为是否进行饱和度处理的根据。例如只对红色调提高饱和度



- 伪彩色增强
 - 人类可以分辨比灰度层次更多的颜色种类
 - > 将灰度图像变换为彩色图像——伪彩色图像
 - > 方法: 伪彩色变换, 密度分割
 - ▶ 伪彩色变换法—独立映射表变换法 ✓对灰度图像 f(x,y), 建立颜色映射表:


$$I_R = T_R(I)$$
 $I_G = T_G(I)$ $I_B = T_B(I)$

✓形成RGB图像各分量为: $R(x,y) = T_R(f(x,y))$


$$G(x, y) = T_G(f(x, y))$$

$$B(x, y) = T_B(f(x, y))$$


> 伪彩色变换流程





- > 变换函数构建方法
 - ✓ 线性变换函数、正弦函数、直方图法




- >经典变换函数 (映射表)
 - ✓ 分段线性映射表












- > 经典变换函数 (映射表)
 - ✓ <u>彩虹映射表</u>: 其效果类似彩虹;按照灰度值增加对应于波长增加进行映射(低灰度→蓝色,中灰度→绿色,高灰度→红色)
 - ✓ 正弦函数变换表 移动函数值范围以适应实际图像像素值范围



✓其他映射法应用实例

> 密度分割法

✓按照一幅图像的亮度值变化范围,按一定规则进行分割,划分成若干等级(相当于对图像的密度值进行分割,分成若干等级)

✓每一等级用一种颜色 表示,形成假彩色密度 分割图像

✓分割方法

❖等密度分割法、非等 密度分割法




FIGURE 6.18 Geometric interpretation of the intensity-slicing technique.

空域处理—彩色图像增强

> 等密度分割法

- ✓对图像中各像元亮度值进行统计,确定其最小值(I_{min})和最大值(I_{max})
- ✓确定分割的等级数 (N) ,计算出分割的间隔 $\triangle I$,即 $\triangle I = (I_{max} I_{min}) / N$

空域处理—彩色图像增强

> 等密度分割法


✓对输入图像的每一像元进行亮度值转换

令像元亮度值为S(i, j),按下式进行判断和转换:

- ✓ 为像元新值赋色
- ▶份彩色图象增强应用实例


空域处理—彩色图像增强

- > 多波段合成伪彩色显示
 - ✓ 若对同一物体在不同波长获得多幅图像,可采用多种变换方式,最后合成为R、G、B图像,进而形成伪彩色图像显示




应用实例1: 木卫一伪彩色图像

应用实例2: 北京地区TM图像的伪彩色显示



- 空域滤波
 - 1) 空域滤波的基本概念
 - > 空域滤波的定义、分类
 - 2) 平滑滤波
 - > 基本低通滤波、中值滤波
 - 3) 锐化滤波
 - 基本高通滤波、高增益滤波、微分滤波
 - 4) 模板滤波综合应用




- 1) 空域滤波处理的基本概念
- 理论基础—线性系统响应: 卷积理论
 - 卷积的离散表达式,基本上可以理解为模板运算的数学表达方式

$$g(x,y) = f*h = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} f(m,n)h(x-m, y-n)$$


- > 由此, 卷积的冲击响应函数h(x,y), 称为空域卷积模板
- 空域滤波及滤波器的定义

使用空域模板进行的图像处理,被称为空域滤波。模板本身被称为空域滤波器





- 1) 空域滤波处理的基本概念
- 另一种角度
 - 输出图像中的每一点,为输入图象中某个相关区域象素集的映射

规则映射




非规则映射





■ 空域滤波器的分类


✓数学形态分类



✓ 处理效果分类

平滑滤波器

锐化滤波器




- >线性滤波器定义
 - ✓线性滤波器是线性系统和频域滤波概念在空域的自然延伸。其特征是结果像素值的计算由下列公式定义:

$$R = w_1 z_1 + w_2 z_2 + ... + w_n z_n$$

其中: w_i $i = 1, 2, ..., n$ 是模板的系数 z_i $i = 1, 2, ..., n$ 是被计算像素及其邻域

像素的值


- >线性滤波器分类
 - ✓低通滤波器
 - *主要用途: 平滑图像、去除噪音
 - ✓高通滤波器
 - ※主要用途:边缘增强、边缘提取
 - ✓ 带通滤波器
 - ※主要用途: 删除特定频率、增强中很少用




- >非线性滤波器定义
 - ✓使用模板进行结果像素值的计算,结果值直接取决于像素邻域的值,而不使用乘积和的计算

$$\mathbf{R} \neq \mathbf{w}_1 \mathbf{z}_1 + \mathbf{w}_2 \mathbf{z}_2 + \dots + \mathbf{w}_n \mathbf{z}_n$$


- > 非线性滤波器分类
 - ✓中值滤波
 - ❖主要用途:平滑图像、去除噪音
 - ❖ 计算公式: R = mid {z_k | k = 1,2,...,9}
 - ✓最大值滤波
 - ❖主要用途: 寻找最亮点
 - * 计算公式: $R = \max\{z_k | k = 1, 2, ..., 9\}$
 - ✓最小值滤波
 - 主要用途: 寻找最暗点
 - * 计算公式: $R = \min \{z_k | k = 1, 2, ..., 9\}$
 - ✓最大、最小值滤波实例




- 平滑滤波器
 - (1) 平滑滤波器的主要用途
 - (2) 基本低通滤波
 - (3) 中值滤波



- (1) 平滑滤波器的主要用途
 - >对大图像处理前, 删去无用的细小细节
 - > 连接中断的线段和曲线
 - > 降低噪音
 - >平滑处理,恢复过分锐化的图像
 - >图像创艺(阴影、软边、朦胧效果)




- (2) 基本低通滤波
 - >滤波器模板系数的设计
 - >模板尺寸对滤波器效果的影响
 - >低通空域滤波的缺点和问题
 - > 算法实现和提高效率




- >滤波器模板系数的设计
 - ✓根据空域中低通冲激响应函数的图形来设计模板的系数

例如, 选择高斯函数作为冲激函数

$$g(x,y) = h(x,y) * f(x,y)$$






- > 几种简单低通滤波器
 - ✓均值滤波器—局部平均法
 - ❖ 待处理像素点的值,等于其周围相邻像素的全体像素的平均值

f(i,j) - - 表示(i,j)点的实际灰度值


g(i,j) - - 变换后输出图像(i,j)点的实际灰度值


以(i,j)点为中心取一个 $N \times N$ 的窗口(N=3,5,7,...),窗口内像素组成的点集以A来表示,经邻域平均法滤波后,像素(i,j)的输出为

$$g(i,j) = \frac{1}{N \times N} \sum_{(x,y) \in A} f(x,y)$$










✓ 从线性系统角度,均值滤波器冲激响应函数为一个矩形:

矩形(箱形)低通滤波器


空域模板:

$$H = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$



滤波过程:

1	2	1	4	3
1	2	2	3	4
5	7	6	8	9
5	7	6	8	8
5	6	7	8	9



1	2	1	4	3
1	3	4	4	4
5	4	5	6	9
5	6	7	8	8
5	6	7	8	9

- > 几种简单低通滤波器
 - ✓加权平均滤波器
 - ❖ 待处理像素点的值,等于其周围相邻像素的全体像素的加 权平均值


$$H_{1} = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad H_{2} = \frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$H_2 = \frac{1}{16} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$H_3 = \frac{1}{8} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$H_{3} = \frac{1}{8} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad H_{4} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ \frac{1}{4} & 1 & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \end{bmatrix}$$


三角形滤波器



- >设计模板系数的原则
- 1) 大于0
- 2) 都选1, 或中间选1, 周围选0.5

1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1


0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
0.5	1	1	1	0.5
0.5	1	1	1	0.5
0.5	1	1	1	0.5
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5




▶模板系数与像素邻域的计算 通过求均值,解决超出灰度范围问题

	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1
1/25 *	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1

1/17 *	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	0.5	1	1	1	0.5
	0.5	1	1	1	0.5
	0.5	1	1	1	0.5
	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5




- >模板尺寸对滤波器效果的影响
 - √模板尺寸越大, 图像越模糊, 图像细节丢失越多
- >低通空域滤波的缺点和问题
 - ✓如果图像处理的目的是去除噪音,那么,低通滤波在 去除噪音的同时也平滑了边和尖锐的细节
- >低通空域滤波的特殊特征
 - ✓ 某些情况下,对图像的低通滤波具有增强大尺度特征 的作用



- (3) 中值滤波
 - > 中值滤波的原理
 - ✓用模板区域内象素的中值,作为结果值

$$R = mid \{z_k | k = 1,2,...,9\}$$

✓强迫突出的亮点(暗点)更象它周围的值, 以消除孤立的亮点(暗点)



- > 中值滤波算法的实现
 - ✓将模板区域内的象素排序,求出中值。

例如: 3x3的模板, 第5大的是中值,


5x5的模板,第13大的是中值,

7x7的模板,第25大的是中值,


9x9的模板,第41大的是中值。

✓对于同值象素,连续排列后取中值。


如(10,15,20,20,20,20,20,25,100)




- >中值滤波优点
 - ✓抑制噪声
 - ✓在去除噪音的同时,可以比较好地保留边缘 轮廓信息和图像的细节
 - √实例




- 3) 锐化滤波器
 - (1) 锐化滤波器的主要用途
 - (2) 基本高通滤波
 - (3) 高增益滤波
 - (4) 微分滤波器



- (1) 锐化滤波器的主要用途
 - > 加强图像中景物的边缘和轮廓
 - > 印刷中的细微层次强调。弥补扫描、挂网对图像的平滑
 - > 超声探测成象,分辨率低,边缘模糊,通过锐化来改善
 - > 图像识别中,分割前的边缘提取
 - > 锐化处理恢复过度平滑、暴光不足的图像
 - > 图像创艺(只剩下边界的特殊图像)
 - > 尖端武器的目标识别、定位





- (2) 基本高通滤波
 - >滤波器模板系数的设计
 - >滤波器效果的分析
 - >基本高通空域滤波的缺点和问题



- >滤波器模板系数的设计
 - ✓根据空域中高通冲激响应函数的图形来设计模板的系数:

$$g(x,y) = h(x,y) * f(x,y)$$







- >设计模板系数的原则
- 1)中心系数为正值,外围为负值
- 2) 系数之和为0

1/25 *	-1	-1	-1	-1	-1
	-1	1	1	1	-1
	-1	1	8	1	-1
	-1	1	1	1	-1
	-1	-1	-1	-1	-1


-1 -1 -1 1/9 * -1 8 -1 -1 -1 -1




- >滤波器效果的分析
 - ✓常数或变化平缓的区域,结果为0或很小,图 像很暗,亮度被降低了
 - ✓在暗的背景上边缘被增强了
 - ✓图像的整体对比度降低了
 - ✓计算时会出现负值,归0处理为常见



- >基本高通空域滤波的缺点和问题
 - ✓高通滤波在增强了边的同时, 丢失了图像的 层次和亮度
- >基本高通空域滤波的其它特征
 - ✓在某些情况下, 高通滤波增强小尺度特征



- (2) 高增益滤波
 - ▶高增益滤波的原理
 - >滤波器扩大因子及模板系数的设计
 - >高增益滤波模板尺寸的选定
 - >高增益滤波器效果的分析



- >高增溢滤波的原理
 - ✓弥补高通滤波的缺陷,在增强边和细节的同时,不丢失原图像的低频成分。

高通滤波可看作为:

高通=原图-低通

在上式原图上乘一个扩大因子A,

有高增溢滤波:

高增溢 = A原图 - 低通

空域

空域处理—模板滤波基础


▶高增溢滤波的原理

高增溢 = A原图 - 低通

=(A-1)原图 + (原图 – 低通)


=(A-1)原图+高通

- ✓当A=1时,高增溢就是高通滤波,
- ✓当A>1时,原图像的一部分被加到高通中。



- >滤波器扩大因子及模板系数设计
 - \checkmark 对于 3x3的模板,设 w = 9A 1; (高通时 w = 8) A的值决定了滤波器的特性
 - ✓当 A = 1.1时,意味着把 0.1个原图像加到 基本高通上。当 A = 1.2时,结果处在上限 的边缘


-1 -1 -1 1/9 * -1 w -1 -1 -1 -1




- >高通及高增溢模板尺寸的选定
 - ✓理论上,高通和高增溢的模板尺寸可为任意尺寸。例如:

模板取7x7,高通权值为48,其它均为-1,规整化系数为1/49


✓根据经验,高通滤波模板很少大于3x3



- >高增溢滤波器效果的分析
 - √高增溢比高通的优点: <u>既增强了边,又保</u>留了层次。
 - ✓噪音对结果图像的视觉效果有重要的影响, 高增溢在增强了边的同时也增强了噪音。



- (4) 微分滤波器
 - > 微分滤波器的原理
 - >滤波器扩大因子及模板系数的设计
 - > 微分滤波器效果的分析



- ▶微分滤波器的原理
 - ✓均值产生平滑的效果,而均值与积分相似, 由此而联想到,微分能不能产生相反的效 果,即锐化的效果呢?结论是肯定的。
 - ✓在图像处理中应用微分最常用的方法是计算梯度。函数f(x,y)在(x,y)处的梯度为一个向量:

 $\nabla \mathbf{f} = [\partial \mathbf{f} / \partial \mathbf{x}, \partial \mathbf{f} / \partial \mathbf{y}]$


►微分滤波器的原理 计算这个向量的大小为:

$$\nabla \mathbf{f} = \mathbf{mag}(\nabla \mathbf{f}) = [(\partial \mathbf{f} / \partial \mathbf{x})^2 + (\partial \mathbf{f} / \partial \mathbf{y})^2]^{1/2}$$

考虑一个3x3的图像区域,z代表灰度级, 上式在点z5的▽f值可用数字方式近似。

$$\nabla \mathbf{f} \approx [(\mathbf{z}\mathbf{5} - \mathbf{z}\mathbf{6})^2 + (\mathbf{z}\mathbf{5} - \mathbf{z}\mathbf{8})^2]^{1/2}$$

\mathbf{z}_1	\mathbf{z}_2	\mathbf{z}_3
Z ₄	\mathbf{Z}_{5}	\mathbf{z}_6
Z ₇	Z 8	Z ₉



> 微分滤波器的原理


用绝对值替换平方和平方根有:

$$\nabla \mathbf{f} \approx |\mathbf{z}_5 - \mathbf{z}_6| + |\mathbf{z}_5 - \mathbf{z}_8|$$

另外一种计算方法是使用交叉差:

$$\nabla \mathbf{f} \approx [(\mathbf{z}_5 - \mathbf{z}_9)^2 + (\mathbf{z}_6 - \mathbf{z}_8)^2]^{1/2}$$
 $\nabla \mathbf{f} \approx |\mathbf{z}_5 - \mathbf{z}_9| + |\mathbf{z}_6 - \mathbf{z}_8|$

\mathbf{z}_1	\mathbf{z}_2	\mathbf{z}_3
$\mathbf{Z_4}$	Z ₅	/Z ₆
Z ₇	Z ₈	Z 9



- > 微分滤波器模板系数设计
 - ✓ Roberts交叉梯度算子 ¯
 - ✓ Prewitt梯度算子
 - ✓Sobel梯度算子
 - ✓拉普拉斯算子——二阶微分算法

一阶微分算法

- > 微分滤波器模板系数设计
 - ✓ Roberts交叉梯度算子

$$\nabla \mathbf{f} \approx |\mathbf{z}_5 - \mathbf{z}_9| + |\mathbf{z}_6 - \mathbf{z}_8|$$


- ✓梯度计算由两个模板组成,第一个求得梯度的第一项,第二个求得梯度的第二项,然后求和,得到梯度。
- ✓两个模板称为Roberts 交叉梯度算子

✓ <u>实例</u>

\mathbf{z}_1	\mathbf{Z}_2	\mathbf{z}_3
$\mathbf{Z_4}$	Z ₅	\mathbf{Z}_{6}
Z ₇	Z ₈	Z 9

1	0
0	-1

0	1
-1	0



- > 微分滤波器模板系数设计
 - ✓Prewitt梯度算子——3x3的梯度模板


$$abla \mathbf{f} \approx |(\mathbf{z}_7 + \mathbf{z}_8 + \mathbf{z}_9) - (\mathbf{z}_1 + \mathbf{z}_2 + \mathbf{z}_3)| + |(\mathbf{z}_3 + \mathbf{z}_6 + \mathbf{z}_9) - (\mathbf{z}_1 + \mathbf{z}_4 + \mathbf{z}_7)|$$

$$\checkmark 实例$$

-1	-1	-1
0	0	0
1	1	1

-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

\mathbf{z}_1	\mathbf{Z}_2	\mathbf{z}_3
$\mathbf{z_4}$	\mathbf{Z}_{5}	Z ₆
Z ₇	Z ₈	Z ₉



- > 微分滤波器模板系数设计
 - ✓Sobel梯度算子——3x3的梯度模板


$$\nabla \mathbf{f} \approx |(\mathbf{z}_7 + 2\mathbf{z}_8 + \mathbf{z}_9) - (\mathbf{z}_1 + 2\mathbf{z}_2 + \mathbf{z}_3)| + |(\mathbf{z}_3 + 2\mathbf{z}_6 + \mathbf{z}_9) - (\mathbf{z}_1 + 2\mathbf{z}_4 + \mathbf{z}_7)|$$

> 实例

-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

\mathbf{z}_1	\mathbf{z}_2	\mathbf{z}_3
$\mathbf{Z_4}$	Z ₅	Z ₆
Z ₇	\mathbf{z}_8	Z ₉



> 微分滤波器模板系数设计

✓拉普拉斯算子—二阶微分算法

对于一个连续的二元函数F(x,y), 其拉普拉斯算子定义为

$$\nabla^2 F(x, y) = \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$$

对于数字图像, 拉普拉斯算子可以简化为

$$G(x, y) = 4F(x, y) - F(x+1, y) - F(x-1, y) - F(x, y+1) - F(x, y-1)$$

形成基本模板H₁:

$$H_1 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

拉普拉斯边沿提取

拉普拉斯滤波增强实例

> 拉普拉斯算子—二阶微分算法


标准拉普拉斯算子对干扰噪声很敏感,需要加以改进。改进方法可以先平滑后增强,由此产生一系列变形模板,如:

$$H_{2} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \quad H_{3} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \quad H_{4} = \frac{1}{16} \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ -2 & 12 & -2 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

应用实例

与高增益滤波技术相结合(A>1)


$$H_5 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & A+4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \qquad H_6 = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & A+8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$



- > 微分滤波器效果的分析
 - ✓直接使用,与高通类似。
- > 微分滤波器的两种特殊应用
 - (1) 梯度>25的赋最大值255, 否则赋原值。 边被突出,背景保留
 - (2) 梯度>25的赋最大值255, 否则赋0。 边被突出,图被二值化



模板滤波的综合应用图像噪声滤波




■ 图像中的脉冲噪声模型

 o_{ij} - -表示在原始图像中位于(i,j)位置的灰度值 x_{ij} - -表示在噪声图像中位于(i,j)位置的灰度值则对于一个噪声概率为 p_n 的噪声图像,有:

$$x_{ij} = \begin{cases} o_{ij}, & 1 - p_n \\ n_{ij}, & p_n \end{cases}$$

其中 n_{ij} 是独立于 o_{ij} 的随机噪声值



- 椒盐噪声 (Salt-Pepper Impulsive Noise)
 - > 受噪声干扰的图像像素以50%的相同概率等于图像灰度的最大或 最小的可能取值
- 随机值脉冲噪声
 - > 受噪声干扰图像点取值均匀分布于图像灰度的最大与最小可能取 值之间




(a) 原始图像



(b) 3%椒盐噪声




(c) 3%随机值脉冲 干扰的噪声图像 噪声干扰的噪声图像




- 均值滤波器——邻域平均法在一定程度上抑制噪声,但是 邻域平均法的平均作用会引起模糊现象,模糊程度与邻域 半径成正比
- 超限邻域平均法
 - 如果某个像素的灰度值大于其邻域像素的平均值,且达到了一定水平,则判断该像素为噪声,继而用邻域像素的均值取代这一像素值

$$g(i,j) = \begin{cases} \frac{1}{N \times N} \sum_{(x,y) \in A} f(x,y), & \left| f(i,j) - \frac{1}{N \times N} \sum_{(x,y) \in A} f(x,y) \right| > T \\ f(i,j), & \text{#$\dot{\Xi}$} \end{cases}$$

- ► T为某一阈值
- > 图像处理实例



- > 一般的,"超限邻域平均法"比一般邻域平均法的效果要好
- ▶ 在操作中对窗口的大小及门限的选择要慎重, T太小, 噪声消除不干净; T太大, 易使图像模糊
- ▶ 在实际应用中一般选用3×3窗口加权均值滤波器



- 超限中值滤波
 - 中值滤波是一种非线性滤波,它对消除脉冲噪声十分有用
 - 和前面的超限邻域平均法一样,即当某个像素的灰度值超过窗口中像素灰度值排序中间的那个值,且达到一定水平时,则判断该点为噪声,用灰度值排序中间的那个值来代替;否则还是保持原来的灰度值。
- ■中值滤波实例

空域处理-


空域处理—模板滤波综合应用

中值滤波和邻域平均法的实验结果比较

	3%椒盐噪声干扰的噪	3%随机值噪声干扰的
	声图像	噪声图像
邻域平均法	ISNR = 2.55dB	ISNR = - 0.37dB
超限邻域平均法	ISNR = 4.80dB	ISNR = 1.73dB
中值滤波(3×3)	ISNR = 8.83dB	ISNR = 5.52dB
超限中值滤波(3×3)	ISNR = 11.91dB	ISNR = 8.37dB

结论:

- 中值滤波的效果无论从客观指标还是主观视觉效果上都 远远超过邻域平均法;
- > 中值滤波后的图像边缘得到了较好的保护;
- > 超限中值滤波比一般中值滤波的效果要好。



- 模板滤波的特殊应用—特种滤波器
 - ▶偏置滤波器 (Bias Filter)
 - ✓结果图像的像素值完全取决于该像素周围各点,而与 其直接点无关
 - ✓偏置滤波使结果图像具有某种浅浮雕阴影效果,在调查某些细节时十分有用
 - ✓ 实例
- 多种增强方法的综合应用




■思考题

- ▶已知一幅图像经过均值滤波之后,变得模糊了, 问用锐化算法是否可以将其变的清晰一些?请 说明你的观点。
- ▶ 直方图规定化处理的技术难点是什么?如何解决?

■ 习题1

▶ 教材 P.232: 4、5、6、7、14



习题1

>已知图像为:


可以下的。
$$f = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 255 & 100 & 200 & 200 \\ 1 & 7 & 254 & 101 & 10 & 9 \\ 3 & 7 & 10 & 100 & 2 & 6 \\ 1 & 0 & 8 & 7 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 6 & 50 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 9 & 7 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$
对其进行边界保持的中值和均值滤那一点为噪声点

请对其进行边界保持的中值和均值滤波,并判断 哪一点为噪声点



■ 上机实验

- >通过软件或编程,完成下述实验:
 - ✓熟练掌握直方图均衡化和直方图规定化的计算过程
 - ✓熟练掌握空域滤波中常用的平滑和锐化滤波器
 - ✓熟练掌握低通和高通滤波器的使用方法,明确不同性质的滤波器对图像的影响和作用
 - ✓掌握最简单的伪彩色变换方法,密度分割法的实施过程
- > 其中滤波试验可采用所附的带椒盐噪声图像



第五章(2)