МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Обработка стандартных прерываний

Студент гр.0382	Литягин С.М.
Преподаватель	Ефремов М.А.

Санкт-Петербург

2022

Цель работы.

В архитектуре компьютера существуют стандартные прерывания, за которыми закреплены определенные вектора прерываний. Вектор прерываний хранит адрес подпрограммы обработчика прерываний. При возникновении прерывания, аппаратура компьютера передает управление по соответствующему адресу вектора прерывания. Обработчик прерываний получает управление и выполняет соответствующие действия.

В лабораторной работе №4 предлагается построить обработчик прерываний сигналов таймера. Эти сигналы генерируются аппаратурой через определенные интервалы времени и, при возникновении такого сигнала, возникает прерывание с определенным значением вектора. Таким образом, управление будет передано функции, чья точка входа записана в соответствующий вектор прерывания.

Задание.

- 1. Для выполнения лабораторной работы необходимо написать и отладить программный модуль типа .EXE, который выполняет следующие функции:
 - проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 1Ch;
- устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний, если прерывание не установлено, и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h;
- если прерывание установлено, то выводится соответствующее сообщение и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- выгрузка прерывания по соответствующему значению параметра в командной строке /un. Выгрузка прерывания состоит в восстановлении стандартного вектора прерываний и освобождении памяти, занимаемой резидентом. Затем осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

Для того, чтобы проверить установку прерывания, можно поступить следующим образом. Прочитать адрес, записанный в векторе прерывания.

Предположим, что этот адрес указывает на точку входа в установленный резидент. На определенном, известном смещении в теле резидента располагается сигнатура, некоторый код, который идентифицирует резидент. Сравнив известное значение сигнатуры с реальным кодом, находящимся в резиденте, можно определить, установлен ли резидент. Если значения совпадают, то резидент установлен. Длина кода сигнатуры должна быть достаточной, чтобы сделать случайное совпадение маловероятным.

Программа должна содержать код устанавливаемого прерывания в виде удаленной процедуры. Этот код и будет работать после установки при возникновении прерывания. Он должен выполнять следующие функции:

- сохранить значения регистров в стеке при входе и восстановить их при выходе;
- при выполнении тела процедуры накапливать общее суммарное число прерываний и выводить на экран. Для вывода на экран следует использовать прерывание int 10h, которое позволяет непосредственно выводить информацию на экран.
- 2. Запустите отлаженную программу и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания 1Ch установлен. Работа прерывания должна отображаться на экране, а также необходимо проверить размещение прерывания в памяти. Для этого запустите программу ЛРЗ, которая отображает карту памяти в виде списка блоков МСВ. Полученные результаты поместите в отчет.
- 3. Запустите отлаженную программу еще раз и убедитесь, что программа определяет установленный обработчик прерываний. Полученные результаты поместите в отчет.
- 4. Запустите отлаженную программу с ключом выгрузки и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания выгружен, т.е. сообщения на экран не выводятся, а память, занятая резидентом, освобождена. Для этого также следует запустить программу ЛРЗ. Полученные результаты поместите в отчет.

5. Ответьте на контрольные вопросы.

Выполнение работы.

- 1. Был написан .EXE модуль, в котором реализованы следующие процедуры:
 - процедура MY_INT пользовательский обработчик прерывания;
- процедура IS_FLAG проверка нахождение в командной строке параметра /un (устанавливает в AL 0, если параметр не установлен; 1 если установлен);
- процедура IS_LOAD проверяет, не установлен ли пользовательский обработчик прерывания в память (проверяется при помощи сигнатуры, указанной в теле резидента; устанавливает в AL 1, если установлена; 0 если не установлена).
- процедура MY_INT_LOAD устанавливает пользовательский обработчик прерывания
 - процедура MY_INT_UNLOAD выгрузка обработчика прерывания.

В процедуре MAIN сначала вызывается процедура IS_ FLAG. Полученное значение сохраняется в регистр ВХ. Затем вызывается процедура IS_LOAD. Значение в регистре AL сравнивается с 0.

Если равно, то обработчик не установлен. Переходим на метку not_loaded. Сравниваем значение в регистре BL с 0. Если не равно, то параметр /un не был передан — выводим соответствующее сообщение. Если не равно — переходим на метку int_load. Тут вызываем процедуру MY_INT_LOAD и выводим сообщение о загрузке обработчика.

Если не равно, то обработчик уже установлен. Проверяем значение в регистре BL. Если не 0 — то вызываем процедуру MY_INT_UNLOAD и выводим сообщение о выгрузке обработчика. Если 0 — то выводим сообщение о том, что обработчик уже установлен.

Результат вызова программы представлен на рисунке 1.

```
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
0:\>
0:5>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>1b4
Interruption was loaded
```

Рисунок 1 – результат первого шага

2. Для выполнения данного шага воспользуемся программой lb3_1 из предыдущей лабораторной работы. Результат представлен на рисунке 2. Как можно заметить, обработчик прерывания действительно загружен в память.

```
647840
245760
Available memory: b47840

Extended memory: 245760

MCB num 1, MCB adress: 016Fh, PCP adress: 0008h, size: 16, SC/SD:
MCB num 2, MCB adress: 0171h, PCP adress: 0000h, size: 64, SC/SD:
MCB num 3, MCB adress: 0176h, PCP adress: 0040h, size: 256, SC/SD:
MCB num 4, MCB adress: 0187h, PCP adress: 0192h, size: 144, SC/SD:
MCB num 5, MCB adress: 0191h, PCP adress: 0192h, size: 896, SC/SD:
MCB num 6, MCB adress: 01CAh, PCP adress: 01D5h, size: 144, SC/SD:
MCB num 7, MCB adress: 01D4h, PCP adress: 01D5h, size: 647840, SC/SD:
     Available memory:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           LB3_1
```

Рисунок 2 – Результаты второго шага

3. При повторном запуске программы действительно выводится сообщение о том, что обработчик уже установлен. Вывод сообщения представлен на рисунке 3.

```
C:\>1b4
Interruption was loaded
  C:\>lb3_1
  Available memory:
Available memory: 64/840

Extended memory: 245760

MCB num 1, MCB adress: 016Fh, PCP adress: 0008h, size: 16, SC/SD: MCB num 2, MCB adress: 0171h, PCP adress: 0000h, size: 64, SC/SD: MCB num 3, MCB adress: 0176h, PCP adress: 0040h, size: 256, SC/SD: MCB num 4, MCB adress: 0187h, PCP adress: 0192h, size: 144, SC/SD: MCB num 5, MCB adress: 0191h, PCP adress: 0192h, size: 896, SC/SD: MCB num 6, MCB adress: 0104h, PCP adress: 0105h, size: 144, SC/SD: MCB num 7, MCB adress: 0104h, PCP adress: 0105h, size: 647840, SC/SD: MCB num 7, MCB adress: 0104h, PCP adress: 0105h, size: 647840, SC/SD:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        LB3 1
 Interruption is already loaded
```

Рисунок 3 – Результаты третьего шага

4. Вызовем программу с параметром /un. Запустим программу прошлой лабораторной работы. Результат представлен на рисунке 4. Как можно заметить, сообщение перестало выводиться, а память освобождена.

```
memory: 245760
1, MCB adress: 016Fh, PCP adress: 0008h, size:
                                                                            16, SC/SD:
                                                                            64, SC/SD:
           2, MCB adress: 0171h, PCP adress: 0000h, size:
MCB num
MCB num 3, MCB adress: 0176h, PCP adress: 0040h, size:
                                                                           256, SC/SD:
144, SC/SD:
MCB num 4, MCB adress: 0187h, PCP adress: 0192h, size: MCB num 5, MCB adress: 0191h, PCP adress: 0192h, size:
                                                                          896, SC/SD:
MCB num 6, MCB adress: 01CAh, PCP adress: 01D5h, size:
                                                                           144, SC/SD:
          7, MCB adress: 01D4h, PCP adress: 01D5h, size:647840, SC/SD:
Interruption is already loaded
C:\>1b4 /un
Interruption was unloaded
C:\>lb3_1
Available memory:
                         648912
Extended memory:
                         245760
MCB num 1, MCB adress: 016Fh, PCP adress: 0008h, size: MCB num 2, MCB adress: 0171h, PCP adress: 0000h, size:
                                                                            64, SC/SD:
MCB num 3, MCB adress: 0176h, PCP adress: 0040h, size:
                                                                           256, SC/SD:
MCB num 4, MCB adress: 0187h, PCP adress: 0192h, size: 144, SC/SD: MCB num 5, MCB adress: 0191h, PCP adress: 0192h, size:648912, SC/SD:
                                                                                           LB3 1
```

Рисунок 4 – Результаты четвертого шага

Исходный код программы см. в приложении А.

Ответы на вопросы.

1. Как реализован механизм прерывания от часов?

Механизм реализован следующим образом — каждые 55 миллисекунд (примерно 18.2 раза в секунду) вызывается прерывание 1Ch. Можно также заменить обработчик данного прерывания на пользовательский. В таком случае после, каждого вызова прерывания, будет выполняться он.

2. Какого типа прерывания использовались в работе?

В работе использовались аппаратные (1Ch) и программные (10h, 21h) прерывания.

Выводы.

В ходе работы был написан собственный обработчик прерываний сигналов таймера, а также была реализована установка и выгрузка данного обработчика.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

Название файла: lb4.asm AStack SEGMENT STACK DW 128 DUP(?) AStack ENDS DATA SEGMENT NOT LOAD db 'Interruption did not load', ODH, OAH, '\$' LOAD db 'Interruption was loaded', ODH, OAH, '\$' UNLOAD db 'Interruption was unloaded', ODH, OAH, '\$' ALREADY LOAD db 'Interruption is already loaded', ODH, OAH, '\$' DATA ENDS TESTPC SEGMENT ASSUME CS:TESTPC, DS:DATA, SS:AStack ; ПРОЦЕДУРЫ GET CURS PROC near mov AH, 03h mov BH, 0 int 10h ret GET CURS ENDP ;-----SET CURS PROC near mov AH, 02h mov BH, 0 int 10h ret SET CURS ENDP ; -----PRINT PROC near push AX mov AH, 09h int 21h pop AX ret PRINT ENDP ;-----MY INT PROC far jmp handle counter db 'Interruptions count: 0000\$' ;26 или 22

```
PSP dw 0
     KEEP IP dw 0
     KEEP CS dw 0
     KEEP SS dw 0
     KEEP SP dw 0
     KEEP AX dw 0
     signature dw 9871h
     IStack db 50 dup(" ")
handle:
     mov KEEP AX, AX
     mov AX, SS
     mov KEEP SS, AX
     mov KEEP SP, SP
     mov AX, seg IStack
     mov SS, AX
     mov SP, offset handle
     push CX
     push DX
     call GET_CURS
     push DX
     mov DH, 0
     mov DL, 0
     call SET CURS
     push SI
     push CX
     push DS
     push BP
     mov AX, seg counter
     mov DS, AX
     mov SI, offset counter
     add SI, 21
     mov CX, 4
loop int:
     mov BP, CX
     mov AH, [SI+BP]
     inc AH
     mov [SI+BP], AH
     cmp AH, 3Ah
     jne print msg
     mov AH, 30h
     mov [SI+BP], AH
     loop loop int
print msg:
     pop BP
     pop DS
```

```
pop CX
    pop SI
    push ES
    push BP
    mov AX, seg counter
    mov ES, AX
    mov AX, offset counter
    mov BP, AX
    mov AH, 13h
    mov AL, 0
    mov CX, 26
    mov BH, 0
    int 10h
    pop BP
    pop ES
    pop DX
    call SET CURS
    pop DX
    pop CX
    mov SP, KEEP SP
    mov AX, KEEP SS
    mov SS, AX
    mov AX, KEEP AX
    mov AL, 20h
    out 20h, AL
    iret
end int:
MY INT ENDP
;-----
MY_INT_LOAD PROC near
    mov PSP, ES
    mov AH, 35h
    mov AL, 1Ch
    int 21h
    mov KEEP IP, BX
    mov KEEP CS, ES
    push DS
    mov DX, offset MY INT
    mov AX, seg MY INT
    mov DS, AX
    mov AH, 25h
    mov AL, 1Ch
    int 21h
    pop DS
```

```
mov DX, offset end_int
    mov CL, 4
     shr DX, CL
     inc DX
    mov AX, CS
     sub AX, PSP
     add DX, AX
    mov AL, 0
     mov AH, 31h
     int 21h
     ret
MY INT LOAD ENDP
MY INT UNLOAD PROC near
     CLI
     push DS
    mov AX, ES: [KEEP CS]
    mov DS, AX
    mov DX, ES:[KEEP_IP]
    mov AH, 25h
    mov AL, 1Ch
     int 21h
    pop DS
     STI
    mov AX, ES: [PSP]
    mov ES, AX
    push ES
    mov AX, ES: [2Ch]
    mov ES, AX
    mov AH, 49h
     int 21h
    pop ES
     int 21h
     ret
MY INT UNLOAD ENDp
;-----
IS LOADED PROC near
     push BX
    push ES
    mov AH, 35h
    mov AL, 1Ch
     int 21h
    mov AX, ES:[signature]
     cmp AX, 9871h
     je loaded
    mov AL, Oh
     jmp end isloaded
loaded:
```

```
mov AL, 01h
end isloaded:
    pop ES
    pop BX
    ret
IS LOADED ENDP
;-----
IS FLAG PROC near
    push BP
    mov BP, 0082h
    mov AL, ES:[BP]
    cmp AL, '/'
    jne not_good
    mov AL, ES:[BP+1]
    cmp AL, 'u'
    jne not good
    mov AL, ES:[BP+2]
    cmp AL, 'n'
    jne not good
    mov AL, 01h
    jmp good
not_good:
    mov AL, Oh
good:
    pop BP
    ret
IS FLAG endp
;-----
MAIN PROC far
    mov ax, data
    mov ds, ax
    call IS FLAG
    mov BX, AX
    call IS LOADED
    cmp AL, Oh
    je not loaded
    cmp BL, 0h
    jne int unload
    mov DX, offset ALREADY LOAD
    call PRINT
    jmp end main
not loaded:
    cmp BL, Oh
    je int_load
```

```
mov DX, offset NOT LOAD
     call PRINT
     jmp end main
int load:
    mov DX, offset LOAD
     call PRINT
     call MY_INT_LOAD
     jmp end main
int unload:
    mov AH, 35h
    mov AL, 1Ch
     int 21h
    mov DX, offset UNLOAD
     call PRINT
     call MY_INT_UNLOAD
end main:
    xor AL, AL
    mov AH, 4Ch
    int 21h
MAIN ENDP
TESTPC ENDS
END MAIN
```