# МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МОЭВМ

#### ОТЧЕТ

## по лабораторной работе №6

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Построение модуля динамической структуры

Студент гр. 0382	Корсунов А.А.
Преподаватель	 Ефремов М.А.

Санкт-Петербург

2022

#### Постановка задачи

#### Цель работы.

Исследование возможности построения загрузочного модуля динамической структуры.

# Сведения о функциях и структурах данных управляющей программы.

Процедура	Описание	
MODULE_PATH	Получение пути до вызываемого модуля	
GET_PATH	Получение пути до вызываемого каталога	
FREE	Освобождение памяти выделенную под программу	
LOAD	Загрузка вызываемого модуля	
MAIN	Главная функция программы	

#### Задание.

- **Шаг 1.** Для выполнения лабораторной работы необходимо написать и отладить программный модуль типа .EXE, который выполняет функции:
- 1) Подготавливает параметры для запуска загрузочного модуля из того же каталога, в котором находится он сам. Вызываемому модулю передается новая среда, созданная вызывающим модулем и новая командная строка.
  - 2) Вызываемый модуль запускается с использованием загрузчика.
- 3) После запуска проверяется выполнение загрузчика, а затем результат выполнения вызываемой программы. Необходимо проверять причину завершения и, в зависимости от значения, выводить соответствующее сообщение. Если причина завершения 0, то выводится код завершения. В качестве вызываемой программы необходимо взять программу ЛР 2, которая распечатывает среду и командную строку. Эту программу следует немного

модифицировать, вставив перед выходом из нее обращение к функции ввода символа с клавиатуры. Введенное значение записывается в регистр AL и затем происходит обращение к функции выхода 4Ch прерывания int 21h.

- **Шаг 2.** Запустите отлаженную программу, когда текущим каталогом является каталог с разработанными модулями. Программа вызывает другую программу, которая останавливается, ожидая символ с клавиатуры. Введите произвольный символ из числа A-Z. Посмотрите причину завершения и код. Занесите полученные данные в отчет.
- **Шаг 3.** Запустите отлаженную программу, когда текущим каталогом является каталог с разработанными модулями. Программа вызывает другую программу, которая останавливается, ожидая символ с клавиатуры. Введите комбинацию символов Ctrl-C. Посмотрите причину завершения и код. Занесите полученные данные в отчет.
- **Шаг 4.** Запустите отлаженную программу, когда текущим каталогом является какой-либо другой каталог, отличный от того, в котором содержатся разработанные программные модули. Повторите ввод комбинаций клавиш. Занесите полученные данные в отчет.
- **Шаг 5.** Запустите отлаженную программу, когда модули находятся в разных каталогах. Занесите полученные данные в отчет.

#### Выполнение работы

- **Шаг 1.** Для выполнения лабораторной работы был написан и отлажен программный модуль типа .EXE, который выполняет требуемые по заданию функции.
- **Шаг 2.** Была запущена и отлажена программа, когда текущим каталогом является каталог с разработанными модулями. Программа вызывает другую программу, которая останавливается, ожидая символ с клавиатуры. Был введен символ «j».

```
D:\>exe
Memory is freed
Address of unavailable memory segment: 9FFF
Address of environment segment: 02D2
End of command line:
Contents of environment area:
PATH=Z:\
COMSPEC=Z:\COMMAND.COM
BLASTER=A220 I7 D1 H5 T6
Path of loaded module:D:\LAB2.COMj
Programm was finished: exit with code: j
```

Рисунок 1 — Иллюстрация работы программы (текущий каталог — каталог с разработанным модулем, вводимый символ - «j»)

**Шаг 3.** Была запущена и отлажена программа, когда текущим каталогом является каталог с разработанными модулями. Программа вызывает другую программу, которая останавливается, ожидая символ с клавиатуры. Была введина комбинация символов Ctrl-C. Результат повторяется в силу того, что в DOS BOX не реализовано прерывание Ctrl-C.

```
D:N>exe

Memory is freed

Address of unavailable memory segment: 9FFF

Address of environment segment: 02D2

End of command line:

Contents of environment area:

PATH=Z:N

COMSPEC=Z:NCOMMAND.COM

BLASTER=A220 I7 D1 H5 T6

Path of loaded module:D:NLAB2.COM

Programm was finished: exit with code:

D:N>_
```

Рисунок 2 — Иллюстрация работы программы (текущий каталог — каталог с разработанным модулем, вводимый символ — комбинация Ctrl-C)

**Шаг 4.** Была запущена отлаженная программа, когда текущим каталогом является другой каталог, отличный от того, в котором содержатся разработанные программные модули. Ввод комбинаций клавиш тоже был повторен.

```
D:\LAB6_EXP>exe

Memory is freed
Address of unavailable memory segment: 9FFF
Address of environment segment: 02D2
End of command line:
Contents of environment area:
PATH=Z:\
COMSPEC=Z:\COMMAND.COM
BLASTER=A220 I7 D1 H5 T6
Path of loaded module:D:\LAB6_EXP\LAB2.COMj
Programm was finished: exit with code: j

D:\LAB6_EXP>_
```

Рисунок 3 — Иллюстрация работы программы (текущий каталог — «другой» каталог, вводимый символ — «j»)

```
D:\LAB6_EXP>exe

Memory is freed
Address of unavailable memory segment: 9FFF
Address of environment segment: 02D2
End of command line:
Contents of environment area:
PATH=Z:\
COMSPEC=Z:\COMMAND.COM
BLASTER=A220 I7 D1 H5 T6
Path of loaded module:D:\LAB6_EXP\LAB2.COM
Programm was finished: exit with code:

D:\LAB6_EXP>
```

Рисунок 4 — Иллюстрация работы программы (текущий каталог — «другой» каталог, вводимый символ — комбинация Ctrl-C)

**Шаг 5.** Была запущена и отлажена программа, когда модули находятся в разных каталогах.

```
D:\LAB6_EXP\MYR>exe
Memory is freed
Error: file is not found
D:\LAB6_EXP\MYR>_
```

Рисунок 5 — Иллюстрация работы программы (модули находятся в разных каталогах)

1) Как реализовано прерывание Ctrl-C?

Ответ. При нажатии сочетания клавиш Ctrl+C срабатывает прерывание int 23h, управление передается по адресу — (0000:008C), адрес копируется в PSP (с помощью функций 26h и 4ch), при выходе из программы исходное значение адреса восстанавливается.

2) В какой точке заканчивается вызываемая программа, если код причины завершения 0?

Ответ. В точке вызова функции 4ch прерывания int 21h.

3) В какой точке заканчивается вызываемая программа по прерыванию Ctrl-C? Ответ. В данном случае, программа завершится в точке, в который была введена и считана комбинация Ctrl+C.

#### Вывод.

Было произведено исследование возможности построения загрузочного модуля динамической структуры.

### ПРИЛОЖЕНИЕ А ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

#### файл exe.asm:

```
MYSTACK SEGMENT STACK
 DW 256 DUP(?)
MYSTACK ENDS
DATA SEGMENT
  block param dw 0
  com off dw 0
  com seg dw 0
 fcb1 dd 0
 fcb2 dd 0
  next com line db 1h, 0dh
 file name db 'LAB2.com', 0h
 file path db 128 DUP(0)
  keep SS dw 0
  keep SP dw 0
  mem error db 0
 free memory mcb str db 'Error: MCB crashed', 0DH, 0AH, '$'
 free memory need more str db 'Error: It needs more memory', 0DH, 0AH, '$'
 free memory address str db 'Erorr: Wrong address', 0DH, 0AH, '$'
 free memory success str db 'Memory is freed', 0DH, 0AH, '$'
```

```
load disk str db 'Error: Disk problem', 0DH, 0AH, '$'
  load need more str db 'Error(load): It needs more memory', 0DH, 0AH, '$'
  load path str db 'Error: Wrong path', 0DH, 0AH, '$'
  load format str db 'Error: Wrong format', 0DH, 0AH, '$'
  exit str db 'Programm was finished: exit with code: ', 0DH, 0AH, '$'
  exit ctrl c str db 'Exit with Ctrl+Break', 0DH, 0AH, '$'
  exit error str db 'Exit with device error', 0DH, 0AH, '$'
  exit int 31h str db 'Exit with int 31h', 0DH, 0AH, '$'
  end of data db 0
DATA ENDS
CODE SEGMENT
  ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:MYSTACK
     MODULE PATH PROC near
    push AX
    push BX
    push BP
    push DX
    push ES
    push DI
    mov BX, offset file path
    add DI, 3
           loop1:
                  mov DL, ES:[DI]
```

```
mov [BX], DL
     cmp DL, '.'
     je slash
     inc DI
     inc BX
     jmp loop1
slash:
     mov DL, [BX]
     cmp DL, '\'
     je module_name
     mov DL, 0h
     mov [BX], DL
     dec BX
     jmp slash
module name:
     mov DI, offset file name
     inc BX
add_name:
     mov DL, [DI]
     cmp DL, 0h
     je module_path_end
     mov [BX], DL
     inc BX
     inc DI
     jmp add_name
module_path_end:
```

```
mov [BX], DL
              pop DI
              pop ES
              pop DX
              pop BP
              pop BX
              pop AX
  ret
MODULE PATH ENDP
   GET_PATH PROC near
 push AX
 push DX
 push ES
 push DI
 xor DI, DI
  mov AX, ES:[2ch]
 mov ES, AX
        loop2:
              mov DL, ES:[DI]
              cmp DL, 0
              je end1
              inc DI
              jmp loop2
        end1:
              inc DI
              mov DL, ES:[DI]
```

## cmp DL, 0 jne loop2

#### call MODULE PATH

pop DI
pop ES
pop DX
pop AX
ret

GET\_PATH ENDP

#### FREE PROC far

push AX

push BX

push CX

push DX

push ES

#### xor DX, DX

mov mem\_error, 0h

mov AX, offset end\_of\_data

mov BX, offset main\_fin

add AX, BX

mov BX, 10h

div BX

add AX, 100h

mov BX, AX

xor AX, AX

```
mov AH, 4ah
  int 21h
  jnc free memory success
     mov mem error, 1h
  cmp AX, 7
  jne free memory need more
  mov DX, offset free memory mcb str
  call WRITE MESSAGE WORD
  jmp free end
free memory need more:
  cmp AX, 8
  jne free memory address
  mov DX, offset free memory need more str
  call WRITE MESSAGE WORD
  jmp free end
free memory address:
  cmp AX, 9
  jne free end
  mov DX, offset free memory address str
  call WRITE MESSAGE WORD
  jmp free end
free memory success:
```

```
mov DX, offset free_memory_success_str
call WRITE_MESSAGE_WORD
```

```
free end:
  pop ES
  pop DX
  pop CX
  pop BX
  pop AX
         ret
FREE ENDP
LOAD PROC far
  push AX
  push BX
  push CX
  push DX
  push DS
  push ES
  mov keep SP, SP
  mov keep SS, SS
  call GET PATH
  mov AX, DATA
  mov ES, AX
  mov BX, offset block_param
  mov DX, offset next_com_line
```

```
mov com off, DX
mov com seg, DS
mov DX, offset file name
mov AX, 4b00h
int 21h
mov SS, keep SS
mov SP, keep SP
pop ES
pop DS
call NEXT LINE
      jnc success load
cmp AX, 1
   jne load file not found
   mov DX, offset load function str
   call WRITE MESSAGE WORD
   jmp load end
       load file not found:
            cmp AX, 2
            jne load disk
            mov DX, offset load file not found str
            call WRITE MESSAGE WORD
            jmp load end
```

```
load disk:
     cmp AX, 5
     jne load need more
     mov DX, offset load disk str
     call WRITE MESSAGE WORD
     jmp load end
load need more:
     cmp AX, 8
     jne load path
     mov DX, offset load need more str
     call WRITE MESSAGE WORD
     jmp load end
load path:
     cmp AX, 10
     jne load format
     mov DX, offset load path str
     call WRITE MESSAGE WORD
     jmp load end
load format:
     cmp AX, 11
     jne load end
     mov DX, offset load format str
     call WRITE MESSAGE WORD
     jmp load end
success load:
     mov ax, 4d00h
```

```
cmp AH, 0
   jne ctrl exit
   mov DI, offset exit str
add DI, 41
mov [DI], AL
mov DX, offset exit str
   call WRITE MESSAGE WORD
   jmp load end
       ctrl exit:
             cmp AH, 1
            jne exit error
             mov DX, offset exit ctrl c str
             call WRITE MESSAGE WORD
            jmp load end
       exit error:
             cmp AH, 2
            jne exit int 31h
             mov DX, offset exit error str
             call WRITE MESSAGE WORD
            jmp load end
       exit_int_31h:
             стр АН, 3
            jne load end
             mov DX, offset exit int 31h str
```

# call WRITE\_MESSAGE\_WORD jmp load\_end

```
load_end:
             pop DX
             pop CX
             pop BX
             pop AX
  ret
LOAD ENDP
   WRITE MESSAGE WORD PROC near
 push AX
 mov AH, 9
  int 21h
 pop AX
 ret
WRITE\_MESSAGE\_WORD\ ENDP
WRITE MESSAGE BYTE PROC near
 push AX
 mov AH, 02h
  int 21h
 pop AX
  ret
```

#### WRITE MESSAGE BYTE ENDP

```
NEXT LINE PROC near
 push AX
 push DX
 mov DL, 0DH
  call WRITE MESSAGE BYTE
  mov DL, 0AH
  call\ WRITE\_MESSAGE\_BYTE
 pop DX
 pop AX
  ret
NEXT LINE ENDP
MAIN PROC far
  mov AX, DATA
  mov DS, AX
  call FREE
  cmp mem_error, 0h
 jne main_end
  call GET PATH
  call LOAD
```

main end:

xor AL, AL mov AH, 4ch int 21h

MAIN ENDP

main fin:

CODE ENDS

END MAIN

файл lab2.asm

TESTPC SEGMENT

ASSUME CS:TESTPC, DS:TESTPC, ES:NOTHING, SS:NOTHING ORG 100H

START: JMP BEGIN

UNAVAILABLE\_MEMORY db 'Address of unavailable memory segment: ', 0DH, 0AH, '\$'

ENVIRONMENT db 'Address of environment segment: ', 0DH, 0AH, '\$'

CONTENT\_ENV\_AREA db 'Contents of environment area: ', 0DH, 0AH, '\$'

COMMAND\_LINE\_END\_EMPTY db 'End of command line: empty', 0DH, 0AH, '\$'

COMMAND\_LINE\_END db 'End of command line:\$'

LOADED MODULE PATH db 'Path of loaded module:\$'

TETR\_TO\_HEX PROC near

and AL, 0Fh

cmp AL, 09

jbe NEXT

add AL, 07

```
NEXT: add AL, 30h ret
```

TETR\_TO\_HEX ENDP

BYTE TO HEX PROC near

push CX

mov AH, AL

call TETR\_TO\_HEX

xchg AL, AH

mov CL, 4

shr AL, CL

call TETR TO HEX

pop CX

ret

BYTE\_TO\_HEX ENDP

WRD TO HEX PROC near

push BX

mov BH, AH

call BYTE\_TO\_HEX

mov [DI], AH

dec DI

mov [DI], AL

dec DI

mov AL, BH

call BYTE\_TO\_HEX

mov [DI], AH

dec DI

mov [DI], AL

pop BX

```
ret
```

#### WRD TO HEXENDP

```
BYTE TO DEC PROC near
          push CX
          push DX
          xor AH, AH
          xor DX, DX
          mov CX, 10
loop bd:
           div CX
           or DL, 30h
           mov [SI], DL
           dec SI
          xor DX, DX
          cmp AX, 10
          jae loop bd
          cmp AL, 00h
          je end l
           or AL, 30h
          mov [SI], AL
end_l:pop DX
          pop CX
           ret
BYTE TO DECENDP
WRITE MESSAGE WORD PROC near
     push AX
     mov AH, 09h
     int 21h
     pop AX
```

```
ret
```

#### WRITE MESSAGE WORD ENDP

```
WRITE MESSAGE BYTE PROC near
     push AX
     mov AH, 02h
     int 21h
     pop AX
     ret
WRITE MESSAGE BYTE ENDP
PRINT UNAVAILABLE MEMORY PROC near
     push AX
     push DI
     push DX
     mov AX, DS:[02h]
     mov DI, offset UNAVAILABLE MEMORY
     add DI, 42
     call WRD TO HEX
     mov DX, offset UNAVAILABLE MEMORY
     call WRITE MESSAGE WORD
     pop DX
    pop DI
    pop AX
     ret
```

PRINT UNAVAILABLE MEMORY ENDP

```
PRINT ENVIRONMENT PROC near
    push AX
     push DI
     push DX
     mov AX, DS:[02Ch]
     mov DI, offset ENVIRONMENT
     add DI, 35
     call WRD TO HEX
     mov DX, offset ENVIRONMENT
     call WRITE MESSAGE WORD
    pop DX
    pop DI
     pop AX
     ret
PRINT ENVIRONMENT ENDP
PRINT COMMAND LINE END PROC near
     push AX
     push DI
    push CX
    push DX
     xor CX, CX
     mov CL, DS:[80h]
```

```
cmp CL, 0h
    je empty cont
     xor DI, DI
     mov DX, offset COMMAND LINE END
     call WRITE MESSAGE WORD
     cycle:
          mov DL, DS:[81h+DI]
          call WRITE MESSAGE BYTE
          inc DI
     loop cycle
     mov DL, 0Dh
     call\ WRITE\_MESSAGE\_BYTE
     mov DL, 0Ah
     call WRITE MESSAGE BYTE
     jmp final
     empty cont:
          mov DX, offset COMMAND LINE END EMPTY
          call WRITE MESSAGE WORD
    final:
          pop DX
          pop CX
          pop DI
          pop AX
     ret
PRINT COMMAND LINE END ENDP
```

```
PRINT CONTENT ENV AREA AND LOADED MODULE PATH PROC near
     push AX
     push DI
     push DX
     push ES
     mov DX, offset CONTENT ENV AREA
     call WRITE MESSAGE WORD
     xor DI, DI
     mov AX, DS:[2Ch]
     mov ES, AX
     cycle 02:
          mov DL, ES:[DI]
          cmp DL, 0h
          je end word
          call WRITE MESSAGE BYTE
          inc DI
          jmp cycle 02
     end word:
          mov DL, 0Ah
          call WRITE MESSAGE BYTE
          inc DI
          mov DL, ES:[DI]
          cmp DL, 0h
          je final 02
          call WRITE MESSAGE BYTE
          inc DI
```

jmp cycle 02

```
final 02:
          mov DX, offset LOADED MODULE PATH
          call WRITE MESSAGE WORD
          add DI, 3
          cycle 03:
               mov DL, ES:[DI]
               cmp DL, 0h
               je final 03
               call WRITE MESSAGE BYTE
               inc DI
               jmp cycle 03
    final 03:
          pop ES
          pop DX
          pop DI
          pop AX
     ret
PRINT CONTENT ENV AREA AND LOADED MODULE PATH ENDP
BEGIN:
     call PRINT UNAVAILABLE MEMORY
     call PRINT ENVIRONMENT
     call PRINT COMMAND LINE END
     call PRINT CONTENT ENV AREA AND LOADED MODULE PATH
     xor AL, AL
     точ АН, 01h ;запросить с клавиатуры символ и поместить введенный
```

символ в регистр AL int 21h

mov AH, 4Ch int 21h TESTPC ENDS END START