# МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра математического обеспечения и применения ЭВМ

#### ОТЧЕТ

## по лабораторной работе № 5

# по дисциплине «Операционные системы»

**Тема:** Сопряжение стандартного и пользовательского обработчиков прерываний.

Студент гр. 0382	Диденко Д. В.
Преподаватель	Ефремов М. А.

Санкт-Петербург

#### Цель работы.

Исследование возможности встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартный обработчик от клавиатуры. Пользовательский обработчик прерывания получает управление по прерыванию (int 09h) при нажатии клавиши на клавиатуре. Он обрабатывает скан-код и осуществляет определенные действия, если скан-код совпадает с определенными кодами, которые он должен обрабатывать. Если скан-код не совпадает с этими кодами, то управление передаётся стандартному прерыванию

#### Постановка задачи.

**Шаг 1.** Для выполнения лабораторной работы необходимо написать и отладить программный модуль типа .EXE, который выполняет такие же функции, как в программе ЛР 4, а именно:

Программа должна содержать код устанавливаемого прерывания в виде удаленной процедуры. Этот код будет работать после установки при возникновении прерывания. Он должен выполнять следующие функции:

- Сохранить значения регистров в стеке при входе и восстановить их при выходе.
- При выполнении тела процедуры анализируется скан-код.
- Если этот код совпадает с одним из заданных, то требуемый код записывается в буфер клавиатуры.
- Если этот код не совпадает ни с одним из заданных, то осуществляется передача управления стандартному обработчику прерывания.

**Шаг 2.** Запустите отлаженную программу и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания 09h установлен. Работа прерывания проверяется введением различных символов, обрабатываемых установленным обработчиком и стандартным обработчиком.

**Шаг 3.** Также необходимо проверить размещение прерывания в памяти. Для этого запустите программу ЛР 3, которая отображает карту памяти в виде с писка блоков МСВ. Полученные результаты поместите в отчет.

**Шаг 4.** Запустите отлаженную программу еще раз и убедитесь, что программа определяет установленный обработчик прерываний. Полученные результаты поместите в отчет.

**Шаг 5.** Запустите отлаженную программу с ключом выгрузки и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания выгружен, то есть сообщения на экран не выводятся, а память, занятая резидентом освобождена. Для этого также следует запустить программу ЛР 3. Полученные результаты поместите в отчет.

## Выполнение работы.

Были написаны строки для вывода информации:

- STR\_IST\_LOAD DB 'Iterrapt is not load', 0AH, 0DH,'\$'
- STR\_ALR\_LOAD DB 'Iterrapt is already loaded', 0AH, 0DH,'\$'
- STR\_SUC\_LOAD DB 'Iterrapt has been loaded', 0AH, 0DH,'\$'
- STR\_IS\_UNLOAD DB 'Iterrapt is unloaded', 0AH, 0DH,'\$'

Переменные для хранения флагов:

- flag db 0 флаг удаления;
- flag\_load db 0 флаг загрузки.

Переменные, хранящиеся в прерывании:

- PSP dw? сохранение адреса PSP;
- KEEP\_IP dw 0 сохранение данных исходного прерывания;
- KEEP\_CS dw 0 сохранение данных исходного прерывания;
- ITERRUPT ID dw 8f17h уникальный идентификатор прерывания;

- STR\_ITERRUPT db SUCCESS WORK LAB! \$' строка вывода в прерывании;
- REQ KEY db 3Bh скан код клавиши f1;
- STR INDEX db 0 счётчик для вывода строки
- KEEP\_SS dw? для работы стека прерывания;
- KEEP SP dw? для работы стека прерывания;
- KEEP AX dw? для работы стека прерывания;
- ITERRUPT\_STACK dw 32 dup (?) –стек прерывания;
- END\_IT\_STACK dw? конец стека прерывания;

Были составлены функции (см. табл.1)

Таблица 1 – функции в программе

Процедура	Описание	
MY_ITERRUPT	Резидентное прерывание, которое загружается в память и выполняет вывод символа от сообщения при нажатии на fl	
WRITE_STRING	Вывод строки на экран	
LOAD_FLAG	Проверка на наличия флага "/un"	
IS_LOAD	Проверка на загрузку пользовательского прерывания в память	
LOAD_ITERRAPT	Сохранение первоначального прерывания и загрузка пользовательского прерывания в память	
UNLOAD_ITERRAPT	Выгрузка пользовательского прерывания из памяти, а также освобождение памяти и восстановление первоначальных прерываний	
MAIN	Главная функция	

В результате выполнения были получены следующие значения(рис.1-3):

```
C:\>LAB5.EXE
Iterrapt has been loaded
C:\>SUCCESS WORK LAB!_
```

Рисунок 1 — прерывание загружено в память и пример вывода для нескольких нажатий f1

```
C:\>LAB5.EXE
Iterrapt has been loaded
C:\>SUCCESS WORK LAB!
Illegal command: SUCCESS.
C:\>LAB3_2.COM
Size of accessed memory: 648240 byte
Size of extended memory: 245760 byte
MCB:01 Adress: 016F PSP adress: 0008 Size: 16
MCB:02 Adress: 0171 PSP adress: 0000 Size: 64
MCB:03 Adress: 0176 PSP adress: 0040 Size: 256
MCB:04 Adress: 0187 PSP adress: 0192 Size: 144
MCB:05 Adress: 0191 PSP adress: 0192 Size: 496
MCB:06 Adress: 0181 PSP adress: 018C Size: 144
MCB:07 Adress: 018B PSP adress: 018C Size: 832
                                                                                                  SD/SC:
                                                                                                  SD/SC:
                                                                                                  SD/SC:
                                                                                               SD/SC:
                                                                                               SD/SC: LAB5
                                                                                               SD/SC:
                                                                                                  SD/SC: LAB3_2
1CB:08 Adress: 01F0 PSP adress: 0000 Size: 647392 SD/SC:
C:\>_
```

Рисунок 2 – проверка на расположение в памяти

```
Size of accessed memory: 648240 byte

Size of extended memory: 245760 byte

MCB:01 Adress: 016F PSP adress: 0000 Size: 16 SD/SC:

MCB:02 Adress: 0171 PSP adress: 0000 Size: 64 SD/SC:

MCB:03 Adress: 0176 PSP adress: 0040 Size: 256 SD/SC:

MCB:04 Adress: 0187 PSP adress: 0192 Size: 144 SD/SC:

MCB:05 Adress: 0191 PSP adress: 0192 Size: 496 SD/SC: LAB5

MCB:06 Adress: 0181 PSP adress: 018C Size: 832 SD/SC: LAB3_2

MCB:07 Adress: 018B PSP adress: 018C Size: 832 SD/SC: LAB3_2

MCB:08 Adress: 01F0 PSP adress: 0000 Size: 647392 SD/SC:

C:\>LAB5_EXE /un

Iterrapt is unloaded

C:\>LAB3_2.COM

Size of accessed memory: 648912 byte

Size of extended memory: 245760 byte

MCB:01 Adress: 016F PSP adress: 0000 Size: 64 SD/SC:

MCB:02 Adress: 0171 PSP adress: 0000 Size: 64 SD/SC:

MCB:03 Adress: 0176 PSP adress: 0040 Size: 256 SD/SC:

MCB:04 Adress: 0176 PSP adress: 0040 Size: 256 SD/SC:

MCB:05 Adress: 0187 PSP adress: 0192 Size: 832 SD/SC: LAB3_Z

MCB:06 Adress: 0119 PSP adress: 0192 Size: 832 SD/SC: LAB3_Z

MCB:06 Adress: 0110 PSP adress: 0000 Size: 648064 SD/SC:

MCB:06 Adress: 0110 PSP adress: 0000 Size: 648064 SD/SC:

MCB:06 Adress: 0110 PSP adress: 0000 Size: 648064 SD/SC:

MCB:06 Adress: 0110 PSP adress: 0000 Size: 648064 SD/SC:
```

Рисунок 3 – выгрузка прерывания

## Выводы.

В ходе лабораторной работы были исследованы возможности встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартный обработчик от клавиатуры. Загружается и выгружается резидент, а также производится проверка флагов и загрузки прерывание в память. С помощью rout при нажатии на клавишу f1 на экран посимвольно выводится строка, определённая в этом прерывании.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

## 1. Какого типа прерывания использовались в работе?

В данной работе использовались прерывания функции DOS – int 21h и прерывания функции BIOS.

### 2. Чем отличается скан код от кода ASCII?

Скан-код — уникальное число-идентификатор клавиши, используется для определение нажатой клавиши контроллером клавиатуры. Контроллер пересылает скан-код в порт.

Код ASCII – это уникальный код для каждого символа.

Скан код характеризуете клавишу, а код ANCSII – символ.