МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В. И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) КАФЕДРА МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4 по дисциплине «Операционные системы» Тема: Обработка стандартных прерываний.

Студент гр. 0382	Афанасьев Н. С
	-
Преподаватели	Ефремов М.А.

Санкт-Петербург 2022

Цель работы.

В архитектуре компьютера существуют стандартные прерывания, за которыми закреплены определенные вектора прерываний. Вектор прерываний хранит адрес подпрограммы обработчика прерываний. При возникновении прерывания, аппаратура компьютера передает управление по соответствующему адресу вектора прерывания. Обработчик прерываний получает управление и выполняет соответствующие действия.

В лабораторной работе № 4 предлагается построить обработчик прерываний сигналов таймера. Эти сигналы генерируются аппаратурой через определенные интервалы времени и, при возникновении такого сигнала, возникает прерывание с определенным значением вектора. Таким образом, управление будет передано функции, чья точка входа записана в соответствующий вектор прерывания.

Задание.

- **Шаг 1.** Для выполнения лабораторной работы необходимо написать и отладить программный модуль типа .EXE, который выполняет следующие функции:
- 1) Проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 1Ch.
- 2) Устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний, если прерывание не установлено, и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- 3) Если прерывание установлено, то выводится соответствующее сообщение и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- 4) Выгрузка прерывания по соответствующему значению параметра в командной строке /un. Выгрузка прерывания состоит в восстановлении стандартного вектора прерываний и освобождении памяти, занимаемой резидентом. Затем осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

Для того, чтобы проверить установку прерывания, можно поступить следующим образом. Прочитать адрес, записанный в векторе прерывания. Предположим, что этот адрес указывает на точку входа в установленный резидент. На определенном, известном смещении в теле резидента располагается сигнатура, некоторый код, который идентифицирует резидент. Сравнив известное значение сигнатуры с реальным кодом, находящимся в резиденте, можно определить, установлен ли резидент. Если значения совпадают, то резидент установлен. Длину кода сигнатуры должна быть достаточной, чтобы сделать случайное совпадение маловероятным.

Программа должна содержать код устанавливаемого прерывания в виде удаленной процедуры. Этот код будет работать после установки при возникновении прерывания. Он должен выполнять следующие функции:

- 1) Сохраняет стек прерванной программы (регистры SS и SP) в рабочих переменных и восстановить при выходе.
 - 2) Организовать свой стек.
- 3) Сохранить значения регистров в стеке при входе и восстановить их при выходе.
- 4) При выполнении тела процедуры накапливать общее суммарное число прерываний и выводить на экран. Для вывода на экран следует использовать прерывание int 10h, которое позволяет непосредственно выводить информацию на экран.
- 5) Функция прерывания должна содержать только переменные, которые она использует.
- **Шаг 2.** Запустите отлаженную программу и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания 1Ch установлен. Работа прерывания должна отображаться на экране, а также необходимо проверить размещение прерывания в памяти. Для этого запустите программу ЛР 3, которая отображает карту памяти в виде списка блоков МСВ. Полученные результаты поместите в отчет.

Шаг 3. Запустите отлаженную программу еще раз и убедитесь, что программа определяет установленный обработчик прерываний. Полученные результаты поместите в отчет.

Шаг 4. Запустите отлаженную программу с ключом выгрузки и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания выгружен, то есть сообщения на экран не выводятся, а память, занятая резидентом освобождена. Для этого также следует запустить программу ЛР 3. Полученные результаты поместите в отчет.

Шаг 5. Ответьте на контрольные вопросы.

Выполнение работы.

Шаг 1.

При работе были использованы/созданы следующие процедуры:

- TETR_TO_HEX, BYTE_TO_HEX, WRD_TO_HEX процедуры, описанные в шаблоне, для перевода двоичных кодов в символы шестнадцатеричных чисел.
- PRINT процедура для вывода в консоль строки, отступ на которую содержится в DX, на экран, используя функцию 09h прерывания 21h.
- IS_LOADED процедура для проверки того, что пользовательский обработчик прерывания уже был установлен. Для этого сначала загружается вектор прерывания 1Ch через функцию 35h прерывания 21h, а затем проверяется сигнатура, установленная в созданном обработчике прерывания.
- LOAD_INT процедура для установки обработчика прерывания. Сначала сохраняется оригинальный вектор прерывания, полученный через функцию 35h прерывания 21h. Затем устанавливается пользовательский обработчик прерывания через функцию 25h прерывания 21h. Затем используется функция 31h прерывания 21h, чтобы оставить процедуру прерывания резидентной в памяти.
- UNLOAD_INT процедура для выгрузки пользовательского прерывания и возвращение оригинального, который запоминался на этапе установки, через

функции 35h и 25h прерывания 21h. Также происходит освобождение памяти через функцию 49h прерывания 21h.

- CHECK_CMD_KEY процедура для проверки ввода ключа "/un" при вызове программы через проверку байтов в блоке PSP, содержащего хвост командной строки.
- INTERRUPT процедура, являющаяся обработчиком прерывания, при каждом вызове смещает курсор через функцию 02h прерывания int 10h, увеличивает значение вызовов процедуры (значение хранится в строке), выводит значение с помощью функцию 13h прерывания int 10h, после чего восстанавливает позицию курсора.

В процедуре MAIN вызываются вышеописанные процедуры при выполнении соответствующих условий (необходимость загрузки или выгрузки прерывания) и выводятся соответствующие информативные сообщения.

Шаг 2.

Программа была запущена, результаты проверены. Для проверки размещения прерывания в памяти была использована программа из предыдущей лабораторной работы (см. рис. 1).

```
Interrupt loaded!
A:\>lr3_1
                        648192 bCounts: 08
Available memory size:
Expanded memory size:
                        245760 bytes
1CB:01 Adress:016F
                      PSP adress:0008
                                         Size:
                                                    16
                                                         SD/SC:
1CB:02
       Adress:0171
                      PSP adress:0000
                                                         SD/SC: DPMILOAD
                                         Size:
                                                   64
       Adress:0176
1CB:03
                      PSP adress:0040
                                         Size:
                                                   256
                                                         SD/SC:
ICB:04
       Adress:0187
                      PSP adress:0192
                                                   144
                                                         SD/SC:
                                         Size:
                                                         SD/SC: LR4
       Adress:0191
                      PSP adress:0192
ICB:05
                                                   544
                                         Size:
1CB:06
       Adress:01B4
                      PSP adress:01BF
                                                   144
                                                         SD/SC:
1CB:07
                                                         SD/SC: LR3_1
       Adress:01BE
                      PSP adress:01BF
                                         Size: 648192
```

Рис. 1 – Выполнение программы и проверка размещения в памяти

Как видно из результатов, программа работает (значения вызовов отображаются на экране) и размещение прерывания в памяти подтверждено (прерывание занимает 2 блока общим размером в 688 байт).

Шаг 3.

Программа была запущена несколько раз: 2 раза без ключа и один раз с ключом (см. рис. 2).

```
A:\>lr4
Interrupt loaded!
A:\>lr4
Interrupt already loaded!
A:\>lr4
Interrupt already loaded!
A:\>lr4 /un
Interrupt unloaded!
A:\>lr4
Interrupt unloaded!
A:\>lr4
Interrupt loaded!
```

Рис.2 – Повторное выполнение программы: с ключом и без

Как можно заметить программа видит установленное прерывание и не устанавливает его повторно. При запуске с ключом программа восстанавливает оригинальный вектор прерывания.

Шаг 4.

После выгрузки прерывания была вновь запущена программа из прошлой лабораторной работы (см. рис. 3)

```
A:\>lr4
Interrupt loaded!
A:\>lr4 ∕un
                                Counts: 0037
Interrupt unloaded!
A:\>lr3_1
Available memory size: 648912 bytes
Expanded memory size: 245760 bytes
MCB:01 Adress:016F
                      PSP adress:0008
                                        Size:
                                                  16
                                                       SD/SC:
MCB:02 Adress:0171
                      PSP adress:0000
                                        Size:
                                                  64
                                                       SD/SC: DPMILOAD
MCB:03 Adress:0176
                      PSP adress:0040
                                        Size:
                                                 256
                                                       SD/SC:
MCB:04 Adress:0187
                      PSP adress:0192
                                        Size:
                                                 144
                                                       SD/SC:
MCB:05 Adress:0191
                      PSP adress:0192
                                        Size: 648912
                                                       SD/SC: LR3_1
```

Рис.3 – Выгрузка прерывания и удаление из памяти

Как можно видеть, в памяти не осталось блоков, связанных с пользовательским прерыванием.

Программный код см. в Приложении А

Вопросы.

- 1) Как реализован механизм прерывания от часов?
 - Прерывание 1Ch вызывается с каждым тиком аппаратных часов (приблизительно 18.2 раз в секунду). Изначально прерывание указывает на команду IRET, но смещение может быть переопределено программой. Запоминается содержимое регистра флагов, а также CS:IP для возврата. Затем выполняется само прерывание, после чего управление возвращается прерванной программе.
- 2) Какого типа прерывания использовались в работе?
 - int 10h (видеосервис функция BIOS), int 21h (функции DOS), в том числе пользовательское прерывание по вектору 1Ch

Выводы.

В ходе выполнения лабораторной работы был построен обработчик прерываний сигналов таймера, который выводит информацию о количестве вызовов на экран.

ПРИЛОЖЕНИЕ А ИСХОДНЫЕ КОДЫ ПРОГРАММ

Название файла: lr4.asm

```
CODE SEGMENT
      ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:ASTACK
      INTERRUPT PROC FAR
            jmp int_start
            PSP DW ?

KEEP_CS DW ?

KEEP_IP DW ?

KEEP_SS DW ?

KEEP_SP DW ?

INT_ID DW OABCDh

COUNTER DB 'Counts: 0000'
            INT_STACK DB 128 dup(?)
            int start:
           mov KEEP SS, SS
         mov KEEP SP, SP
         mov SP, seg INTERRUPT
         mov SS, SP
         mov SP, OFFSET int start
            push DS
         push ES
           push AX
         push BX
         push CX
         push DX
         push SI
         push BP
         mov AH, 03h
         mov BH, 0
         int 10h
         push DX
         mov AH, 02h
         mov BH, 0
          mov DL, 20h
         mov DH, 5h
         int 10h
         mov SI, SEG COUNTER
         mov DS, SI
         mov SI, OFFSET COUNTER
            add SI, 7
         mov CX, 4
            num loop:
                  mov BP, CX
                  mov AH, [SI+BP]
                  inc AH
```

```
mov [SI+BP], AH
           cmp AH, 3Ah
           jne num loop end
           mov AH, 30h
           mov [SI+BP], AH
           loop num loop
     num loop end:
  mov BP, SEG COUNTER
  mov ES, BP
  mov BP, OFFSET COUNTER
  mov AH, 13h
  mov AL, 1
  mov BH, 0
  mov CX, 12
  int 10h
  mov AH, 02h
  mov BH, 0
  pop DX
  int 10h
  pop BP
  pop SI
  pop DX
  pop CX
  pop BX
    pop AX
    pop ES
  pop DS
  mov SP, KEEP SS
  mov SS, SP
  mov SP, KEEP SP
  mov AL, 20h
  out 20h, AL
  iret
     int_last_byte:
INTERRUPT ENDP
IS LOADED PROC NEAR
     push AX
     push BX
  push DX
  push SI
  mov FLAG, 1
  mov AH, 35h
  mov AL, 1Ch
  int 21h
  mov SI, OFFSET INT_ID
  sub SI, OFFSET INTERRUPT
  mov DX, ES:[BX+SI]
  cmp DX, OABCDh
  je loaded
  mov FLAG, 0
     loaded:
  pop SI
```

```
pop DX
    pop BX
  pop AX
     ret
IS LOADED ENDP
LOAD INT PROC NEAR
     push DS
     push ES
     push AX
     push BX
     push CX
     push DX
     MOV AH, 35h
     MOV AL, 1Ch
     INT 21h
     MOV KEEP_IP, BX
     MOV KEEP CS, ES
     mov DX, offset INTERRUPT
     mov AX, seg INTERRUPT
     mov DS, AX
     mov AH, 25h
     mov AL, 1Ch
     int 21h
     mov DX, offset int last byte
     mov CL, 4
     shr DX,CL
     inc DX
     mov AX, CS
  sub AX, PSP
  add DX, AX
  xor AX, AX
     mov AH, 31h
     int 21h
     pop DX
     pop CX
     pop BX
     pop AX
     pop ES
     pop DS
     ret
LOAD INT ENDP
UNLOAD INT PROC NEAR
     push DS
     push ES
     push AX
     push BX
     push DX
     cli
     mov AH, 35h
     mov AL, 1Ch
     int 21h
```

```
mov DX, ES:[offset KEEP IP]
     mov AX, ES:[offset KEEP CS]
     mov DS, AX
     mov AH, 25h
     mov AL, 1Ch
     int 21h
     mov AX, ES:[offset PSP]
     mov ES, AX
     mov DX, ES:[2ch]
     mov AH, 49h
     int 21h
     mov ES, DX
     mov AH, 49h
     int 21h
     sti
     pop DX
     pop BX
     pop AX
     pop ES
     pop DS
     ret
UNLOAD INT ENDP
CHECK CMD KEY PROC NEAR
     push AX
     mov FLAG, 0
  mov AL, ES:[82h]
  cmp AL, '/'
  jne no_key
  mov AL, ES:[83h]
  cmp AL, 'u'
  jne no key
  mov AL, ES: [84h]
  cmp AL, 'n'
  jne no key
  mov FLAG, 1
    no_key:
  pop AX
  ret
CHECK CMD KEY ENDP
PRINT PROC NEAR
    push AX
     mov AH, 09h
     int 21h
     pop AX
     ret
PRINT ENDP
main PROC FAR
     push DS
     xor AX, AX
    mov AX, DATA
  mov DS, AX
```

```
mov PSP, ES
        call CHECK CMD KEY
        cmp FLAG, 1
        je int_unload
        call IS LOADED
        cmp FLAG, 0
        je int_load
        mov DX, OFFSET ALREADY LOADED MSG
        call PRINT
        jmp exit
           int load:
           mov DX, OFFSET LOADED MSG
        call PRINT
        call LOAD INT
        jmp exit
           int unload:
        call IS LOADED
        cmp FLAG, 0
        je unloaded
        call UNLOAD INT
           unloaded:
        mov DX, OFFSET UNLOADED_MSG
        call PRINT
           exit:
          pop DS
        mov AH, 4Ch
        int 21h
     main ENDP
CODE ENDS
ASTACK SEGMENT STACK
     DW 128 DUP(?)
ASTACK ENDS
DATA SEGMENT
     FLAG
                          DB 0
     LOADED_MSG DB 'Interrupt loaded!',0DH,0AH,'$'
UNLOADED MSG DB 'Interrupt unloaded!',0DH,0AH,'$'
     ALREADY LOADED MSG DB 'Interrupt already loaded!', ODH, OAH, '$'
DATA ENDS
END main
```