МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №7

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Построение модуля оверлейной структуры.

Студентка гр. 0382	Чегодаева Е.А
Преподаватель	Ефремов М.А

Санкт-Петербург

2022

Цель работы.

Исследование возможности построения загрузочного модуля оверлейной структуры. Исследуется структура оверлейного сегмента и способ загрузки и выполнения оверлейных сегментов. Для запуска вызываемого оверлейного модуля используется функция 4В03h прерывания int 21h. Все загрузочные и оверлейные модули находятся в одном каталоге.

В этой работе также рассматривается приложение, состоящее из нескольких модулей, поэтому все модули помещаются в один каталог и вызываются с использованием полного пути

Задание.

- *Шаг 1.* Для выполнения лабораторной работы необходимо написать и отладить программный модуль типа .EXE, который выполняет функции:
 - 1) Освобождает память для загрузки оверлеев.
- 2) Читает размер файла оверлея и запрашивает объем памяти, достаточный для его загрузки.
 - 3) Файл оверлейного сегмента загружается и выполняется.
 - 4) Освобождается память, отведенная для оверлейного сегмента.
- 5) Затем действия 1)-4) выполняются для следующего оверлейного сегмента.
- *Шаг* 2. Также необходимо написать и отладить оверлейные сегменты. Оверлейный сегмент выводит адрес сегмента, в который он загружен.
- *Шаг 3*. Запустите отлаженное приложение. Оверлейные сегменты должны загружаться с одного и того же адреса, перекрывая друг друга.
- **Шаг 4**. Запустите приложение из другого каталога. Приложение должно быть выполнено успешно.
- *Шаг* 5. Запустите приложение в случае, когда одного оверлея нет в каталоге. Приложение должно закончиться аварийно.
- **Шаг 6**. Занесите полученные результаты в виде скриншотов в отчет. Оформите отчет в соответствии с требованиями.

Выполнение работы.

Шаг 1.

Был написан и отлажен программный модуль типа .EXE, который выполняет следующие функции:

- > Освобождает память для загрузки оверлеев.
- Читает размер файла оверлея и запрашивает объем памяти, достаточный для его загрузки.
- > Загружает файл оверлейного сегмента, который далее выполняется.
- > Освобождает память, отведенную для оверлейного сегмента.
- Следом, данные действия выполняются для следующего оверлейного сегмента.

Функции, реализованные в работе:

- CLEAN MEMORY Освобождение неиспользуемой памяти;
- DTA Установка адреса блока-DTA;
- GET_P Получение пути к вызываемому модулю (Получение полного имени файла);
- ADD_MEM_OVL Выделение памяти для оверлейного сегмента;
- LOAD_OVL Вызов программы оверлея;
- CHECK Вспомогательная функция для проверки корректности работы;
- PRINT Осуществление вывода;

Шаг 2.

Также были написаны и отлажены сами оверлейные сегменты, каждый из которых выводит адрес сегмента, в который он загружен.

Функции оверлея:

• PRINT — Осуществление вывода;

- BYTE_TO_HEX, TETR_TO_HEX, WRD_TO_HEX Вспомогательные функции для перевода в 16-тиричную систему счисления.
- <u>Шаг 3</u>. Программа lb7.exe была запущена из корневого каталога, оба оверлейных сегмента находятся в нём:

```
C:\>lb7.exe
Path: C:\1.ovl Segment address: 1192h
Path: C:\2.ovl Segment address: 1192h
```

Рисунок 1 — Результат загрузки lb7.exe из текущего каталога с 2 оверлеями

Исходя из вывода программы, можно сделать вывод о том, что приложения успешно загружены и выполнены.

<u>Шаг 4</u>. Затем Программа lb7.exe была запущена из каталога /folder/, оба оверлейных сегмента также находятся в нём:

```
C:\FOLDER>1b7.exe
Path: C:\FOLDER\1.ovl Segment address: 1192h
Path: C:\FOLDER\2.ovl Segment address: 1192h
```

Рисунок 2 — Результат загрузки lb7.exe из каталога /folder/ с 2 оверлеями

Аналогично п.3 - приложения успешно загружены и выполнены.

<u>Шаг 5</u>. Затем Программа lb7.exe была запущена из каталога /folder/, но один из оверлеев был перемещён в корневой каталог:

```
C:\FOLDER>1b7.exe
Path: C:\FOLDER\1.ovl Segment address: 1192h
Path: C:\FOLDER\2.ovl File is not found!
```

Рисунок 3 — Результат загрузки lb7.exe из каталога /folder/, при нахождении в нём лишь одного из оверлеев

Видно, что второе приложение, в данном случае, завершается аварийно (О чем свидетельствует соответствующее сообщение).

Исходный код программ см. в приложении А

Контрольные вопросы.

- 1) Как должна быть устроена программа, если в качестве оверлейного сегмента использовать .СОМ модули?
 - ▶ Ответ: Если в качестве оверлейного сегмента использовать .СОМ модули необходимо в начале выделенной памяти сформировать блок PSP размером 100h и выделить память под стек. В связи с этим при вызове оверлея необходимо сместить точку входа на 100h.

Выводы.

Были изучены возможности построения загрузочного модуля оверлейной структуры и исследована сама структура оверлея, способ его загрузки и выполнения.

ПРИЛОЖЕНИЕ А ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММ

```
Название файла: lb7.asm
AStack SEGMENT STACK
    DW 100 DUP(?)
AStack ENDS
DATA SEGMENT
ERR PATH db 'Path is not found!', ODH, OAH, '$'
ERR NUM db 'Wrong number!', ODH, OAH, '$'
ERR FILE db 'File is not found!', ODH, OAH, '$'
ERR DISK db 'Disk error!', ODH, OAH, '$'
NO MEM db 'Deficiency memory!', ODH, OAH, '$'
ERR ENV db 'Wrong environment!', ODH, OAH, '$'
ERR MCB db 'MCB is destroyed!', ODH, OAH, '$'
ERR ADR db 'Invalid MCB adress!', ODH, OAH, '$'
ERR ADD MEM db 'Error by adding memory!', ODH, OAH, '$'
END S db ODH, OAH, '$'
NAME db 64 DUP(0)
DTA BLOCK db 43 DUP(0)
SEG OVL dw 0
ADDRESS OVL dd 0
KEEP PSP dw 0
PATH db 'Path: $'
  OVL 1 db '1.ovl', 0
  OVL 2 db '2.ovl', 0
DATA ENDS
CODE SEGMENT
    ASSUME CS:CODE, DS:DATA, ES:DATA, SS:AStack
PRINT PROC NEAR
    push AX
    mov AH, 09h
```

```
int 21h
    pop AX
     ret
PRINT ENDP
DTA PROC
    push DX
    mov DX, offset DTA BLOCK
    mov AH, 1Ah
    int 21h
    pop DX
DTA ENDP
CLEAN MEMORY PROC
    mov BX, offset LAST BYTE
    mov AX, ES
    sub BX, AX
    mov CL, 4
    shr BX, CL
    mov AH, 4Ah
    int 21h
    jnc good
    cmp AX, 7
    mov DX, offset ERR MCB
     je PRINT MEM ERR
     cmp AX, 8
    mov DX, offset ERR ADR
     je PRINT_MEM_ERR
     cmp AX, 9
     mov DX, offset ERR_ADR
PRINT MEM ERR:
     call PRINT
    xor AL, AL
    mov AH, 4Ch
     int 21h
```

```
good:
     ret
CLEAN MEMORY ENDP
GET_P PROC
     push ES
     mov ES, ES: [2Ch]
     xor SI, SI
     mov DI, offset NAME
step 1:
     add SI, 1
     cmp word ptr ES:[SI],0000h
     jne step_1
     add SI, 4
step_2:
     cmp byte ptr ES:[SI],00h
     je step 3
     mov DL, ES:[SI]
     mov [DI], DL
     add SI, 1
     add DI, 1
     jmp step 2
step 3:
     sub SI, 1
     sub DI, 1
     cmp byte ptr ES:[SI],'\'
     jne step 3
     add DI, 1
     mov SI, BX
     push DS
     pop ES
step 4:
     lodsb
     stosb
     cmp AL, 0
```

```
jne step 4
    mov byte ptr [DI],'$'
    mov DX, offset PATH
    call PRINT
    mov DX, offset NAME_
     call PRINT
    pop ES
     ret
GET P ENDP
ADD MEM OVL PROC
    push DS
    push DX
    push CX
    xor CX, CX
    mov DX, offset NAME
    mov AH, 4Eh
     int 21h
     jnc V2
     cmp AX, 3
    mov DX, offset ERR PATH
     je V1
    mov DX, offset ERR FILE
V1:
    call PRINT
    pop CX
    pop DX
    pop DS
    xor AL, AL
    mov AH, 4Ch
    int 21h
V2:
    push ES
    push BX
    mov BX, offset DTA_BLOCK
```

```
mov DX, [BX+1Ch]
    mov AX, [BX+1Ah]
    mov CL, 4h
     shr AX, CL
    mov CL, 12
     sal DX, CL
     add AX, DX
     add AX, 1
    mov BX, AX
    mov AH, 48h
     int 21h
    jc V3
    mov SEG_OVL, AX
    pop BX
    pop ES
    pop CX
    pop DX
    pop DS
    ret
V3:
    mov DX, offset ERR ADD MEM
    call PRINT
    mov AH, 4Ch
     int 21h
ADD MEM OVL ENDP
CHECK PROC
     cmp AX, 1
    mov DX, offset ERR NUM
     je PRINT ERR
     cmp AX, 2
    mov DX, offset ERR FILE
     je PRINT ERR
     cmp AX, 5
    mov DX, offset ERR DISK
```

```
je PRINT ERR
     cmp AX, 8
    mov DX, offset NO MEM
    je PRINT_ERR
     cmp AX, 10
    mov DX, offset ERR ENV
PRINT ERR:
     call PRINT
     ret
CHECK ENDP
LOAD OVL PROC
    push DX
    push BX
    push AX
    mov BX, SEG SEG OVL
    mov ES, BX
    mov BX, offset SEG OVL
    mov DX, offset NAME
    mov AX, 4B03h
    int 21h
     jnc LOAD
     call CHECK
     jmp OFF OVL
LOAD:
    mov AX, DATA
    mov DS, AX
    mov AX, SEG OVL
    mov word ptr ADDRESS_OVL+2, AX
    call ADDRESS OVL
    mov AX, SEG OVL
    mov ES, AX
    mov AX, 4900h
     int 21h
    mov AX, DATA
```

```
mov DS, AX
OFF OVL:
    mov ES, KEEP PSP
    pop AX
    pop BX
    pop DX
     ret
LOAD OVL ENDP
Main PROC FAR
    mov AX, DATA
    mov DS, AX
     mov KEEP_PSP, ES
     mov DX, offset END_S
     call PRINT
     call CLEAN MEMORY
     call DTA
    mov BX, offset OVL 1
    call GET P
     call ADD MEM OVL
     call LOAD OVL
    mov BX, offset OVL 2
     call GET P
     call ADD_MEM_OVL
     call LOAD_OVL
     mov AH, 4Ch
     int 21h
Main ENDP
     LAST BYTE:
CODE ENDS
```

END Main

Название файла: 1.asm (Первый оверлейный сегмент)

```
OVL SEGMENT
    ASSUME CS:OVL, DS:NOTHING, SS:NOTHING, ES:NOTHING
Main PROC FAR
    push DS
    push AX
    push DI
    push DX
    push BX
    mov DS, AX
    mov BX, offset SEG ADDR
     add BX, 21
    mov DI, BX
    mov AX, CS
     call WRD TO HEX
    mov DX, offset SEG ADDR
     call PRINT
    pop BX
    pop DX
    pop DI
    pop AX
    pop DS
    retf
Main ENDP
PRINT PROC NEAR
    push AX
    mov AH, 09h
     int 21h
    pop AX
    ret
PRINT ENDP
```

TETR TO HEX PROC near

```
and AL, OFh
    cmp AL, 09
    jbe NEXT
    add AL, 07
NEXT: add AL, 30h
    ret
TETR TO HEX ENDP
BYTE TO HEX PROC near
    push CX
    mov AH, AL
    call TETR TO HEX
    xchg AL, AH
    mov CL, 4
    shr AL, CL
    call TETR TO HEX
    pop CX
     ret
BYTE TO HEX ENDP
WRD_TO_HEX PROC near
    push BX
    mov BH, AH
     call BYTE TO HEX
    mov [DI], AH
     dec DI
    mov [DI], AL
     dec DI
    mov AL, BH
     call BYTE TO HEX
    mov [DI], AH
     dec DI
    mov [DI], AL
    pop BX
     ret
```

```
WRD TO HEX ENDP
SEG ADDR db ' Segment address: h',0DH,0AH,'$'
OVL ENDS
    END Main
Название файла: 2.asm (Второй оверлейный сегмент)
OVL SEGMENT
    ASSUME CS:OVL, DS:NOTHING, SS:NOTHING, ES:NOTHING
Main PROC FAR
    push DS
    push AX
    push DI
    push DX
    push BX
    mov DS, AX
    mov BX, offset SEG_ADDR
     add BX, 21
    mov DI, BX
    mov AX, CS
     call WRD TO HEX
    mov DX, offset SEG ADDR
     call PRINT
    pop BX
    pop DX
    pop DI
    pop AX
    pop DS
     retf
Main ENDP
PRINT PROC NEAR
    push AX
```

```
mov AH, 09h
     int 21h
     pop AX
     ret
PRINT ENDP
TETR TO HEX PROC near
     and AL, OFh
     cmp AL, 09
     jbe NEXT
    add AL, 07
NEXT: add AL, 30h
    ret
TETR_TO_HEX ENDP
BYTE_TO_HEX PROC near
    push CX
    mov AH, AL
     call TETR TO HEX
     xchg AL, AH
    mov CL, 4
     shr AL, CL
     call TETR_TO_HEX
     pop CX
     ret
BYTE TO HEX ENDP
WRD_TO_HEX PROC near
     push BX
     mov BH, AH
     call BYTE TO HEX
     mov [DI], AH
     dec DI
     mov [DI], AL
```

dec DI

```
mov AL, BH
call BYTE_TO_HEX
mov [DI], AH
dec DI
mov [DI], AL
pop BX
ret

WRD_TO_HEX ENDP

SEG_ADDR db ' Segment address: h',0DH,0AH,'$'

OVL ENDS
END Main
```