МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В. И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) КАФЕДРА МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №7
по дисциплине «Операционные системы»
Тема: Построение модуля оверлейной структуры.

Студент гр. 0382	Гудов Н.Р.
Преподаватели	Ефремов М.А.

Санкт-Петербург

Цель работы.

Исследование возможности построения загрузочного модуля оверлейной структуры. Исследуется структура оверлейного сегмента и способ загрузки и выполнения оверлейных сегментов.

Задание.

- **Шаг 1.** Для выполнения лабораторной работы необходимо написать и отладить программный модуль типа .EXE, который выполняет функции:
 - 1) Освобождает память для загрузки оверлеев.
- 2) Читает размер файла оверлея и запрашивает объем памяти, достаточный для его загрузки.
 - 3) Файл оверлейного сегмента загружается и выполняется.
 - 4) Освобождается память, отведенная для оверлейного сегмента.
- 5) Затем действия 1)-4) выполняются для следующего оверлейного сегмента.
- **Шаг 2**. Также необходимо написать и отладить оверлейные сегменты. Оверлейный сегмент выводит адрес сегмента, в который он загружен.
- **Шаг 3**. Запустите отлаженное приложение. Оверлейные сегменты должны загружаться с одного и того же адреса, перекрывая друг друга.
- **Шаг 4**. Запустите приложение из другого каталога. Приложение должно быть выполнено успешно.
- **Шаг 5.** Запустите приложение в случае, когда одного оверлея нет в каталоге. Приложение должно закончиться аварийно.
- **Шаг 6.** Занесите полученные результаты в виде скриншотов в отчет. Оформите отчет в соответствии с требованиями

Выполнение работы.

Программный код см. в Приложении А

Шаг 1.

Написан программный модуль, освобождающий память для загрузки оверлея. Запрашивает память и загружает оверлей. Процедуры prep_overlay и load определяют размер и запускают оверлей использую функции 4Eh и 4B03h прерывания 21h.

Шаг 2.

Написаны и отлажены оверлейные сегменты, выводящие адрес сегмента, в который они загружены.

Шаг 3.

Запуск программы из текущего каталога с модулем и оверлейными сегментами.

```
B:\>lab7
B:\OVL1.OVL
OVL1.OVL loaded. Segment adress: 118Eh
B:\OVL2.OVL
OVL2.OVL loaded. Segment adress: 118Eh
B:\>
```

Рисунок 1. Запуск того же каталога

Оверлеи запускаются с одного адреса, перекрывая друг друга.

Шаг 4. Запуск программы из другого каталога

```
Z:\>b:\lab7
B:\OUL1.OUL
OUL1.OUL loaded. Segment adress: 118Eh
B:\OUL2.OUL
OUL2.OUL loaded. Segment adress: 118Eh
Z:\>_
```

Рисунок 2. Запуск из другого каталога

Результат запуска из другого каталога не отличается от предыдущего пункта.

Шаг 5.

Запуск программы при отсутствии одного из оверлейных модулей.

```
B:\>lab7
B:\OVL1.OVL
Overlay reading error
Overlay loading error
B:\OVL2.OVL
OVL2.OVL loaded. Segment adress: 118Eh
B:\>
```

Рисунок 3. Запуск с аварийным завершением

Запускается оставшийся оверлей. Программа завершается аварийно.

Вопросы.

Как должна быть устроена программа, если в качестве оверлейного сегмента использовать .СОМ модули?

В силу наличия PSP, необходимо обращаться к модулю со смещением в 100h.

Выводы.

В результате выполнения лабораторной работы была исследована возможность построения загрузочного модуля оверлейной структуры. Исследованы структура оверлейного сегмента, способ загрузки и выполнения оверлейных сегментов.

ПРИЛОЖЕНИЕ А ИСХОДНЫЕ КОДЫ ПРОГРАММ

Название файла: lab7.asm

```
AStack SEGMENT STACK
   DW 64 DUP(?)
AStack ENDS
DATA SEGMENT
  DTA db 43 dup(0)
  PARAMETERS DW 0,0
  L ADDRESS DD 0
  PATH DB 32 dup(0)
  OVL1 NAME DB 'OVL1.OVL$'
  OVL2 NAME DB 'OVL2.OVL$'
   MEM ERROR DB 'Error', 13, 10, '$'
   READ ERROR DB 13,10, 'Reading error',13,10,'$'
   ALLOC ERROR DB 'Allocation error',13,10,'$'
   LOAD ERROR DB 'Loading error', 13, 10, '$'
DATA ENDS
CODE SEGMENT
   ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack
PRINT PROC NEAR
  push AX
  mov AH, 09h
  int 21h
  pop AX
  ret
PRINT ENDP
;-----
MEM FREE PROC NEAR
  push AX
   push BX
  push DX
   mov BX, offset end address
   mov AX, ES
   sub BX, AX
   shr BX, 4
   inc BX
   mov AH, 4Ah
   int 21h
   jnc MEM FREE end
   mov DX, offset MEM ERROR
   call PRINT
   MEM FREE end:
   pop DX
  pop BX
   pop AX
  ret
MEM FREE ENDP
```

```
;-----
SET_PATH PROC NEAR
  push dx
  push di
  push si
  push es
  mov ES, ES:[2Ch]
  mov SI, offset PATH
  xor DI, DI
  read byte:
  mov DL, ES:[DI]
  check byte:
  inc DI
  cmp DL, 0
  jne read byte
  mov DL, ES:[DI]
  cmp DL, 0
  jne check byte
  add DI, 3
  write path:
  mov DL, ES:[DI]
  mov [SI], DL
  inc SI
  inc DI
  cmp DL, 0
  jne write path
  backslash loop:
  dec SI
  cmp PATH[si-1],'\'
  jne backslash_loop
  mov di,0
  write filename:
  mov dl,bx[di]
  mov PATH[si], dl
  inc si
  inc di
  cmp dl,'$'
  jne write filename
  pop es
  pop si
  pop di
  pop dx
  ret
SET PATH ENDP
;-----
PREP OVERLAY PROC NEAR
  push AX
  push BX
  push CX
  push DX
  mov AH, 1Ah
  lea DX, DTA
```

```
int 21h
  mov AH, 4Eh
  lea DX, PATH
  mov CX, 0
  int 21h
   jnc allocation
  mov DX, offset READ_ERROR
  call PRINT
  jmp overlay size end
  allocation:
  mov SI, offset DTA
  add SI, 1Ah
  mov BX, [SI]
  shr BX, 4
  mov AX, [SI+2]
  shl AX, 12
  add BX, AX
  add BX, 2
  mov AH, 48h
  int 21h
  jnc save seg
  mov DX, offset ALLOC ERROR
  call PRINT
  jmp overlay size end
  save seg:
  mov PARAMETERS, AX
  mov PARAMETERS+2, AX
  overlay size end:
  pop DX
  pop CX
  pop BX
  pop AX
  ret
PREP OVERLAY ENDP
;-----
LOAD PROC NEAR
  push AX
  push DX
  push ES
  call SET PATH
  mov DX, offset PATH
  call PRINT
  call PREP OVERLAY
  mov DX, offset PATH
  push DS
  pop ES
  mov BX, offset PARAMETERS
  mov AX, 4B03h
  int 21h
  jnc loaded
  mov DX, offset LOAD_ERROR
   call PRINT
```

```
jmp overlay end
   loaded:
   mov AX, PARAMETERS
   mov word ptr L ADDRESS + 2, AX
   call L ADDRESS
   mov ES, AX
   mov AH, 49h
   int 21h
   overlay_end:
   pop ES
   pop DX
  pop AX
  ret
LOAD ENDP
;-----
Main PROC FAR
  sub AX, AX
  push AX
  mov AX, DATA
  mov DS, AX
  call MEM FREE
  mov BX, offset OVL1 NAME
  call LOAD
  mov BX, offset OVL2 NAME
  call LOAD
  xor AL, AL
  mov AH, 4Ch
  int 21H
Main ENDP
  end address:
CODE ENDS
END Main
Название файла: ovl1.asm
OVL1 SEGMENT
   ASSUME CS:OVL1, DS:NOTHING, SS:NOTHING, ES:NOTHING
   Main PROC FAR
        push AX
        push DX
        push DI
        push DS
        mov AX, CS
        mov DS, AX
        mov DX, offset SEG_STR
        mov DI, DX
        add DI, 38
        call WRD TO HEX
        call PRINT
        pop DS
        pop DI
```

```
pop DX
        pop AX
        retf
   Main ENDP
   TETR TO HEX PROC NEAR
        and AL,0Fh
        cmp AL,09
        jbe next
        add AL,07
        next: add AL, 30h
   TETR TO HEX ENDP
   BYTE TO HEX PROC NEAR
        push CX
        mov AH, AL
        call TETR TO HEX
        xchg AL, AH
        mov CL, 4
        shr AL,CL
        call TETR TO HEX
        pop CX
        ret
   BYTE TO HEX ENDP
   WRD TO HEX PROC NEAR
        push BX
        mov BH, AH
        call BYTE TO HEX
        mov [DI], AH
        dec DI
        mov [DI], AL
        dec DI
        mov AL, BH
        call BYTE TO HEX
        mov [DI], AH
        dec DI
        mov [DI], AL
        pop BX
        ret
   WRD_TO_HEX ENDP
   PRINT PROC NEAR
        push AX
        mov AH, 09h
        int 21h
        pop AX
        ret
   PRINT ENDP
   SEG STR DB 13,10,'OVL1.OVL loaded. Segment adress: h',13,10,'$'
OVL1 ENDS
END Main
```

Название файла: ovl2.asm

```
OVL2 SEGMENT
   ASSUME CS:OVL2, DS:NOTHING, SS:NOTHING, ES:NOTHING
   Main PROC FAR
        push AX
        push DX
        push DI
        push DS
        mov AX, CS
        mov DS, AX
        mov DX, offset SEG STR
        mov DI, DX
         add DI, 38
         call WRD TO HEX
         call PRINT
        pop DS
        pop DI
        pop DX
        pop AX
        retf
   Main ENDP
   TETR TO HEX PROC NEAR
         and AL, OFh
         cmp AL,09
         jbe next
         add AL,07
        next: add AL, 30h
         ret
   TETR TO HEX ENDP
   BYTE TO HEX PROC NEAR
         push CX
        mov AH, AL
         call TETR TO HEX
        xchg AL, AH
        mov CL, 4
         shr AL, CL
         call TETR TO HEX
        pop CX
        ret
   BYTE TO HEX ENDP
   WRD TO HEX PROC NEAR
         push BX
        mov BH, AH
         call BYTE TO HEX
        mov [DI], AH
        dec DI
        mov [DI], AL
         dec DI
        mov AL, BH
         call BYTE TO HEX
```

```
mov [DI], AH
        dec DI
        mov [DI],AL
        pop BX
        ret
   WRD_TO_HEX ENDP
   PRINT PROC NEAR
        push AX
        mov AH, 09h
        int 21h
        pop AX
        ret
   PRINT ENDP
   SEG STR DB 13,10,'OVL2.OVL loaded. Segment adress: h',13,10,'$'
OVL2 ENDS
END Main
```