# МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

### ОТЧЕТ

# по лабораторной работе №5

по дисциплине «Операционные системы»

**Тема:** Сопряжение стандартного и пользовательского обработчиков прерываний

Андрющенко К.С
Ефремов М.А.

Санкт-Петербург

2022

## Цель работы.

Исследование возможности встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартный обработчик от клавиатуры. Пользовательский обработчик прерывания получает управление по прерыванию (int 09h) при нажатии клавиши на клавиатуре. Он обрабатывает скан-код и осуществляет определенные действия, если скан-код совпадает с определенными кодами, которые он должен обрабатывать. Если скан-код не совпадает с этими кодами, то управление передается стандартному прерыванию.

#### Задание.

- 1. Для выполнения лабораторной работы необходимо написать и отладить программный модуль типа .EXE, который выполняет те же функции, как в программе ЛР 4, а именно:
  - проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 1Ch;
- устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний, если прерывание не установлено, и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h;
- если прерывание установлено, то выводится соответствующее сообщение и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- выгрузка прерывания по соответствующему значению параметра в командной строке /un. Выгрузка прерывания состоит в восстановлении стандартного вектора прерываний и освобождении памяти, занимаемой резидентом. Затем осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

Для того чтобы проверить установку прерывания, можно поступить следующим образом. Прочитать адрес, записанный в векторе прерывания. Предположим, что этот адрес указывает на точку входа в установленный резидент. На определенном, известном смещении в теле резидента располагается сигнатура, некоторый код, который идентифицирует резидент. Сравнив известное значение сигнатуры с реальным кодом, находящимся в

резиденте, можно определить, установлен ли резидент. Если значения совпадают, то резидент установлен. Длина кода сигнатуры должна быть достаточной, чтобы сделать случайное совпадение маловероятным.

Программа должна содержать код устанавливаемого прерывания в виде удаленной процедуры. Этот код и будет работать после установки при возникновении прерывания. Он должен выполнять следующие функции:

- сохранить значения регистров в стеке при входе и восстановить их при выходе;
  - при выполнении тела процедуры анализируется скан-код;
- если этот код совпадает с одним из заданных, то требуемый код записывается в буфер клавиатуры;
- если этот код не совпадает ни с одним из заданных, то осуществляется передача управления стандартному обработчику прерывания.
- 2. Запустите отлаженную программу и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания 09h установлен. Работа прерывания проверяется введением различных символов, обрабатываемых установленным обработчиком и стандартным обработчиком.
- 3. Также необходимо проверить размещение прерывания в памяти. Для этого запустите программу ЛР 3, которая отображает карту памяти в виде списка блоков МСВ. Полученные результаты поместите в отчет.
- 4. Запустите отлаженную программу еще раз и убедитесь, что программа определяет установленный обработчик прерываний. Полученные результаты поместите в отчет.
- 5. Запустите отлаженную программу с ключом выгрузки и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания выгружен, т.е. сообщения на экран не выводятся, а память, занятая резидентом, освобождена. Для этого также следует запустить программу ЛР3. Полученные результаты поместите в отчет.
  - 6. Ответьте на контрольные вопросы.

## Выполнение работы.

- 1. Был изменен .EXE модуль ЛР 4 для новых условий, а именно: изменена процедура прерывания MY\_INT, изменяется вектор прерывания 09h, а не 1Ch.
- 2. После запуска модуля были нажаты следующие клавиши: left ALT, e, f, z, space, k. Результат представлен на рисунке 1:

```
C:\>1b5
Interruption was loaded
C:\>_RfX k_
```

Рисунок 1 – результат первого шага

3. Для выполнения данного шага воспользуемся программой lb3\_1 из предыдущей лабораторной работы. Результат представлен на рисунке 2. Как можно заметить, обработчик прерывания действительно загружен в память.

```
C:\>lb3_1.com

Available memory: 647872

Extended memory: 245760

MCB num 1, MCB adress: 016Fh, PCP adress: 0008h, size: 16, SC/SD:

MCB num 2, MCB adress: 0171h, PCP adress: 00000h, size: 64, SC/SD:

MCB num 3, MCB adress: 0176h, PCP adress: 0040h, size: 256, SC/SD:

MCB num 4, MCB adress: 0187h, PCP adress: 0192h, size: 144, SC/SD:

MCB num 5, MCB adress: 0191h, PCP adress: 0192h, size: 864, SC/SD:

MCB num 6, MCB adress: 0108h, PCP adress: 01D3h, size: 144, SC/SD:

MCB num 7, MCB adress: 01D2h, PCP adress: 01D3h, size: 647872, SC/SD: LB3_1

C:\>_
```

Рисунок 2 – Результаты второго шага

4. При повторном запуске программы действительно выводится сообщение о том, что обработчик уже установлен. Вывод сообщения представлен на рисунке 3.

```
C:\>lb5
Interruption was loaded
C:\>lb5
Interruption is already loaded
C:\>
```

Рисунок 3 – Результаты третьего шага

5. Вызовем программу с параметром /un. Запустим программу прошлой лабораторной работы. Результат представлен на рисунке 4. Как можно заметить, при нажатии клавиш f, left ALT, e, r, z символы выводятся стандартно, а память освобождена.

```
C:\>lb5
Interruption was loaded

C:\>lb5 /un
Interruption was unloaded

C:\>lb3_1
Available memory: 648912
Extended memory: 245760

MCB num 1, MCB adress: 016Fh, PCP adress: 0008h, size: 16, SC/SD:
MCB num 2, MCB adress: 0171h, PCP adress: 0000h, size: 64, SC/SD:
MCB num 3, MCB adress: 0176h, PCP adress: 0040h, size: 256, SC/SD:
MCB num 4, MCB adress: 0187h, PCP adress: 0192h, size: 144, SC/SD:
MCB num 5, MCB adress: 0191h, PCP adress: 0192h, size:648912, SC/SD: LB3_1

C:\>ferz
```

Рисунок 4 – Результаты четвертого шага

Исходный код программы см. в приложении А.

#### Ответы на вопросы.

1. Какого типа прерывания использовались в работе?

В работе использовались аппаратные (09h, 16h) и программные (21h) прерывания.

2. Чем отличается скан-код от кода ASCII?

Скан-код — это специальный код, присвоенный каждой клавише, с помощью которого драйвер клавиатуры распознает нажатую клавишу. А ASCII код — это численное представление символов в таблице ASCII (например, 'a', 'b' и др. имеют и скан-коды, и ASCII-коды, т. к. это и символы, и клавиши, но 'space', 'enter' и др. — лишь клавиши, у них есть только скан-коды)

#### Выводы.

В ходе работы был написан собственный обработчик прерываний клавиатуры, а также была реализована установка и выгрузка данного обработчика.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ А

# ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

Название файла: lb5.asm AStack SEGMENT STACK DW 128 DUP(?) AStack ENDS DATA SEGMENT NOT LOAD db 'Interruption did not load', ODH, OAH, '\$' LOAD db 'Interruption was loaded', ODH, OAH, '\$' UNLOAD db 'Interruption was unloaded', ODH, OAH, '\$' ALREADY LOAD db 'Interruption is already loaded', ODH, OAH, '\$' DATA ENDS TESTPC SEGMENT ASSUME CS:TESTPC, DS:DATA, SS:AStack ;-----; ПРОЦЕДУРЫ ;-----PRINT PROC near push AX mov AH, 09h int 21h pop AX ret PRINT ENDP ;-----MY INT PROC far jmp handle PSP dw 0 KEEP IP dw 0 KEEP CS dw 0 KEEP SS dw 0 KEEP SP dw 0 KEEP AX dw 0 KEY SYM db 0 signature dw 9871h IStack db 50 dup(" ") handle: mov KEEP AX, AX mov AX, SS mov KEEP SS, AX mov KEEP SP, SP mov AX, seg IStack mov SS, AX

mov SP, offset handle

```
push AX
     push BX
     push CX
     push DX
     in AL, 60h
     cmp AL, 38h
     je space
     cmp AL, 2Ch
     je z_key
     cmp AL, 12h
     je e key
     pushf
     call dword ptr CS:KEEP IP
     jmp exit int
space:
     mov KEY_SYM, '_'
     jmp next key
z key:
     mov KEY SYM, 'X'
     jmp next_key
e_key:
    mov KEY SYM, 'R'
next key:
     in AL, 61h
     mov AH, AL
     or AL, 80h
     out 61h, AL
     xchg AL, AL
     out 61h, AL
     mov AL, 20h
     out 20h, AL
print key:
     mov AH, 05h
     mov CL, KEY SYM
     mov CH, 00h
     int 16h
     or AL, AL
     jz exit int
     mov AX, 40h
     mov ES, AX
     mov AX, ES: [1Ah]
     mov ES:[1Ch], AX
     jmp print key
exit int:
     pop DX
```

```
pop CX
    pop BX
    pop AX
    mov SP, KEEP SP
    mov AX, KEEP SS
    mov SS, AX
    mov AX, KEEP AX
    mov AL, 20h
    out 20h, AL
    iret
end int:
MY INT ENDP
;-----
MY INT LOAD PROC near
    mov PSP, ES
    mov AH, 35h
    mov AL, 09h
    int 21h
    mov KEEP IP, BX
    mov KEEP CS, ES
    push DS
    mov DX, offset MY INT
    mov AX, seg MY INT
    mov DS, AX
    mov AH, 25h
    mov AL, 09h
    int 21h
    pop DS
    mov DX, offset end int
    mov CL, 4
    shr DX, CL
    inc DX
    mov AX, CS
    sub AX, PSP
    add DX, AX
    mov AL, 0
    mov AH, 31h
    int 21h
    ret
MY INT LOAD ENDP
;-----
MY INT UNLOAD PROC near
    CLI
    push DS
    mov AX, ES: [KEEP CS]
    mov DS, AX
    mov DX, ES: [KEEP IP]
    mov AH, 25h
```

```
mov AL, 09h
    int 21h
    pop DS
    STI
    mov AX, ES: [PSP]
    mov ES, AX
    push ES
    mov AX, ES:[2Ch]
    mov ES, AX
    mov AH, 49h
    int 21h
    pop ES
    int 21h
    ret
MY INT UNLOAD ENDp
;-----
IS LOADED PROC near
    push BX
    push ES
    mov AH, 35h
    mov AL, 09h
    int 21h
    mov AX, ES:[signature]
    cmp AX, 9871h
    je loaded
    mov AL, Oh
    jmp end isloaded
loaded:
    mov AL, 01h
end isloaded:
    pop ES
    pop BX
    ret
IS LOADED ENDP
;-----
IS FLAG PROC near
    push BP
    mov BP, 0082h
    mov AL, ES:[BP]
    cmp AL, '/'
    jne not_good
    mov AL, ES: [BP+1]
    cmp AL, 'u'
    jne not good
    mov AL, ES:[BP+2]
    cmp AL, 'n'
```

```
jne not_good
    mov AL, 01h
    jmp good
not good:
    mov AL, Oh
good:
    pop BP
    ret
IS FLAG endp
;-----
MAIN PROC far
    mov ax, data
    mov ds, ax
    call IS FLAG
    mov BX, AX
    call IS LOADED
    cmp AL, Oh
    je not loaded
    cmp BL, 0h
    jne int unload
    mov DX, offset ALREADY_LOAD
    call PRINT
    jmp end main
not loaded:
    cmp BL, Oh
    je int load
    mov DX, offset NOT_LOAD
    call PRINT
    jmp end main
int load:
    mov DX, offset LOAD
    call PRINT
    call MY INT LOAD
    jmp end_main
int unload:
    mov AH, 35h
    mov AL, 09h
    int 21h
    mov DX, offset UNLOAD
    call PRINT
    call MY INT UNLOAD
end main:
    xor AL, AL
    mov AH, 4Ch
    int 21h
MAIN ENDP
```

TESTPC ENDS END MAIN