# МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

### ОТЧЕТ

# по лабораторной работе №4 по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Обработка стандартных прерываний.

Студентка гр. 0382	Морева Е.С.
Преподаватель	Ефремов М.А.

Санкт-Петербург 2022

### Цель работы.

В архитектуре компьютера существуют стандартные прерывания, за которыми закреплены определенные вектора прерываний. Вектор прерываний хранит адрес подпрограммы обработчика прерываний. При возникновении прерывания, аппаратура компьютера передает управление по соответствующему адресу вектора прерывания. Обработчик прерываний получает управление и выполняет соответствующие действия.

В лабораторной работе № 4 предлагается построить обработчик прерываний сигналов таймера. Эти сигналы генерируются аппаратурой через определенные интервалы времени и, при возникновении такого сигнала, возникает прерывание с определенным значением вектора. Таким образом, управление будет передано функции, чья точка входа записана в соответствующий вектор прерывания.

### Задание.

- **Шаг 1**. Для выполнения лабораторной работы необходимо написать и отладить программный модуль типа .EXE, который выполняет следующие функции:
- 1) Проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 1Ch.
- 2) Устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний, если прерывание не установлено, и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- 3) Если прерывание установлено, то выводится соответствующее сообщение и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- 4) Выгрузка прерывания по соответствующему значению параметра в командной строке /un. Выгрузка прерывания состоит в восстановлении стандартного вектора прерываний и освобождении памяти, занимаемой

резидентом. Затем осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h. Для того, чтобы проверить установку прерывания, можно поступить следующим образом. Прочитать адрес, записанный в векторе прерывания. Предположим, что этот адрес указывает на точку входа в установленный резидент. На определенном, известном смещении в теле резидента располагается сигнатура, некоторый код, который идентифицирует резидент. Сравнив известное значение сигнатуры с реальным кодом, находящимся в резиденте, можно определить, установлен ли резидент. Если значения совпадают, то резидент установлен. Длину кода сигнатуры должна быть достаточной, чтобы сделать случайное совпадение маловероятным.

Программа должна содержать код устанавливаемого прерывания в виде удаленной процедуры. Этот код будет работать после установки при возникновении прерывания. Он должен выполнять следующие функции:

- 1) Сохраняет стек прерванной программы (регистры SS и SP) в рабочих переменных и восстановить при выходе.
  - 2) Организовать свой стек.
- 3) Сохранить значения регистров в стеке при входе и восстановить их при выходе.
- 4) При выполнении тела процедуры накапливать общее суммарное число прерываний и выводить на экран. Для вывода на экран следует использовать прерывание int 10h, которое позволяет непосредственно выводить информацию на экран.
- 5) Функция прерывания должна содержать только переменные, которые она использует.
- **Шаг 2.** Запустите отлаженную программу и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания 1Ch установлен. Работа прерывания должна отображаться на экране, а также необходимо проверить размещение прерывания в памяти. Для этого запустите программу ЛР 3, которая отображает карту памяти в виде списка блоков МСВ. Полученные результаты поместите в отчет.
- **Шаг 3**. Запустите отлаженную программу еще раз и убедитесь, что программа определяет установленный обработчик прерываний. Полученные результаты поместите в отчет.

**Шаг 4**. Запустите отлаженную программу с ключом выгрузки и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания выгружен, то есть сообщения на экран не выводятся, а память, занятая резидентом освобождена. Для этого также следует запустить программу ЛР 3. Полученные результаты поместите в отчет.

Шаг 5. Ответьте на контрольные вопросы.

### Выполнение работы.

- Шаг 1. Был написан и отлажен программный модуль типа .EXE, который выполняет следующие функции:
  - 1) Проверяет, установлено ли пользовательское прерывание;
  - 2) Устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания;
- 3) Если резидентная функция уже установлена выводит соответствующее сообщение;
- 4) Выгружает прерывание по значению параметра в командной строке: /un, восстанавливая стандартный вектор прерывания.

Пользовательское прерывание 1Ch — выводит информацию о количестве сигналов таймера с момента запуска программы.

Функции, реализованные в работе:

- setCurs Установка курсора;
- getCurs Возврат положения курсора;
- ROUT Обработчик прерывания (считает и выводит число его вызовов от таймера);
- CHECK\_USER\_INT— Проверка, загружено ли пользовательское

прерывание;

- SET\_INT Установка нового обработчика прерывания с запоминанием данных для восстановления предыдущего;
- PRINT Осуществление вывода

### Шаг 2. Загрузка программы.

Запускаем программу с обработкой пользовательского прерывания:

```
C:\>LINK.EXE LAB4~1

Microsoft (R) Overlay Linker Version 3.64

Copyright (C) Microsoft C Counts of interupt: 001215 rved.

Run File [LAB4~1.EXE]:

List File [NUL.MAP]:

Libraries [.LIB]:

C:\>LAB4~1.EXE

Loaded.
```

Рисунок 1 — Результат загрузки lab4~1.exe

Запускаем код 3-й лабораторной работы:

```
C:\>LAB3~3.com
Size of available memory = 647568
Size of extended memory = 15728640
MCB: 1; adress: 016FH; PSP: 0008H; size in bytes: 16; SC\SD:
MCB: 2; adress: 0171H; P
                              Counts of interupt: 003757 4: SCNSD:
MCB: 3; adress: 0176H; PSP: 0040H; size in bytes: 256; SCNSD:
MCB: 4; adress: 0187H; PSP: 0192H; size in bytes:
                                                         144; SC\SD:
MCB: 5; adress: 0191H; PSP: 0192H; size in bytes:
                                                         1168; SC\SD: LAB4~1
MCB: 6; adress: 01DBH; PSP: 01E6H; size in bytes:
                                                         1144; SC\SD:
      7; adress: 01E5H; PSP: 01E6H; size in bytes:
MCB:
                                                         1832; SC\SD: LAB3~3
MCB: 8; adress: 021AH; PSP: 01E6H; size in bytes: 65536; SC\SD: LAB3~3
MCB: 9; adress: 121BH; PSP: 0000H; size in bytes: 581168; SC\SD:
```

Рисунок 2 — Результат запуска lab3~3.com после установки прерывания Мы видим, что в памяти остались блоки МСВ обработчика прерывания), значит пользовательское прерывание успешно загружено в память.

Шаг 3. Повторный запуск программы.

```
C:\>LAB4~1.EXE
Loaded.

C:\>LAB4~1.EXE
Installed.

C:\>S

C:\>S

Counts of interupt: 000426
```

Рисунок 3 — Результат повторной загрузки lab4~1.exe

Выведено сообщение что данное прерывание уже установлено и его нет необходимости устанавливать повторно.

### Шаг 4. Восстановление прерывания по умолчанию.

```
Size of available memory = 647568
Size of available memory = 047300

Size of extended memory = 15728640

MCB: 1; adress: 016FH; P Counts of interupt: 000

MCB: 2; adress: 0171H; PSP: 0000H; size in bytes:

MCB: 3; adress: 0176H; PSP: 0040H; size in bytes:

MCB: 4; adress: 0187H; PSP: 0192H; size in bytes:

MCB: 5; adress: 019PH; PSP: 019CH; size in bytes:
                                                                     Counts of interupt: 000541 6; SC\SD:
                                                                                                                                      64; SC\SD:
                                                                                                                                      256; SC\SD:
                                                                                                                                     144; SC\SD:
                                                                                                                                   1168; SC\SD: LAB4~1
MCB: 6; adress: 01DBH; PSP: 01E6H; size in bytes: 1144; SC\SD: MCB: 7; adress: 01E5H; PSP: 01E6H; size in bytes: 1768; SC\SD: LAB3~2 MCB: 8; adress: 0216H; PSP: 0000H; size in bytes: 646784; SC\SD: 24L=!te
 C:\>LAB4~1.EXE /unl
Unloaded.
 C:\>LAB3~2.COM
Size of available memory = 648912
Size of extended memory = 15728640
MCB: 1; adress: 016FH; PSP: 0008H; size in bytes:
MCB: 2; adress: 0171H; PSP: 0000H; size in bytes:
MCB: 3; adress: 0176H; PSP: 0040H; size in bytes:
MCB: 4; adress: 0187H; PSP: 0192H; size in bytes:
MCB: 5; adress: 0191H; PSP: 0192H; size in bytes:
                                                                                                                                       16; SC\SD:
                                                                                                                                      64; SC\SD:
256; SC\SD:
                                                                                                                                      144; SC\SD:
                                                                                                                                      768; SC\SD: LAB3~2
               6; adress: 01C2H; PSP: 0000H; size in bytes: 648128; SCNSD: 24L=!te
```

Рисунок 4 — Результат запуска lab4~1.exe с ключом выгрузки

Мы видим, что блоки памяти, в которых хранилось пользовательское прерывание удалены, значит прерывание успешно выгружено.

Исходный код программ см. в приложении А

### Контрольные вопросы.

1) Как реализован механизм прерывания от часов?

Сигналы генерируются аппаратурой примерно 18 раз в секунду. При возникновении такого сигнала возникает прерывание от часов (вызывается с помощью аппаратного прерывания 1СН). При замене вектора прерывания на пользовательский, при генерации прерывания будет вызываться пользовательская функция.

2) Какого типа прерывания использовались в работе?

Программные прерывания: int 10h, int 21h

Аппаратные: int 1Ch

### Выводы.

В ходе выполнения был изучен механизм обработки прерываний в DOS.

Разработана программа, загружающая и выгружающая пользовательское прерывание от системного таймера в память.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММ

Название файла: lb.asm

AStack SEGMENT STACK DW 100 DUP(?) AStack ENDS

DATA SEGMENT LOADED db 'Loaded.', ODH, OAH, '\$' INSTALLED db 'Installed.', ODH, OAH, '\$' UNLOADED db 'Unloaded.', ODH, OAH, '\$' DATA ENDS

CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE, DS:DATA, ES:DATA, SS:AStack

PRINT PROC NEAR push AX

```
mov AH, 09h
     int 21h
     pop AX
     ret
PRINT FNDP
setCurs PROC
;Установка позиции курсора
     push AX
     push BX
     push DX
     push CX
     mov AH,02h
     mov BH,0
     int 10h
     pop CX
     pop DX
     pop BX
     pop AX
     ret
setCurs ENDP
getCurs PROC
; чтение позиции и размера курсора
; вход: ВН = видео страница
; выход: DH,DL = текущие строка, колонка курсора
    CH,CL = текущие начальная, конечная строки курсора
     push AX
     push BX
     push CX
     mov AH,03h
     mov BH,0
     int 10h
     pop CX
     pop BX
     pop AX
 ret
getCurs ENDP
ROUT PROC FAR
 jmp _ROUT
 SIGN db '0000'
     KEEP_CS dw 0 ; для хранения сегмента
 KEEP_IP dw 0 ; и смещения прерывания
     KEEP_PSP dw 0
     STOP_VAL db 0
     PROC_STACK dw 100 dup (0)
 KEEP_SS dw 0
 KEEP_AX dw 0
 KEEP SP dw 0
```

```
_ROUT:
      mov KEEP_SS, SS
      mov KEEP_AX, AX
      mov KEEP_SP, SP
      mov AX, seg PROC STACK
  mov SS, AX
  xor SP, SP
  mov AX, KEEP_AX
  push AX
  push DX
  push DS
  push ES
  cmp STOP_VAL, 1
  je RES
  call getCurs
  push DX
  mov DH, 15; DH, DL = строка, колонка (считая от 0)
  mov DL, 25
  call setCurs
; подсчет общего числа прерываний
  push SI
  push CX
  push DS
      push AX
  mov AX, seg COUNT
  mov DS, AX
  mov BX, offset COUNT
  add BX, 24
  mov SI, 4
_LOOP:
  mov AH,[BX+SI]
      inc AH
  cmp AH, 3AH
  jne ROUT_NEXT
  mov AH, 30H
  mov [BX+SI], AH
  dec SI
  cmp SI, 0
  jne _LOOP
ROUT_NEXT:
  mov [BX+SI], AH
  pop DS
  pop SI
  pop BX
  pop AX
  push ES
      push BP
  mov AX, seg COUNT
```

mov ES, AX

```
mov AX, offset COUNT
 mov BP, AX
 mov AH, 13h
 mov AL, 1
 mov СХ, 31; число экземпляров символа для записи
 mov BH, 0 ; номер видео страницы
 int 10h
  pop BP
 pop ES
 pop DX
 call setCurs
 jmp EXIT
RES:
 cli
 mov DX, KEEP_IP
  mov AX, KEEP CS
 mov DS, AX
 mov AH, 25h
     mov AL, 1CH
     int 21H
               ; восстанавливаем вектор
 mov ES, KEEP_PSP
 mov ES, ES:[2Ch]
 mov AH, 49h
 int 21h
 mov ES, KEEP PSP
 mov AH, 49h
 int 21h
 sti
EXIT:
 pop ES
  pop DS
 pop DX
 pop AX
     mov AX, KEEP SS
 mov SS, AX
 mov SP, KEEP_SP
  mov AX, KEEP_AX
     mov AL, 20H
     out 20H,AL
 iret
ROUT ENDP
CHECK_USER_INT PROC
  mov AH, 35h
                 ; функция получения вектора
 mov AL, 1Ch
                 ; номер вектора
 int 21h
 mov SI, offset SIGN
 sub SI, offset ROUT
```

mov AX,'00'

```
cmp AX, ES:[BX+SI]
 ine UNLOAD
 cmp AX, ES:[BX+SI+2]
 je LOAD
UNLOAD:
 call SET_INT
  mov DX, offset FINAL ; размер в байтах от начала сегмента
  mov CL, 4
                    ; перевод в параграфы
 shr DX, CL
 inc DX
                  ; размер в параграфах
 add DX, CODE
 sub DX, KEEP_PSP
 xor AL, AL
 mov AH, 31h
     int 21h
LOAD:
 push ES
 push AX
 mov AX, KEEP_PSP
 mov ES, AX
 cmp byte ptr ES:[82h],'/'
 ine INST
 cmp byte ptr ES:[83h],'u'
 jne INST
 cmp byte ptr ES:[84h],'n'
 je UNL
INST:
  pop AX
 pop ES
 mov DX, offset INSTALLED
 call PRINT
 ret
UNL:
  pop AX
  pop ES
 mov byte ptr ES:[BX+SI+10], 1
 mov DX, offset UNLOADED
 call PRINT
  ret
CHECK USER INTENDP
SET INT PROC
     push AX
     push BX
     push DX
     push ES
  push DS
  mov AH, 35h
                  ; функция получения вектора
  mov AL, 1Ch
                  ; номер вектора
 int 21h
```

mov KEEP IP, BX ; запоминание смещения

```
mov KEEP CS, ES ; и сегмента
 mov dx, offset ROUT; смещение для процедуры в DX
 mov ax, seg ROUT ; сегмент процедуры
     mov DS, AX
                    ; помещаем в DS
 mov AH, 25h
                 ; функция установки вектора
 mov AL, 1Ch
                 ; номер вектора
 int 21h
              ; меняем прерывание
 pop DS
 mov DX, offset LOADED
 call PRINT
 pop ES
     pop DX
     pop BX
     pop AX
 ret
SET_INT ENDP
MAIN PROC FAR
 mov AX, DATA
 mov DS, AX
     mov KEEP PSP, ES
 call CHECK_USER_INT
 xor AL, AL
 mov AH, 4Ch
 int 21h
MAIN ENDP
     FINAL:
CODE ENDS
 END MAIN
```