# МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

### ОТЧЕТ

## по лабораторной работе №4

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Обработка стандартных прерываний.

Студентка гр. 0382	Чегодаева Е.А
Преподаватель	Ефремов М.А.

Санкт-Петербург

### Цель работы.

В архитектуре компьютера существуют стандартные прерывания, за которыми закреплены определенные вектора прерываний. Вектор прерываний хранит адрес подпрограммы обработчика прерываний. При возникновении прерывания, аппаратура компьютера передает управление по соответствующему адресу вектора прерывания. Обработчик прерываний получает управление и выполняет соответствующие действия.

В лабораторной работе № 4 предлагается построить обработчик прерываний сигналов таймера. Эти сигналы генерируются аппаратурой через определенные интервалы времени и, при возникновении такого сигнала, возникает прерывание с определенным значением вектора. Таким образом, управление будет передано функции, чья точка входа записана в соответствующий вектор прерывания.

### Задание.

- **Шаг** 1. Для выполнения лабораторной работы необходимо написать и отладить программный модуль типа .EXE, который выполняет следующие функции:
- 1) Проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 1Ch.
- 2) Устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний, если прерывание не установлено, и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- 3) Если прерывание установлено, то выводится соответствующее сообщение и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- 4) Выгрузка прерывания по соответствующему значению параметра в командной строке /un. Выгрузка прерывания состоит в восстановлении стандартного вектора прерываний и освобождении памяти, занимаемой резидентом. Затем осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

Для того, чтобы проверить установку прерывания, можно поступить

следующим образом. Прочитать адрес, записанный в векторе прерывания. Предположим, что этот адрес указывает на точку входа в установленный резидент. На определенном, известном смещении в теле резидента располагается сигнатура, некоторый код, который идентифицирует резидент. Сравнив известное значение сигнатуры с реальным кодом, находящимся в резиденте, можно определить, установлен ли резидент. Если значения совпадают, то резидент установлен. Длину кода сигнатуры должна быть достаточной, чтобы сделать случайное совпадение маловероятным.

Программа должна содержать код устанавливаемого прерывания в виде удаленной процедуры. Этот код будет работать после установки при возникновении прерывания. Он должен выполнять следующие функции:

- 1) Сохраняет стек прерванной программы (регистры SS и SP) в рабочих переменных и восстановить при выходе.
  - 2) Организовать свой стек.
- 3) Сохранить значения регистров в стеке при входе и восстановить их при выходе.
- 4) При выполнении тела процедуры накапливать общее суммарное число прерываний и выводить на экран. Для вывода на экран следует использовать прерывание int 10h, которое позволяет непосредственно выводить информацию на экран.
- 5) Функция прерывания должна содержать только переменные, которые она использует.
- *Шаг* 2. Запустите отлаженную программу и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания 1Ch установлен. Работа прерывания должна отображаться на экране, а также необходимо проверить размещение прерывания в памяти. Для этого запустите программу ЛР 3, которая отображает карту памяти в виде списка блоков МСВ. Полученные результаты поместите в отчет.
- *Шаг 3*. Запустите отлаженную программу еще раз и убедитесь, что программа определяет установленный обработчик прерываний. Полученные результаты поместите в отчет.

*Шаг* 4. Запустите отлаженную программу с ключом выгрузки и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания выгружен, то есть сообщения на экран не выводятся, а память, занятая резидентом освобождена. Для этого также следует запустить программу ЛР 3. Полученные результаты поместите в отчет.

*Шаг 5*. Ответьте на контрольные вопросы.

### Выполнение работы.

- Шаг 1. Был написан и отлажен программный модуль типа .EXE, который выполняет следующие функции:
  - 1) Проверяет, установлено ли пользовательское прерывание;
  - 2) Устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания;
- 3) Если резидентная функция уже установлена выводит соответствующее сообщение;
- 4) Выгружает прерывание по значению параметра в командной строке: /un, восстанавливая стандартный вектор прерывания.

Пользовательское прерывание 1Ch — выводит информацию о количестве сигналов таймера с момента запуска программы.

Функции, реализованные в работе:

- setCurs Установка курсора;
- getCurs Возврат положения курсора;
- ROUT Обработчик прерывания (считает и выводит число его вызовов от таймера);
- СНЕСК Проверка, загружено ли пользовательское прерывание;
- SET\_INT Установка нового обработчика прерывания с запоминанием данных для восстановления предыдущего;
- PRINT Осуществление вывода.

### Шаг 2. Загрузка программы.

Для того, чтобы удостовериться в корректности дальнейшей работы прерывания — фиксируем вывод информации о состоянии блоков МСВ перед установкой прерывания (пользуясь программой из лабораторной работы №3).

```
C:\>lb3.com

Amount of available memory : 648912 bytes;

Extended memory size : 15360 kbytes;

MCB Type: 4D, MCB Adress: 016F, Owner: 0008h, Size: 16 b, Name:

MCB Type: 4D, MCB Adress: 0171, Owner: 0000h, Size: 64 b, Name:

MCB Type: 4D, MCB Adress: 0176, Owner: 0040h, Size: 256 b, Name:

MCB Type: 4D, MCB Adress: 0187, Owner: 0192h, Size: 144 b, Name:

MCB Type: 5A, MCB Adress: 0191, Owner: 0192h, Size: 648912 b, Name: LB3
```

Рисунок 1 — Результат запуска lb3.com перед установкой прерывания

Далее запускаем программу с обработкой пользовательского прерывания:

```
C:\>lb.exe
User interrupt loaded...
Number of calls: 00053
```

Рисунок 2 — Результат загрузки lb.exe

Следом, вновь запускаем код 3-й лабораторной работы:

```
C:\>lb3.com
Amount of available memory : 647520 bytes;
Extended memory size : 15360 kbytes;
MCB Type: 4D, MCB Adress: 016F, Owner: 0008h, Size:
                                                              16 b, Name:
MCB Type: 4D, MCB Adress: 0171, Owner: 0000h, Size:
                                                              64 b, Name:
MCB Type: 4D, MCB Adress: 0176, Owner: 0040h, Size:
                                                             256 b, Name:
MCB Type: 4D, MCB Adress: 0187, Owner: 0192h, Size: MCB Type: 4D, MCB Adress: 0191, Owner: 0192h, Size:
                                                             144 b, Name:
                                                            1216 b, Name: LB
MCB Type: 4D, MCB Adress: 01DE, Owner: 01E9h, Size:
                                                            1144 b, Name:
MCB Type: 5A, MCB Adress: 01E8, Owner: 01E9h, Size: 647520 b, Name: LB3
    Number of calls: 00091
```

Рисунок 3 — Результат запуска lb3.com после установки прерывания

Исходя из вывода программы lb3.com видно, что в памяти остались блоки MCB обработчика прерывания (lb.exe), что свидетельствует о том, что пользовательское прерывание успешно загружено в память.

### Шаг 3. Повторный запуск программы.

```
C:\>lb.exe
User interrupt installed!
Number of calls: 00112
```

Рисунок 4 — Результат повторной загрузки lb.exe

В результате, прерывание не было установлено повторно, о чем говорит соответствующее сообщение.

Шаг 4. Восстановление прерывания по умолчанию.

```
C:\>lb.exe /un
User interrupt unloaded!
```

Рисунок 5 — Результат запуска lb.exe с ключом выгрузки

```
C:N>1b3.com
Amount of available memory: 648912 bytes;
Extended memory size: 15360 kbytes;
MCB Type: 4D, MCB Adress: 016F, Owner: 0008h, Size: 16 b, Name:
MCB Type: 4D, MCB Adress: 0171, Owner: 0000h, Size: 64 b, Name:
MCB Type: 4D, MCB Adress: 0176, Owner: 0040h, Size: 256 b, Name:
MCB Type: 4D, MCB Adress: 0187, Owner: 0192h, Size: 144 b, Name:
MCB Type: 5A, MCB Adress: 0191, Owner: 0192h, Size: 648912 b, Name: LB3
```

Рисунок 6 — Результат запуска lb3.com после выгрузки прерывания

Вывод программы lb3.com демонстрирует то, что блоки памяти, в которых хранилось пользовательское прерывание — удалены, следовательно, и само прерывание выгружено.

Исходный код программ см. в приложении А

### Контрольные вопросы.

- 1) Как реализован механизм прерывания от часов?
  - > Ответ: Механизм прерывания от часов реализован так:

При возникновении сигнала часов (сигналы генерируются аппаратурой через определенные интервалы времени) — возникает прерывание с определенным значением вектора: сохраняется состояние регистров текущей программы, для последующего возвращения, из вектора прерывания считываются СЅ и IP обработчика, и следом управление передаётся функции, чья точка входа записана в соответствующий вектор прерывания. Прерывание обрабатывается и затем управление вновь переходит к прерванной программе.

- 2) Какого типа прерывания использовались в работе?
  - ➤ Ответ: В работе использовались программные прерывания (int 10h, int 21h) и аппаратные (int 1Ch).

### Выводы.

В ходе выполнения был изучен механизм обработки прерываний в DOS.

Разработана программа, загружающая и выгружающая пользовательское прерывание от системного таймера в память.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММ

```
Название файла: lb.asm
AStack SEGMENT STACK
      DW 100 DUP(?)
AStack ENDS
DATA SEGMENT
LOADING db 'User interrupt loaded...', ODH, OAH, '$'
LOADED db 'User interrupt installed!', ODH, OAH, '$'
UNLOADED db 'User interrupt unloaded!', ODH, OAH, '$'
DATA ENDS
CODE SEGMENT
 ASSUME CS:CODE, DS:DATA, ES:DATA, SS:AStack
PRINT PROC NEAR
      push AX
      mov AH, 09h
      int 21h
      pop AX
      ret
PRINT ENDP
setCurs PROC
;Установка позиции курсора
      push AX
      push BX
      push DX
      push CX
      mov AH,02h
      mov BH,0
      int 10h ; выполнение.
      pop CX
      pop DX
      pop BX
      pop AX
      ret
setCurs ENDP
getCurs PROC
; 03Н читать позицию и размер курсора
; вход: ВН = видео страница
; выход: DH,DL = текущие строка, колонка курсора
    CH,CL = текущие начальная, конечная строки курсора
```

```
push AX
      push BX
      push CX
      mov AH,03h
      mov BH,0
      int 10h ; выполнение.
      pop CX
      pop BX
      pop AX
      ret
getCurs ENDP
ROUT PROC FAR
 jmp_ROUT
      SIGN db '0000'
      KEEP_CS dw 0 ; для хранения сегмента
      KEEP_IP dw 0 ; и смещения прерывания
      KEEP PSP dw 0
      VAL db 0
      STACKdw 100 dup (0)
      KEEP SS dw 0
      KEEP AX
                    dw 0
      KEEP_SP dw 0
      COUNT db ' Number of calls: 00000 ','$'
ROUT:
      mov KEEP_SS, SS
      mov KEEP_AX, AX
      mov KEEP_SP, SP
      mov AX, seg _STACK
      mov SS, AX
      mov SP, 0
      mov AX, KEEP_AX
      push AX
      push DX
      push DS
      push ES
      cmp VAL, 1
      je RES
      call getCurs
      push DX
      mov DH, 23; DH, DL = строка, колонка (считая от 0)
      mov DL, 0
      call setCurs
ROUT_SUM:
      push SI
      push CX
      push DS
```

```
push AX
      mov AX, seg COUNT
      mov DS, AX
      mov BX, offset COUNT
      add BX, 21
      mov SI, 3
lp:
      mov AH,[BX+SI]
      add AH, 1
      cmp AH, 58
      jne ROUT_NEXT
      mov AH, 48
      mov [BX+SI], AH
      sub SI, 1
      cmp SI, 0
      jne lp
ROUT NEXT:
      mov [BX+SI], AH
      pop DS
      pop SI
      pop BX
      pop AX
      push ES
      push BP
      mov AX, seg COUNT
      mov ES, AX
      mov AX, offset COUNT
      mov BP, AX
      mov AH, 13h
      mov AL, 1
                   ; sub function code
      mov CX, 28 ;число экземпляров символа для записи
      mov BH, 0
                  ;номер видео страницы
      int 10h
                  ;выполнить функцию
      pop BP
      pop ES
      pop DX
      call setCurs
      jmp FINAL
RES:
      cli
      mov DX, KEEP IP
      mov AX, KEEP_CS
      mov DS, AX
      mov AH, 25h
      mov AL, 1CH
      int 21H
               ; восстанавливаем вектор
      mov ES, KEEP PSP
      mov ES, ES:[2Ch]
      mov AH, 49h
```

```
int 21h
      mov ES, KEEP_PSP
      mov AH, 49h
      int 21h
      sti
FINAL:
      pop ES
      pop DS
      pop DX
      pop AX
      mov AX, KEEP_SS
      mov SS, AX
      mov SP, KEEP SP
      mov AX, KEEP_AX
      mov AL, 20H
      out 20H,AL
      iret
ROUT ENDP
CHECK PROC
      mov AH, 35h
                      ; функция получения вектора
      mov AL, 1Ch
                      ; номер вектора
      int 21h
      mov SI, offset SIGN
      sub SI, offset ROUT
      mov AX,'00'
      cmp AX, ES:[BX+SI]
      jne UNLOAD
      cmp AX, ES:[BX+SI+2]
      je LOAD
UNLOAD:
      call SET INT
      mov DX, offset LAST_BYTE; размер в байтах от начала сегмента
      mov CL, 4
                                ; перевод в параграфы
      shr DX, CL
      inc DX
                                ; размер в параграфах
      add DX, CODE
      sub DX, KEEP PSP
      xor AL, AL
      mov AH, 31h
      int 21h
LOAD:
      push ES
      push AX
      mov AX, KEEP PSP
      mov ES, AX
      cmp byte ptr ES:[82h],'/'
```

```
jne stop
      cmp byte ptr ES:[83h],'u'
      ine stop
      cmp byte ptr ES:[84h],'n'
      je _UNLOAD
stop:
      pop AX
      pop ES
      mov DX, offset LOADED
      call PRINT
      ret
UNLOAD:
      pop AX
      pop ES
      mov byte ptr ES:[BX+SI+10], 1
      mov DX, offset UNLOADED
      call PRINT
      ret
CHECK ENDP
SET INT PROC
      push DX
      push DS
      mov AH, 35h
                         ; функция получения вектора
      mov AL, 1Ch
                         ; номер вектора
      int 21h
      mov KEEP IP, BX
                         ; запоминание смещения
      mov KEEP_CS, ES
                         ; и сегмента
      mov dx, offset ROUT; смещение для процедуры в DX
      mov ax, seg ROUT ; сегмент процедуры
      mov DS, AX
                         ; помещаем в DS
      mov AH, 25h
                         ; функция установки вектора
      mov AL, 1Ch
                         ; номер вектора
      int 21h
                         ; меняем прерывание
      pop DS
      mov DX, offset LOADING
      call PRINT
      pop DX
      ret
SET INT ENDP
Main PROC FAR
      mov AX, DATA
      mov DS, AX
      mov KEEP PSP, ES
      call CHECK
      xor AL, AL
      mov AH, 4Ch
```

```
Main ENDP
            LAST BYTE:
      CODE ENDS
        END Main
      Название файла: lb3.asm
TESTPC SEGMENT
      ASSUME CS:TESTPC, DS:TESTPC, ES:NOTHING, SS:NOTHING
      ORG
            100H
START: jmp BEGIN
; ДАННЫЕ
AM db 'Amount of available memory: bytes;', 0DH, 0AH, '$'
EM db 'Extended memory size : kbytes;', 0DH, 0AH, '$'
MCB db 'MCB Type: , MCB Adress: , Owner: h, Size:
                                                  b, Name: $'
END_STR db ODH, OAH,'$'
; ПРОЦЕДУРЫ
;-----
TETR TO HEX PROC near
      and AL, OFh
      cmp AL, 09
     jbe NEXT
      add AL, 07
NEXT: add AL, 30h
      ret
TETR TO HEX ENDP
;-----
BYTE TO HEX PROC near
; байт в AL переводится в два символа 16-го числа в AX
      push CX
      mov AH, AL
      call TETR TO HEX
      xchg AL, AH
      mov CL, 4
      shr AL, CL
      call TETR TO HEX; в AL старшая цифра
      pop CX
                    ; в АН младшая
      ret
BYTE TO HEX ENDP
;-----
WRD TO HEX PROC near
; перевод в 16 с/с 16-ти разрядного числа
; в АХ-число, в DI-адрес последнего символа
      push BX
      mov BH, AH
```

int 21h

```
call BYTE_TO_HEX
      mov [DI], AH
      dec DI
      mov [DI], AL
      dec DI
      mov AL, BH
      call BYTE_TO_HEX
      mov [DI], AH
      dec DI
      mov [DI], AL
      pop BX
      ret
WRD_TO_HEX ENDP
;-----
BYTE_TO_DEC PROC near
; перевод в 10 c/c, в SI- адрес поля младшей цифры
      push CX
      push DX
      xor AH, AH
      xor DX, DX
      mov CX, 10
loop_bd: div CX
      or DL, 30h
      mov [SI], DL
      dec SI
      xor DX, DX
      cmp AX, 10
      jae loop_bd
      cmp AL, 00h
      je end_1
      or AL, 30h
      mov [SI], AL
end_1: pop DX
      pop CX
      ret
BYTE_TO_DEC ENDP
;-----
; КОД
WRD_TO_DEC PROC near
      push CX
      push DX
      mov CX, 10
loop_wd:
      div CX
      or DL, 30h
      mov [SI], DL
      dec SI
      xor DX, DX
      cmp AX, 10
```

```
jae loop wd
      cmp AL, 00h
      je end 2
      or AL, 30h
      mov [SI], AL
end 2:
      pop DX
      pop CX
      ret
WRD_TO_DEC ENDP
PRINT PROC near
      mov AH, 09h
      int 21h
      ret
PRINT ENDP
AM PROC near
      mov SI, offset AM
      add SI, 34
      mov AH, 4Ah
      mov BX, OFFFFh
      int 21h
      mov AX, 16
      mul BX
      call WRD_TO_DEC
      mov DX, offset AM
      call PRINT
      ret
_AM ENDP
_EM PROC near
      mov SI, offset EM
      add SI, 27
      sub DX, DX
      mov AL, 30h; запись адреса ячейки CMOS
      out 70h, AL
      in AL, 71h
                 ; чтение младшего байта
      mov BL, AL ; размер расширенной памяти
      mov AL, 31h; запись адреса ячейки CMOS
      out 70h, AL
      in AL, 71h
                 ; чтение старшего байта
                  ; размера расширенной памяти
      mov AH, AL
      mov Al, BL
      call WRD TO DEC
      mov DX, offset EM
      call PRINT
```

```
ret
_EM ENDP
_MCB PROC near
      mov AH, 52h
      int 21h
      sub BX, 2
      mov AX, ES:[BX]
       mov ES, AX
Chain:
;Type
      mov DI, offset MCB
      add DI, 10
       mov AX, ES:[00h]
      call BYTE_TO_HEX
       mov [DI], AL
       add DI, 1
       mov [DI], AH
;Adress
      mov DI, offset MCB
      add DI, 29
       mov AX, ES
      call WRD_TO_HEX
;Owner
      mov DI, offset MCB
      add DI, 42
       mov AX, ES:[01h]
      call WRD_TO_HEX
;Size
      mov SI, offset MCB
       add SI, 57
       mov AX, ES:[03h]
      mov BX, 16
      mul BX
       call WRD_TO_DEC
;Print
      mov DX, offset MCB
      call PRINT
;Name
        mov DI, offset MCB
      add DI, 58
      mov BX, 8
      mov CX, 7
      cycle:
       mov DL, ES:[BX]
              mov AH, 02h
              int 21h
              add BX, 1
              loop cycle
```

```
mov AL, ES:[0h]
      cmp AL, 5ah
      je final
      mov BX, ES
      mov AX, ES:[03h]
      add AX, BX
      add AX, 1
      mov ES, AX
      mov DX, offset END_STR
      call PRINT
      jmp Chain
final:
    ret
_MCB ENDP
BEGIN:
      call _AM
      call _EM
      call MCB
; Выход в DOS
      xor AL, AL
      mov AH, 4Ch
      int 21h
ENDING:
TESTPC ENDS
      END START
```