简述

- Android Telephony
 - o rild的逻辑
 - o libril的逻辑
 - o rilc的消息处理逻辑
 - o rilj和rilc和bp的关系
 - o Telephony的系统服务

Radio Interface Layer





图 10-6 RIL 系统架构

- 。 RIL主要分RILJ和RILC两部分。 RILJ 运行在com.android.phone进程空间的Telephony Framework框架层, RILC运行在User Libraries系统运行库层中的HAL子层。
- o rild、libril 和第三方RIL实现都运行在rild 进程中,通过rild.rc配置文件由Linux init 进程进行加载和管理。
- 。 RILJ与RIL C通过IRadio、IRadioIndication 和IRadioResponse服务接口调用,完成Solicited 和UnSolicited消息交互。
- 第三方RIL库文件与Modem交互,完成Modem的操作控制和查询请求,以及接收Modem主动上报的消息。
- 。 在RILConstants.java和ril.h中定义的RIL Solicited和UnSolicited消息是一致的,分别是RIL_REQUEST_XXX和RIL_UNSOL_XXX。

RILJ对象mRequestList列表中的RILRequest 对象与libril 中s_pendingRequests链表中的
 RequestInfo具有相同的处理逻辑,都是完成Solicited Request和Solicited Response消息处理。

rild



- 1. 调用libril中的RIL_startEventLoop 函数;
- 2. 调用第三方库中的RIL_Init 函数,传入参数是指向RIL_Env结构体的s_riEnv指针,返回指向第三方库中RIL_RadioFunctions 结构体的s_callbacks 指针;
- 3. 调用libril中的RIL_RadioFunctions函数,传入调用RIL_Init 函数返回的指向第三方库中RIL_RadioFunctions结构体的s_callbacks 指针。

• rild.rc主要逻辑

- 。 init 进程将运行rild 可执行文件,加载ril-daemon service。
- o ril-daemon service进程使用radio用户。

• rild.c主要逻辑

- RIL_startEventLoop()
 - rild.c文件中的main方法将调用RIL_startEventLoop函数
 - rild进程中调用的RIL_startEventLoop 函数是libril中的实现
- o 获取RIL_RadioFunctions()
 - ril ibPath:main函数传入的参数信息中, rilLibPath 是获取Android 系统的Properties: [rild.libpath]:[/vendorlib64/ibril-qc-qmi-1.so]。
 - dlopen:以RTLD_NOW方式打开动态链接库文件libril-qc-qmi-1.so。
 - dlsym:在libril-qc-qmi-1.so库文件中获取RIL_Init 函数地址并保存rllnit函数指针变量。
 - rillnit函数调用:调用libril-qc-qmi-1.so动态链接库中的RIL_Init 函数,传入指向RIL_Env 结构体的指针,返回指向RIL_RadioFunctions 类型的指针。

- 动态链接库获取了libril 的RIL_ onRequestComplete、RIL_ onUnsolicitedResponse 等四个函数指针,是RIL请求之后回调的函数。
- libril获取对应动态链接库文件中的onRequest、currentState 等函数指针,是继续发起RIL请求的响应函数。
- 注册RIL RadioFunctions()
 - RIL _register(funcs),其参数是获取动态链接库文件中RIL_RadioFunctions 结构体的地址,即指向RIL RadioFunctions 的指针。

libril

- rild进程在加载过程中,会调用rild.c代码中的main函数,而main函数中将调用三个libril中的函数
- RIL_startEventLoop()
- RIL_register()
- rilc_thread_pool():rild最后调用rilc_thread_pool 完成rild进程加载, ril service.cpp中提供了对应的函数.在rild进程中完成IRadio和IOemHook两个HIDL接口服务的启动。

RIL_startEventLoop()

- 创建基于eventloop函数调用的子线程。会使用到pthread。
 - Linux 系统下的多线程遵循POSIX线程接口,称为pthread。编写Linux平台下的多线程程序时,需要引入头文件pthread.h。
 - 。 可移植作业系统接口(英语:Portable Operating System Interface,缩写为POSIX)是IEEE 为要在各种UNIX操作系统上运行软件,而定义API的一系列互相关联的标准的总称
- eventLoop函数
 - 1. 修改s_started 启动状态的取值为1,并发出状态修改通知,由RIL_startEventLoop函数接收。
 - 2. 创建并激活s wakeupfd event 的事件处理,此事件的发送和接收实现的方式基于pipe管道
 - 通信: filedes[0]和filedes[1]。
 - ril_event双向链表中此时仅有——个节点,那就是S_wakeupfd_event, 此节点的fd文件描述符为s_fdWakeupRead, RIL 事件的回调函数为: processWakeupCallback。
 - 3. 调用ril_event_loop 函数,循环接收和处理ril_event事件。
 - rilevent_loop函数的处理逻辑的核心是for()循环,只要循环中的处理逻辑不发生变化,ril_event_loop函数调用是不会返回的。
- s_wakeupfd_event 事件处理
 - 创建 管道获取其输入和输出文件描述符s_fdWakeupRead、s_fdWakeupWrite。
 - 使用S_fdWakeupRead和processWakeupCallback创建s_wakeupfd_event 事件。
 - 增加并激活s_wakeupfd_event 事件。
- ril_event_loop()函数
 - 启动子线程,调用ril_event_loop函数,进入for循环监听ril_event事件。
 - 。 完成s_wakeupfd_event 事件的节点初始化和激活。


RIL_register()

- 首先验证callbacks参数,是否为空和版本号等,然后是拷贝参数,即保存指向RIL_RadioFunctions结构体的指针。因此,libril 中就可以调用第三方动态链接库文件提供的RIL请求相关函数,保障第三方厂家代码的安全和保密。
- radio::registerService() 调用
 - 。 定义了SIM卡的支持数:4张

- o RadioImpl 对象: RadioImpl类在ril_service.cpp中定义,继承自IRadio类。RadioImpl类实现了IRadio.hal定义的接口。RILJ对象发出的IRadio接口调用将在RadioImpl服务对象中响应,即rild进程响应RILI发出的IRadio接口调用。
- registerAsService:为HIDL服务注册接口
 - o serviceNames服务名:s vendorFunctions和s commands

RILC

- 运行机制
 - o Solicited消息处理机制
 - o UnSolicited消息处理机制



- o phone 进程与rild 进程交互,采用HIDL接口服务调用。com.android.phone进程中提供IRadioResponse服务和IRadioIndication 服务,rild 进程提供IRadio服务。
- o RIL_register 调用建立了libril 与等三方ril互相持有对方的函数指针;在rild进程中,使用函数指针发起进程内的函数调用。
- 在第三方ril动态链接库中,实现了将RIL请求转换为与BP的交互机制,不同厂家实现的机制不同;高通平台,使用了QMI(Qualcomm Message Interface)来完成AP与BP的通信。MTK使用AT

Solicited消息处理机制

- IRadio服务接收Solicited Request消息,而IRadio服务的实现是在RadioImpl类中,RadioImpl类提供的接口处理机制基本一致。
- 发起语音通话拨号业务
 - 1. RILJ中的对应关系延伸到了libril中,而RIL_REQUEST_DIAL等RIL请求类型的定义在 hardware/rilinclude/telephony/ril.h头文件中,与RILConstants.java文件中的定义是一致 的。
 - 2. addRequestToList():传入RIL请求唯一编号(RILJ 中生成)和RIL请求类型,创建并保存RequestInfo。
 - pRI→pCI = &(s_ commands[request])匹配的回调函数: request取值为:
 RIL_REQUEST_DIAL, pRI→pCI→requestNumber为RIL_REQUEST_DIAL,
 RI→pCl→responseFunction是radio::dialResponse函数。

■ p : Pointer

■ RI: RequestInfo

■ CI : CommandInfo

- 3. CALL ONREQUEST: CALL_ONREQUEST将调用第三方动态链接库中的onRequest函数。
 S_vendorFunctions是第三方动态链接库中RIL_Init 函数返回的RIL_RadioFunctions 结构体指针,而onRequest是指向第三方动态链接库中onRequest函数的指针。
- 4. reference-ril.c文件中onRequest()

- reference-ril.c文件中onRequest 参考实现的处理逻辑主要是根据传入的参数request,即 RIL请求类型和请求数据创建command AT指令,并发送AT指令给BP处理;然后通过 RIL_onRequestComplete,发起libril 中的OnRequestComplete函数调用,返回RIL请 求的结果。
 - onRequest()请求参数RIL_Token, OnRequestComplete 发起回调的参数同样使用了RIL_Token,它们的调用是成对出现的,使用RIL_Token可匹配到对应的调用。
- 5. OnRequestComplete函数调用
 - 调用checkAndDequeueRequestInfolfAck() 函数找到RIL请求对应的RequestInfo结构体,然后通过pRI→pCI→responseFunction发起XXXResponse函数调用。
- 6. dialResponse()
 - 通过radioService[slotId]→mRadioResponse→dialResponse调用com.android.phone 进程中的IRadioResponse服务的dialResponse接口。

Unsolicited消息

- 由于UnSolicited消息是HAL层主动上报的,BP产生的通信状态变化的消息将发送给AP,第三方ril库首先接收到,再发送给libril.libril中的RIL_onUnsolicitedResponse函数将响应UnSolicited消息请求的调用。
- Call 状态变化
 - 1. 调用 s_unsolResponses[unsolResponseIndex].responseFunction
 - unsolResponseIndex=unsolResponse-RIL_UNSOL_RESPONSE_BASE减去了1000这个基数。
 - s_unsolResponses初始化和ril_unsol_commands.h的消息进行了对应。在 ril_unsol_commands.h头文件中,固化了UnSolicited 消息类型与调用函数的对应关系:UnSolicited消息RIL_UNSOL_RESPONSE_XXX类型和调用函数XXXInd的关系。
 - radio:callStateChangedInd函数
 - radioService[slotId]→mRadioIndication→ callStateChanged调用,将调用 com.android.phone进程中IRadioIndication服务的callStateChanged接口。

Telephony系统服务

- Telephony模块中会提供一些System Service系统服务,供其他应用与Telephony模块进行交互。
- Android Telephony通过AIDL对外(第三方应用)提供系统服务,第三方应用通过这些服务可查询 Telephony主要的信息或状态,并且能够向Telephony注册观察者,监听Telephony相关的状态变化。

PhoneInterfaceManager

- PhoneInterfaceManager类实现了ITelephony.Stub抽象类,该抽象类在Android编译过程中通过 AIDL接口定义文件ITelephony.aidl的内容
 - o Telephony相关的控制操作,如dial、endCall、setRadio、enableApnType、disableApn-Type等接口定义;
 - 。 Telephony相关的查询接口,如isOffhook、isRadioOn、getCallState、getDataState和 getNetworkType等接口的定义;
 - 。 通话界面的显示接口,如showCallScreen和showCallScreenWithDialpad。

TelephonyRegistry

TelephonyRegistry负责登记、注册 Telephony相关状态的监听,提供了注册Telephony状态变化相关的Observer观察者对象的接口,某个应用成功完成Observer注册后,Telephony的状态一旦发生变化,Telephony-Registry便会发出通知给注册的Observer观察者。

TelephonyManager

• TelephonyManager本身会注册成为系统服务供第三方应用使用,但提供的接口实现逻辑全部通过 获取PhoneInterfaceManager和TelephonyRegistry服务对象实现具体的逻辑处理。