# 概述

- 疯狂Android讲义 (288页-380页,第八章 Android数据存储和IO)
  - 。 第六章
    - 深入学习各种资源的定义和使用,包括java代码和xml以及如何实际访问
      - values、drawable、Property Animation、原始XML资源、layout、menu、style、theme和Attribute
    - 如何做国际化和自适应
  - 。 第八章
    - 使用使用SharedPreferences获取,存储数据

# 疯狂Android第六章

### **Values**

## 字符串、颜色、尺寸

•	资源类型	资源文件的默认名	对应于R类中的内部类的名称
	字符串资源	/res/values/strings.xml	R.string
	颜色资源	/res/values/colors.xml	R.color
	尺寸资源	/res/values/dimens.xml	R.dimen

- Android中的颜色值是通过红(Red)、绿(Green)、蓝(Blue)三原色以及一个透明度(Alpha)值来表示的,颜色值总是以井号(#)开头,就是Alpha-Red-Green-Blue的形式。其中Alpha值可以省略,如果省略了Alpha值,那么该颜色默认是完全不透明的。
  - #RGB:分别指定红、绿、蓝三原色的值(只支持0~f这16级颜色)来代表颜色。
  - #ARGB:分别指定红、绿、蓝三原色的值(只支持0~f这16级颜色)及透明度(只支持0~f这16级透明度)来代表颜色。
  - #RRGGBB:分别指定红、绿、蓝三原色的值(支持00~ff这256级颜色)来代表颜色。
  - #AARRGGBB:分别指定红、绿、蓝三原色的值(支持00~ff这256级颜色)以及透明度(支持00~ff这256级颜明度)来代表颜色。

#### • 定义

- o 字符串资源文件位于/res/values/目录下,字符串资源文件的根元素是<resources...>, ,该元素里每个<string..>.子元素定义——个字符串 常量,其中<string../>元素的 name 属性指定该常量的名称,<string../>元素开始标签和结束标签之间的内容代表字符串值
  - <string name="hello">Hell0 World</ string>
- o 颜色 资源文件位于/res/values/目录下,.颜色资源文件的根元素是<resoures...>,.该元素里每个<color...>子元素定义一个字符串常量,其中<colo...元素的name属性指定该颜色的名称,<color..>元素开始标签和结束标签之间的内容代表颜色值.
- 尺寸资源文件位于/res/values/目录下,尺寸资源文件的根元素是<resources..>,该元素里每个<dimen.../>子元素定义一个尺寸常量,其中<dimen.../>元素的name属性指定该尺寸的名称,<dimen...>元素开始标签和结束标签之间的内容代表尺寸值.

o Android 允许使用资源文件来定义boolean 常量。在/res/values/目录下增加一一个bools.xml 文件,该文件的根元素也是<resources.../>,根元素内通过<br/>
<bool...>子元素来定义boolean常量,整形integer也类似

#### 国际化

- 引入国际化的目的是为了提供自适应、更友好的用户界面。程序国际化指的是同一个应用在不同语言、国家环境下,可以自动呈现出对应的语言等用户界面,从而提供更友好的界面。
- 为了给这些消息提供不同国家、语言的版本,开发者需要为values 目录添加几个不同的语言国家版本。不同values文件夹的命名方式为: values-语言代码-r国家代码
- 在不同语言的国际化资源文件中所有消息的key是相同的,在不同国家、语言环境下,消息资源key 对应的value不同。

### 数组

- Android采用位于/res/values目录下的arrays.xml文件来定义数组资源,定义数组时XML资源文件的根元素也是<resorc.../>,该元素内可包含如下三种子元素。
  - o <array....>子元素: 定义普通类型的数组,例如Drawable数组。
  - o <string-array...>子元素: 定义字符串数组。
  - o <integer-array..> 子元素:定义整型数组。
- 为了能在Java或Kotlin程序中访问到实际数组, Resources 类提供了方法。
  - String[] getStringArray(int id):根据资源文件中字符串数组资源的名称来获取实际的字符串数组。
  - o int[] getIntArray(int id):根据资源文件中整型数组资源的名称来获取实际的整型数组。
  - TypedArray obtainTypedArray(int id):根据资源文件中普通数组资源的名称来获取实际的普通数组。
    - TypedArray代表一个通用类型的数组,该类提供了getXxx(int index)方法来获取指定索引处的数组元素。

## **Drawable**

- - 注意: Android要求图片资源的文件名必须符合Java或Kotlin标识符的命名规则;否则, Android SDK无法为该图片在R类中生成资源索引。
- 在程序中获得实际的Drawable对象: Resources 提供了getDrawable(int id)方法,该方法即可根据Drawable资源在R资源清单类中的ID来获取实际的Drawable对象。

## StateListDrawable资源

- StateListDrawable用于组织多个Drawable对象。当使用StateListDrawable作为目标组件的背景、前景图片时, StateListDrawable对象所显示的Drawable对象会随目标组件状态的改变而自动切换。
- StateListDrawable对象的XML文件的根元素为<selector../>,该元素可以包含多个<item.../>元素
  - o android:color或android:drawable:指定颜色或Drawable对象。
  - o android:state\_xxx: 指定一个特定状态。比如激活、已勾选、可勾选、可用、开始
- StateListDrawable不仅可以让文本框里文字的颜色随文本框状态的改变而切换,也可让按钮的背景图片随按钮状态的改变而切换。StateListDrawable的功能非常灵活,它可以让各种组件的背景、前景随状态的改变而切换。

## LayerDrawable资源

- LayerDrawable包含一个Drawable数组,系统将会按这些Drawable对象的数组顺序来绘制它们, 索引最大的Drawable对象将会被绘制在最上面。
- LayerDrawable对象的XML文件的根元素为<layer-list...>,该元素可以包含多个<item..>元素,item 元素的属性:
  - o android:drawable: 指定作为LayerDrawable元素之一的 Drawable对象。
  - o android:id:为该Drawable对象指定一个标识。
  - o android:buttom|top|left|right:它们用于指定一个长度值,用于指定将该Drawable对象绘制到目标组件的指定位置。

## ShapeDrawable资源

- ShapeDrawable用于定义一个基本的几何图形(如矩形、圆形、线条等)
- ShapeDrawable的XML文件的根元素是<shape.../>元素,子元素有corners、gradient、padding、size、solid、stroke该元素可指定属性
  - o android:shape=["rectangle" | "oval" | "line" | "ring"]:指定定义哪种类型的几何图形。

## ClipDrawable资源

- ClipDrawable代表从其他位图上截取的一个"图片片段"。在XML文件中定义ClipDrawable对象使用 <clip../>元素
  - o clip元素的属性
    - android:drawable:指定截取的源Drawable对象。
    - android:clipOrientation:指定截取方向,可设置水平截取或垂直截取。
    - android:gravity:指定截取时的对齐方式。
  - 使用ClipDrawable对象时可调用setLevel(int level)方法来设置截取的区域大小,当level为0时,截取的图片片段为空;当level为10000时,截取整张图片。

## AnimationDrawable资源

- AnimationDrawable代表一个动画Android既支持传统的逐帧动画(类似于电影方式,一张图片、一张图片、一张图片地切换),也支持通过平移、变换计算出来的补间动画。
- 定义补间动画的XML资源文件以<set...>元素作为根元素,该元素内可以指定如下4个元素。

0	属性	说明
	alpha	设置透明度的改变。
	scale	设置图片进行缩放变换。
	translate	设置图片进行位移变换。
	rotate	设置图片进行旋转。

- 。 定义动画的XML资源应该放在/res/anmi/路径下,Android Studio 创建Android应用时,默认不会包含该路径,开发者需要自行创建该路径。
- 元素都可指定一个android:interpolator属性,该属性指定动画的变化速度,可以实现匀速、 正加速、负加速、无规则变加速
- 如果程序想让<set.../>元素下所有的变换效果使用相同的动画速度,则可指定 android:shareInterpolator="true"

o 在Java或Kotlin代码中获取实际的Animation对象,可调用AnimationUtils的 loadAnimation(Context ctx, int resld)方法。使用View的startAnimation()方法可以执行动画。

### 屏幕自适应

- 屏幕资源需考虑的方面。
  - 屏幕尺寸:屏幕尺寸可分为small (小屏幕)、normal (中等屏幕)、large (大屏幕)、xlarge (超大屏幕) 4种。
    - 屏幕分辨率: Android 默认把drawable 目录(存放图片等Drawable 资源的目录)分为 drawable-ldpi、drawable- mdpi、drawable-hdpi、drawable xhdpi、drawable- xxhdpi 这些子目录,它们正是用于为不同分辨率屏幕准备图片的。
  - o 屏幕分辨率: 屏幕分辨率可分为ldpi (低分辨率)、mdpi (中等分辨率)、hdpi (高分辨率)、xhdpi (超高分辨率)、xxhdpi (超超高分辨率) 5种。
    - 屏幕尺寸:可以为layout、values 等目录增加后缀small、normal、 large 和xlarge,分别为不同尺寸的屏幕提供相应资源。
  - 。 屏幕方向:屏幕方向可分为land (横屏)和port (竖屏)两种。
- 最低屏幕要求
  - xlarge屏幕尺寸至少需要960dpx720dp。
  - large屏幕尺寸至少需要640dpx480dp。
  - o normal屏幕尺寸至少需要470dpx320dp。
  - o small屏幕尺寸至少需要426dpx 320dp。

## PropertyAnimation 资源

- Animator代表一个属性动画,但它只是一个抽象类,通常会使用它的子类: AnimatorSet、 ValueAnimator、ObjectAnimator、TimeAnimator。
- 定义属性动画的XML资源文件能以如下三个元素中的任意一个作为根元素。
  - o <set.../>: 它是一一个父元素,用于包含<objectAnimator...>.、<animator...>或<set..>.子元素,该元素定义的资源代表AnimatorSet对象。
  - o <objectAnimator.../>: 用于定义ObjectAnimator动画。
  - o <animator../>: 用于定义ValueAnimator动画。

## 原始XML资源

- Android 应用有一些初始化的配置信息、应用相关的数据资源需要保存,一般推荐使用XML文件来保存它们,这种资源就被称为原始XML资源。
- 定义:原始XML资源一般保存在/res/xml/路径下, Android Studio创建Android应用时,/res/目录下并没有包含xml子目录, 开发者应该自行手动创建xml子目录。Android应用对原始XML资源没有任何特殊的要求,只要它是一份格式良好的XML文档即可。
- 为了在Java或Kotlin程序中获取实际的XML文档,可以通过Resources的方法来实现。
  - XmlResourceParser getXml(int id):获取XML文档,并使用一个XmlPullParser来解析该XML 文档,该方法返回一个解析器对象(XmlResourceParser是XmlPullParser的子类)。
  - 。 InputStream openRawResource(int id):获取XML文档对应的输入流。
  - 大部分时候直接调用getXml(int id)方法来获取XML文档,并对该文档进行解析。Android默认 使用内置的Pull解析器来解析XML文件。
  - 除使用Pull解析之外,也可使用DOM或SAX对XML文档进行解析。一般的Java或Kotlin应用会使用JAXP API来解析XML文档。

- Pull解析方式有点类似于SAX解析,它们都采用事件驱动的方式来进行解析。当Pull解析器开始解析之后,开发者可不断地调用Pull解析器的next()方法获取下——个解析事件(开始文档、结束文档、开始标签、结束标签等),当处于某个元素处时,可调用XmlPullParser的getAttributeValue()方法来获取该元素的属性值,也可调用XmlPullParser的nextText()方法来获取文本节点的值。
- 如果开发者希望使用DOM、SAX或其他解析器来解析XML资源,那么可调用 openRawResource (int id)方法来获取XML资源对应的输入流,这样即可自行选择解析器来解析该XML资源了。

## Layout

• Layout资源文件应放在/res/layout/目录下, Layout资源文件的根元素通常是各种布局管理器,比如LinearLayout、TableLayout、FrameLayout等。

### Menu

• Android菜单资源文件放在/res/menu目录下,菜单资源的根元素通常是<menu...>元素,<menu... />元素无须指定任何属性。

## **Style**

- Style: Android样式包含一组格式,为一个组件设置使用某个样式时,该样式所包含的全部格式将会应用于该组件。
- Android的样式资源文件也放在/res/values/目录下,样式资源文件的根元素是<resources...>元素,该元素内可包含多个<style...>子元素,每个<style...>子元素定义一个样式。
  - o <style...>元素属性
    - name:指定样式的名称。
    - parent: 指定该样式所继承的父样式。当继承某个父样式时,该样式将会获得父样式中定义的全部格式。当然,当前样式也可以覆盖父样式中指定的格式。
  - 。 在<style...>元素内可包含多个<item...>子元素,每个<item...>子元素定义——个格式项。

### **Theme**

- 主题资源的XML文件通常也放在/res/values/目录下,主题资源的XML文件同样以<resources...>元素作为根元素,同样使用<style...>元素来定义主题。
- 主题与样式的区别主要体现在:
  - 主题不能作用于单个的View组件,主题应该对整个应用中的所有Activity起作用,或对指定的 Activity起作用。
  - 主题定义的格式应该是改变窗口外观的格式,例如窗口标题、窗口边框等。
- 使用
  - o 在代码中使用setTheme()方法
  - 。 在AndroidManifest.xml文件中对指定应用、指定Activity 应用主题 , 使用android:theme属性
- Android中提供了几种内置的主题资源,这些主题通过查询Android.R.style类可以看到。

## **Attribute**

当在XML布局文件中使用Android系统提供的View组件时,开发者可以指定多个属性,这些属性可以很好地控制View组件的外观行为。如果用户开发的自定义View组件也需要指定属性,可以使用属性资源

- 属性资源文件也放在/res/values目录下,属性资源文件的根元素也是<resources../>元素,该元素包含如下两个子元素。
  - o attr子元素:定义一个属性。
  - o declare-styleable 子元素:定义一个styleable 对象,每个styleable 对象就是一组attr属性的集合。

## 原始资源

- 类似于声音文件及其他各种类型的文件,只要Android没有为之提供专门的支持,这种资源都被称为原始资源。Android的原始资源可以放在如下两个地方。
- 位置
  - 位于/res/raw/目录下, Android SDK会处理该目录下的原始资源, AndroidSDK 会在R清单类中为该目录下的资源生成一个索引项。
    - Android SDK会为位于/res/raw/目录下的资源在R清单类中生成一个索引项
  - 。 位于/assets/目录下,该目录下的资源是更彻底的原始资源。 Android 应用需要通过 AssetManager来管理该目录下的原始资源。
    - AssetManager是一个专门管理/assets/目录下原始资源的管理器类, AssetManager提供了如下两个常用方法来访问Assets资源。
      - InputStream open(String fileName):根据文件名来获取原始资源对应的输入流。
      - AssetFileDescriptor openFd(String fileName): 根据文件名来获取原始资源对应的 AssetFileDescriptor。AssetFileDescriptor 代表了一项原始资源的描述,应用程序 可通过AssetFileDescriptor来获取原始资源。

# 数据存储和IO

• 数据的持久化

## **SharedPreferences**

## 概述

- SharedPreferences保存的数据主要是类似于配置信息格式的数据,因此它保存的数据主要是简单 类型的key-value对。
- SharedPreferences接口主要负责读取应用程序的Preferences数据
- SharedPreferences方法

0	方法	说明
	boolean contains(String key)	判断SharedPreferences是否包含特定key的数据。
	Map <string, ?=""> getAll()</string,>	获取SharedPreferences数据里全部的key-value对。
	getXxx(String key, xxx defValue)	获取SharedPreferences 数据里指定key对应的value。如果该key不存在,则返回默认值defValue。其中xxX可以是boolean、float、int、 long、String等各种基本类型的值。

SharedPreferences接口并没有提供写入数据的能力,通过SharedPreferences. Editor才允许写入,SharedPreferences调用edit()方法即可获取它所对应的Editor对象。

o SharedPreferences. Editor方法

•	SharedPreferences.Editor clear()	清空SharedPreferences里所有数据。	
	SharedPreferences.Editor putXxx(String key, xXx value)	向SharedPreferences 存入指定key对应的数据。其中xxx可以是boolean、float、 int、long、String等各种基本类型的值。	
	SharedPreferences.Editor remove(String key)	删除SharedPreferences里指定key对应的数据 项。	
	boolean apply()	当Editor编辑完成后,调用该方法提交修改。	
	commit()	与applyO功能类似,但commit()会立即提交修改:而apply()在后台提交修改,不会阻塞前台!	

- SharedPreferences本身是一个**接口**,程序无法直接创建SharedPreferences 实例,只能通过 Context提供的getSharedPreferences(String name, int mode)方法来获取SharedPreferences实例
  - o mode参数可选值
    - Context.MODE PRIVATE:指定该SharedPreferences数据只能被本应用程序读写。
    - Context.MODE WORLD\_ READABLE: 指定该SharedPreferences数据能被其他应用程序读,但不能写。
    - ContextMODE WORLD\_WRITEABLE:指定该SharedPreferences 数据能被其他应用程序 读写。

## 存储位置和格式

- SharedPreferences数据保存在 /data/data/<package name>/shared \_prefs 目录下, SharedPreferences数据以XML格式保存。
  - o SharedPreferences 数据文件的根元素是<map..>元素,该元素里每个子元素代表——个key-value对,当value是整数类型时,使用<int...> 子元素;当value是字符串类型时,使用<string.../> 子.....依此类推。