
# 简述

- 疯狂Android讲义 (452页-581页,第十三章 Android网络应用)
  - 。 第十章
    - Service的生命周期、子类IntentService、跨进程通信AIDL Service
    - 如何使用系统提供的Service: TelephoneManager、SmsManager、AudioManager、Vibrator和AlarmManager
    - 全局监听器BroadcastReceiver收发广播
    - 如何监听系统的广播
  - 。 第十三章
    - 基于TCP的网络通信:ServerSocket、Socket、URL、URLConnection、Http和OkHttp

# 疯狂Android第十章

### 生命周期



#### **IntentService**

#### • 背景

- 。 Service不会专门启动一个单独的进程, Service 与它所在应用位于同一个进程中。
- o Service不是一条新的线程,因此不应该在Service中直接处理耗时的任务。
- IntentService是Service 的子类。IntentService将会使用队列来管理请求Intent,每当客户端代码通过Intent 请求启动IntentService 时,IntentService 会将该Intent加入队列中,然后开启一条新的worker线程来处理该Intent。对于异步的startService()请求,IntentService会按次序依次处理队列中的Intent,该线程保证同一时刻只处理一个Intent。由于IntentService 使用新的worker线程处理Intent请求,因此IntentService 不会阻塞主线程,所以IntentService自己就可以处理耗时任务。

#### 特征

- o IntentService会创建单独的worker线程来处理所有的Intent 请求。
- IntentService会创建单独的worker线程来处理onHandleIntent()方法实现的代码,因此开发者无须处理多线程问题。

当所有请求处理完成后, IntentService 会自动停止, 因此开发者无须调用stopSelf()方法来停止该Service。为Service的onBind()方法提供了默认实现, 默认实现的onBind()方法返回null。

为Service的onStartCommandO方法提供了默认实现,该实现会将请求Intent添加到队列中。

#### **AIDL Service**

- AIDL: Android Interface Definition Language (AIDL)
- 在Android系统中,各应用程序都运行在自己的进程中,进程之间一般无法直接进行数据交换。为了实现跨进程通信(Interprocess Communication,简称IPC),Android 提供了AIDL Service。
- Android的远程Service调用与Java的RMI基本相似,都是先定义一个远程调用接口,然后为该接口提供一个实现类即可。但Android并不是直接返回Service对象给客户端Service 只是将它的代理对象(IBinder对象)通过onBind()方法返回给客户端。因此,Android的AIDL远程接口的实现类就是那个IBinder实现类。

与绑定本地Service不同的是,本地Service的onBind()方法会直接把IBinder对象本身传给客户端的ServiceConnection的onServiceConnected方法的第二个参数;而远程Service的onBind()方法只是将IBinder对象的代理传给客户端的ServiceConnection的onServiceConnected方法的第二个参数。

#### 创建AIDL

- Android需要AIDL ( Android Interface Definition Language, Android 接口定义语言)来定义远程接口。
- 规则
  - o AIDL定义接口的源代码必须以.aidl结尾。
  - o 在AIDL接口中用到的数据类型,除基本类型、String、List、Map、CharSequence之外,其他类型全都需要导包,即使它们在同一个包中也需要导包。
- 开发人员定义的AIDL接口只是定义了进程之间的通信接口, Service 端、客户端都需要使用 Android SDK安装目录下的build-tools子目录下的aidl.exe工具为该接口提供实现。如果开发人员 使用Android Studio工具进行开发,那么Android Studio工具会自动为该AIDL接口生成实现。
- 使用:定义一个Service实现类了,该Service的onBind ( ) 方法所返回的IBinder对象应该是ADT所生成的类的子类实例。
  - 在绑定本地Service的情况下,该对象会直接传给客户端的ServiceConnection对象的 onServiceConnected()方法的第二个参数
  - 在绑定远程Service的情况下,只将该对象的代理传给客户端的ServiceConnection对象的 onServiceConnected()方法的第二个参数

#### 客户端访问AIDL Service

- AIDL接口定义了两个进程之间的通信接口,不仅服务器端需要AIDL接口,客户端也同样需要前面定义的AIDL接口。所以开发客户端的第一步就是将Service端的AIDL接口文件复制到客户端应用中,然后ADT工具会为AIDL接口生成相应的实现。
- 绑定远程Service流程
  - o 创建ServiceConnection对象。
  - 。 以ServiceConnection对象作为参数,调用Context的bindService()方法绑定远程Service即可。
    - 绑定远程Service的ServiceConnection并不能直接获取Service的onBind()方法所返回的对象,它只能获取onBind()方法所返回的对象的代理,因此在 ServiceConnection的onServiceConnected方法中需要进行处理。
      - catService = ICat.Stub.asInterface (service)

- Android要求调用远程Service 的参数和返回值都必须实现Parcelable 接口。实现Parcelable 接口 不仅要求实现该接口中定义的方法,而且要求在实现类中定义一个名为CREATOR、类型为 Parcelable.Creator的静态常量。除此之外,还要求使用AIDL代码来定义这些自定义类型。
  - 。 定义了一个实现Parcelable 接口的类,要就是实现writerToParcel(Parceldest, int flags)方法,该方法负责把Person对象的数据写入Parcel中。与此同时,该类必须定义一个类型为Parcelable.Creator、名为CREATOR的静态常量,该静态常量的值负责从Parcel数据包中恢复Person对象,因此该对象定义的createFromPerson()方法用于恢复Person 对象。

### 系统Service

- Android系统本身提供了大量的系统Service,开发者只要在程序中调用Context的 getSystemService(String name)即可获取对应的系统Service。
  - o getSystemService(String name):根据Service名称来获取系统Service。

### 电话管理器(TelephonyManager)

TelephonyManager是一个管理手机通话状态、电话网络信息的服务类,该类提供了大量的getXxx()方法来获取电话网络的相关信息。还提供了一个listen(PhoneStateListener listener, int events)方法来监听通话状态。

### 短信管理器(SmsManager)

• SmsManager提供了一系列sendXxxMessage()方法用于发送短信

### 音频管理器(AudioManager)

- 在某些时候,程序需要管理系统音量,或者直接让系统静音,这就可借助于Android 提供的 AudioManager来实现。
- AudioManager方法
  - o adjustStreamVolume(int streamType, int direction, int flags):调整手机指定类型的声音。
    - streamType指定声音类型
    - direction:指定对声音进行增大、减小还是静音等;
    - flags: 调整声音时的标志,例如指定FLAG SHOW UI,则调整声音时显示音量进度条。
  - setMicrophoneMute(boolean on):设置是否让麦克风静音。
  - 。 setMode(int mode):设置声音模式,可设置的值有NORMAL、RINGTONE和IN CALL。
  - 。 setRingerMode(int ringerMode):设置手机的电话铃声模式。

#### 振动器(Vibrator)

- 系统获取Vibrator 也是调用Context的getSystemService0方法即可,接下来就可调用Vibrator的方法来控制手机振动了。
- Vibrator方法

	方法	说明
	vibrate(VibrationEffect vibe)	控制手机按VibrationEffect效果执行振动。
	vibrate(VibrationEffect vibe, AudioAttributes attributes)	控制手机按VibrationEffect效果执行振动,并执行 AudioAttributes指定的声音效果。
	cancel()	关闭手机振动。

○ VibrationEffect方法

方法	说明
createOneShot(long milliseconds, int amplitude)	创建只振动一次的振动效果。其中milliseconds指定振动时间,amplitude指定振动幅度,该值可以是0~255之间的幅度。
createW aveform(long[] timings, int repeat)	创建波形振动的振动效果。其中timings指定振动停止、 开始的时间,比如[400, 800, 1200], 就是指定在400ms、 800ms、 1200ms 这些时间点交替关闭、启动振动。

### 闹钟服务(AlarmManager)

- AlarmManager不仅可用于开发闹钟应用,还可作为一个全局定时器使用,在Android应用程序中 也是通过Context 的getSystemServiceQ方法来获取AlarmManager对象的。
- AlarmManager方法

0	方法	说明
	set(int type, long triggerAtTime, PendingIntent operation)	设置在triggerAtTime时间启动由operation参数 指定的组件。其中第一个参数指定定时服务的类 型
	setInexactRepeating(int type, long triggerAtTime, long interval, PendingIntent operation)	设置一个非精确的周期性任务。例如,我们设置 Alarm每个小时启动一次,但系统并不一定总在 每个小时的开始启动Alarm服务。
	setRepeating(int type, long triggerAtTime, long interval, PendingIntent operation)	设置一个周期性执行的定时服务
	cancel(PendingIntent operation)	取消AlarmManager 的定时服务。

### **BroadcastReceiver**

- 本质上就是一个全局监听器,用于监听系统全局的广播消息。它可以非常方便地实现系统中不同组件之间的通信。
  - 各种OnXxxListener只是程序级别的监听器,这些监听器运行在指定程序所在进程中,当程序 退出时,OnXxxListener 监听器也就随之关闭了。但BroadcastReceiver属于系统级的监听器,它拥有自己的进程,只要存在与之匹配的Intent被广播出来,BroadcastReceiver就会被激发。
- BroadcastReceiver用于接收程序(包括用户开发的程序和系统内建的程序)所发出的 BroadcastIntent
- 使用
  - 1. 创建需要启动的BroadcastReceiver的Intent。
    - 实现BroadcastReceiver只要重写BroadcastReceiver的onReceive(Context context, Intent intent)方法即可。
    - 接下来就应该指定该BroadcastReceiver能匹配的Intent
      - 使用代码进行指定,调用BroadcastReceiver的Context的registerReceiver (BroadcastReceiver receiver, IntentFilter filter)方法指定。
      - 在AndroidManifest.xml文件中配置。

- 2. 调用Context 的sendBroadcast() 或sendOrderedBroadcast0方法来启动指定的BroadcastReceiver.
  - 当应用程序发出一个BroadcastIntent之后,所有匹配该Intent 的BroadcastReceiver都有可能被启动。
- 每次系统Broadcast事件发生后,系统都会创建对应的BroadcastReceiver实例,并自动触发它的onReceive()方法,onReceive()方法执行完后,BroadcastReceiver实例就会被销毁。
  - 与Activity组件不同的是,当系统通过Intent 启动指定了Activity 组件时,如果系统没有找到合适的Activity 组件,则会导致程序异常中止;但系统通过Intent激发BroadcastReceiver时,如果找不到合适的BroadcastReceiver组件,应用不会有任何问题。
  - 如果BroadcastReceiver的onReceive()方法不能在10 秒内执行完成, Android 会认为该程序 无响应。如果确实需要根据Broadcast来完成一项比较耗时的操作,则可以考虑通过Intent 启 动一个Service来完成该操作。

### 发送广播

- 调用Context的sendBroadcast(Intent intent)方法,这条广播将会启动intent参数所对应的BroadcastReceiver。
- 分类
  - o Normal Broadcast (普通广播,sendBroadcast()): Normal Broadcast是完全异步的,可以在同一时刻(逻辑上)被所有接收者接收到,消息传递的效率比较高。但缺点是接收者不能将处理结果传递给下一个接收者,并且无法终止Broadcast Intent的传播。
  - o Ordered Broadcast (有序广播,sendOrderedBroadcast()): Ordered Broadcast的接收者将按预先声明的优先级依次接收Broadcasto比如A的级别高于B、B的级别高于C,那么Broadcast 先传给A,再传给B,最后传给C。优先级别声明在<intent fiter...元素的android:priority属性中,数越大优先级别越高,取值范围为-1000~1000,也可以调用IntentFilter 对象的setPriority()设置优先级别。Ordered Broadcast接收者可以终止Broadcast Intent 的传播,Broadcast Intent 的传播一旦终止,后面的接收者就无法接收到Broadcast。另外,Ordered Broadcast的接收者可以将数据传递给下一个接收者,比如A得到Broadcast后,可以往它的结果对象中存入数据,当Broadcast传给B时,B可以从A的结果对象中得到A存入的数据。
    - 优先接收到Broadcast的接收者可以通过setResultExtras(Bundle)方法将处理结果存入 Broadcast 中,然后传给下一个接收者,下一个接收者通过代码 Bundle bundle = getResultExtras(true) 可以获取上一个接收者存入的数据。

### 系统广播消息

- 除接收用户发送的广播之外, BroadcastReceiver还可以接收系统广播。如果应用需要在系统特定 时刻执行某些操作,就可以通过监听系统广播来实现。Android的大量系统事件都会对外发送标准 广播。
  - 广播Action常量:参考Android API文档中关于Intent的说明

# 网络应用

- Android完全支持JDK本身的TCP、UDP网络通信API,也可以使用ServerSocket、Socket 来建立基于TCP/IP协议的网络通信还可以使用DatagramSocket、Datagrampacket、MulticastSocket 来建立基于UDP协议的网络通信。Android也支持JDK提供的URL、URLConnection等网络通信API。
- OkHttp:使用OkHttp取代原来的Apache HttpClient,依然可以非常方便地发送HTTP请求,并获取 HTTP响应,从而简化网络编程。

### 基于TCP协议的网络通信

- 传输控制协议(英语: Transmission Control Protocol,缩写: TCP)是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议,由IETF的RFC 793定义。在简化的计算机网络OSI模型中,它完成第四层传输层所指定的功能。用户数据报协议(UDP)是同一层内另一个重要的传输协议。
- o 在因特网协议族(Internet protocol suite)中,TCP层是位于IP层之上,应用层之下的中间层。不同主机的应用层之间经常需要可靠的、像管道一样的连接,但是IP层不提供这样的流机制,而是提供不可靠的包交换。
- 应用层向TCP层发送用于网间传输的、用8位字节表示的数据流,然后TCP把数据流分割成适当长度的报文段(通常受该计算机连接的网络的数据链路层的最大传输单元(MTU)的限制)。之后TCP把结果包传给IP层,由它来透过网络将包传送给接收端实体的TCP层。TCP为了保证不发生丢包,就给每个包一个序号,同时序号也保证了传送到接收端实体的包的按序接收。然后接收端实体对已成功收到的包发回一个相应的确认信息(ACK);如果发送端实体在合理的往返时延(RTT)内未收到确认,那么对应的数据包就被假设为已丢失并进行重传。TCP用一个校验和函数来检验数据是否有错误,在发送和接收时都要计算校验和。
- 。 在不可靠的网络环境中,提供可靠的网络连接
- Java对基于TCP协议的网络通信提供了良好的封装,程序使用Socket对象来代表两端的通信接口, 并通过Socket产生IO流来进行网络通信。

### 使用ServerSocket创建TCP服务器端

能接收其他通信实体连接请求的类是ServerSocket, ServerSocket 对象用于监听来自客户端的Socket连接,如果没有连接,它将一直处于等待状态。ServerSocket 包含一个监听来自客户端连接请求的方法。ServerSocket方法

方法	说明
Socket accept()	如果接收到一个客户端Socket的连接请求,该方法将返回一个与连接客户端Socket对应的Socket,否则该方法直处于等待状态,线程也被阻塞。
ServerSocket(int port)	用指定的端口port 来创建一个 ServerSocket。该端口应该有一个有效的端口整数值0~-65535。
ServerSocket(int port,int backlog)	增加一个用来改变连接队列长度的参数backlog。
ServerSocket(int port,int backlog,InetAddress localAddr)	在机器存在多个IP 地址的情况下,允许通过localAddr这个参数 来指定将ServerSocket绑定到指定的IP地址。
close()	关闭该ServerSocket

- 。 服务器不应该只接收一个客户端请求,而应该不断地接收来自客户端的所有请求,所以程序通常会通过循环不断地调用ServerSocket的accept()方法
- 。 创建ServerSocket时没有指定IP地址, ServerSocket将会绑定到本机默认的IP地址。

### 使用Socket进行通信

- 客户端通常可以使用Socket的构造器来连接到指定服务器
- Socket方法

方法	说明
Socket(InetAddress/String remoteAddress, int port)	创建连接到指定远程主机、远程端口的 Socket,该构造器没有指定本地地址、本地端口,默认使用本地主机的默认IP地址,默认使用系统动态分配的端口。
Socket(InetAddress/String remoteAddress, int port, InetAddress localAddr, int localPort)	创建连接到指定远程主机、远程端口的Socket,并指定本地IP地址和本地端口,适用于本地主
InputStream getInputStream()	返回该Socket 对象对应的输入流,让程序通过该输入流从Socket中取出数据。
OutputStream getOutputStream()	返回该Socket对象对应的输出流,让程序通过该输出 流向Socket中输出数据。
setSoTimeout( int timeout)	当网络连接、读取操作超过timeout之后,系统自动 认为该操作失败

#### 。 多线程

#### ■ C/S聊天室

- 服务器:服务器端应该包含多条线程,每个Socket对应一条线程,该线程负责读取 Socket对应输入流的数据(从客户端发送过来的数据),并将读到的数据向每个 Socket 输出流发送一遍(将一个客户端发送的数据"广播"给其他客户端),因此需要 在服务器端使用List来保存所有的Socket。
- 客户端:每个客户端应该包含两条线程:一条负责生成主界面,响应用户动作,并将用户输入的数据写入Socket对应的输出流中;另一条负责读取Socket对应输入流中的数据(从服务器发送过来的数据),并负责将这些数据在程序界面上显示出来。

### 使用URL访问网络资源

- URL (Uniform Resource Locator)对象代表统一资源定位器,它是指向互联网"资源"的指针。资源可以是简单的文件或目录,也可以是对更复杂的对象的引用,例如对数据库或搜索引擎的查询。就通常情况而言,URL可以由协议名、主机、端口和资源组成
- URL类方法

方法	说明
String getFile()	获取此URL的资源名。
String getHost()	获取此URL的主机名。
String getPath()	获取此URL的路径部分。
int getPort()	获取此URL的端口号。
String getProtocol()	获取此URL的协议名称。
String getQuery()	获取此URL的查询字符串部分。
URLConnection openConnection()	返回一个URLConnection对象,它表示到URL所引用的 远程对象的连接。
InputStream openStream()	打开与此URL的连接,并返回一个用于读取该URL资源的 InputStream。

- 从Android 9开始, Android 默认要求使用加密连接,需要使用传输层安全协议(TransportLayer Security)。 但如果目标网站就是使用HTTP协议,那么App确实需要使用HTTP协议与目标网站通信,可以在AndroidManifest.xml文件配置
  - 在<application.../>元素中通过android:networkSecurityConfig属性指定网络安全配置,通过该配置文件将目标网站加入白名单中。
  - 将<application.../>元素的android:usesCleartextTraffic 属性指定为true,该App将完全不受加密连接的限制。

### 使用URLConnection提交请求

- URL的openConnection0方法将返回一个URLConnection对象,该对象表示应用程序和URL之间的通信连接。程序可以通过URLConnection实例向该URL发送请求,读取URL引用的资源。通常创建一个和URL的连接,并发送请求、读取此URL引用的资源需要如下几个步骤。
  - 1. 通过调用URL对象的openConnection()方法来创建URLConnection对象。
  - 2. 设置URLConnection的参数和普通请求属性。
    - setRequestProperty(String key, String value):设置该URLConnection的key请求头字段的值为value
  - 3. 如果只是发送GET方式的请求,那么使用connect方法建立和远程资源之间的实际连接即可;如果需要发送POST方式的请求,则需要获取URLConnection实例对应的输出流来发送请求参数。
  - 4. 远程资源变为可用,程序可以访问远程资源的头字段,或通过输入流读取远程资源的数据。

方法	说明
Object getContent()	获取该URLConnection的内容。
String getHeaderField(String name)	获取指定响应头字段的值。
getInputStream()	返回该URLConnection对应的输入流,用于获取 URLConnection响应的内容。
getOutputStream()	返回该URLConnection对应的输出流,用于向 URLConnection发送请求参数。

### 使用HTTP访问网络

- HttpURLConnection继承自URLConnection, HttpURLConnection在URLConnection的基础上做了进一步改进,增加了一些用于操作HTTP资源的便捷方法。
- HttpURLConection方法

0	方法	说明
	int getResponseCode()	获取服务器的响应代码。
	String getResponseMessage()	获取服务器的响应消息。
	String getRequestMethod()	获取发送请求的方法。
	setRequestMethod(String method)	设置发送请求的方法。

#### • 多线程下载步骤

- 1. 创建URL对象。
- 2. 获取指定URL对象所指向资源的大小(由getContentLength()方 法实现),此处用到了HttpURLConnection类。
- 3. 在本地磁盘上创建一个与网络资源相同大小的空文件。
- 4. 计算每条线程应该下载网络资源的哪个部分(从哪个字节开始,到哪个字节结束)。
- 5. 依次创建、启动多条线程来下载网络资源的指定部分。

### 使用OkHttp

- 为了更好地处理向Web站点请求,包括处理Session、Cookie等细节问题,可以使用OkHttp用于发送HTTP请求,接收HTTP响应。
  - Android开发中的网络框架Retrofit 就是基于OkHttp 做的封装, Retrofit封装之后更符合 RESTful风格, 但Retrofit也丢失了部分灵活性。