Resumen DTD

Qué es DTD

- DTD (Document Type Definition).
- Sirve para definir la estructura de un documento SGML o XML, permitiendo su validación.
- Un documento XML es válido (valid) cuando, además de estar bien formado, no incumple ninguna de las normas establecidas en su estructura.

Declaración de tipo de documento

- Una DTD se puede escribir tanto interna como externamente a un archivo XML.
- En ambos casos hay que escribir una definición **DOCTYPE** (*Document Type Declaration*, Declaración de Tipo de Documento) para asociar el documento XML a la DTD. Asimismo, un archivo XML se puede asociar simultáneamente a una DTD interna y externa.
- Sintaxis DTD interna:

```
<!DOCTYPE elemento-raíz [ declaraciones ]>
```

• Sintaxis DTD externa privada:

```
<!DOCTYPE elemento-raiz SYSTEM "URI">
```

• Sintaxis DTD externa pública:

```
<!DOCTYPE elemento-raíz PUBLIC "identificador-público" "URI">
```

• Sintaxis DTD interna y externa:

```
<!DOCTYPE elemento-raiz SYSTEM "URI" [ declaraciones ]>
```

<!DOCTYPE elemento-raíz PUBLIC "identificador-público" "URI" [declaraciones]>

Estructura de un documento XML

• Un documento XML será válido si –además de no tener errores de sintaxis– cumple lo indicado en las declaraciones de elementos, atributos, entidades y notaciones, de la DTD a la que esté asociado.

Declaración de elementos

Sintaxis:

<!ELEMENT nombre-del-elemento tipo-de-contenido>

• En el tipo-de-contenido se especifica el contenido permitido en el elemento, pudiendo ser:

Texto, (#PCDATA).

Otros elementos (hijos).

Estar vacío, EMPTY.

Cualquier cosa (texto, etiquetas, otros elementos...), ANY.

- Un elemento vacío puede tener atributos.
- Un elemento (padre) puede ser declarado para contener a otro u otros elementos (hijos). En la sintaxis, los hijos –también llamados sucesores– tienen que escribirse entre paréntesis " () " y separados por comas ", ".
- Los elementos (hijos) de un elemento (padre), deben escribirse en el mismo orden en el que han sido declarados en la DTD.
- Operadores de cardinalidad en DTD:
 - ? (interrogación): 0-1
 - * (asterisco): 0-n
 - + (signo más): 1-n
- Los elementos declarados en una DTD sobre los que no actúe ningún operador de cardinalidad, tendrán que aparecer obligatoriamente una única vez, en el o los documentos XML a los que se asocie.
- En la DTD asociada a un documento XML, se pueden declarar elementos que contengan elementos opcionales. Para ello, se utiliza el *operador de elección*, representado por una barra vertical (|).
- Al utilizar el operador de elección (1) en una DTD, si una de las opciones es #PCDATA, esta debe escribirse en primer lugar.

Declaración de atributos

• Sintaxis:

<!ATTLIST nombre-del-elemento nombre-del-atributo tipo-de-atributo valor-del-atributo>

Tipos de declaración de atributos

- valor entre comillas dobles (") o simples (').
- #REQUIRED
- #IMPLIED
- #FIXED valor entre comillas dobles (") o simples (').

Tipos de atributos

• CDATA, Enumerado, ID, IDREF, IDREFS, NMTOKEN, NMTOKENS, NOTATION, ENTITY, ENTITIES, Especiales

Declaración de entidades

- En una DTD se pueden declarar entidades generales y paramétricas (de parámetro).
- Las entidades generales pueden utilizarse en el cuerpo de un documento XML y en su DTD. Sin embargo, las entidades paramétricas solo pueden utilizarse dentro de la DTD.
- Sintaxis entidad general interna analizable:
 - <!ENTITY nombre-de-la-entidad "valor-de-la-entidad">
- Sintaxis entidad general externa analizable privada:
 - <!ENTITY nombre-de-la-entidad SYSTEM "URI">
- Sintaxis entidad general externa analizable públic:
- <!ENTITY nombre-de-la-entidad PUBLIC "identificador-público" "URI">
- Sintaxis entidad general externa no analizable privada:
 - <!ENTITY nombre-de-la-entidad SYSTEM "URI" NDATA notación>
- Sintaxis entidad general externa no analizable pública:
 - <!ENTITY nombre-de-la-entidad PUBLIC "identificador-público" "URI" NDATA notación>
- Sintaxis entidad paramétrica interna analizable:
 - <!ENTITY % nombre-de-la-entidad "valor-de-la-entidad">
- Las entidades paramétricas tienen que declararse antes de ser referenciadas.
- Las entidades paramétricas pueden declararse en DTD internas o externas. Sin embargo, no pueden referenciarse desde
- Sintaxis entidad paramétrica externa analizable privada:
 - <!ENTITY % nombre-de-la-entidad SYSTEM "URI">
 - %nombre-de-la-entidad;
- Sintaxis entidad paramétrica externa analizable pública:
 - <!ENTITY % nombre-de-la-entidad PUBLIC "identificador-público" "URI">
 %nombre-de-la-entidad;
- Una entidad se puede usar dentro de otra.
- La referencia circular o recursiva de entidades no es correcta.

Declaración de notaciones

- Sintaxis notación privada:
 - <!NOTATION nombre-de-la-notación SYSTEM "identificador-del-sistema">
- Sintaxis notación pública:
 - <!NOTATION nombre-de-la-notación PUBLIC "identificador-público">
 - <!NOTATION nombre-de-la-notación PUBLIC "identificador-público" "identificador-del-sistema">
- En una DTD, pueden existir elementos con atributos cuyo valor sea el nombre de una notación.

Secciones condicionales

- Sintaxis:
 - <![IGNORE [declaraciones]]>
 - <![INCLUDE [declaraciones]]>

Llamadas a entidades

• Generales: &entidad; (en el xml)

• Paramétricas: %entidad; (en el DTD)

Comentarios

• En una DTD asociada a un documento XML, se pueden escribir comentarios entre los caracteres "<! --" y "-->".