

Configuração CRD – Sessão Partilhada no Ubuntu

Guia de referência

2026-05-31

Contents

Configuração do Chrome Remote Desktop para Partilhar a Sessão Física	1
1. Instalação do Chrome Remote Desktop no Ubuntu	1
2. Activar o Login Automático (obrigatório)	1
3. Ficheiros a Alterar	2
4. Comandos Pós-Alteração	3
5. Verificações de Diagnóstico	4
6. Backup e Restauro dos Ficheiros	4
7. Criar o Backup Completo	5

Configuração do Chrome Remote Desktop para Partilhar a Sessão Física

Este documento descreve a configuração exacta para que o Chrome Remote Desktop (CRD) mostre a mesma sessão que está no monitor físico, em vez de criar uma sessão virtual isolada. O comportamento final é semelhante ao **RDP do Windows**: a mesma sessão visível local e remotamente.

1. Instalação do Chrome Remote Desktop no Ubuntu

1. Aceda a <https://remotedesktop.google.com/access>.
2. Clique em “**Configurar acesso remoto**” e depois em “**Transferir**” para obter o pacote `.deb`.
3. Instale o pacote e resolva dependências:

```
sudo dpkg -i ~/Downloads/chrome-remote-desktop_*.deb
sudo apt install -f
```

4. Siga as instruções no navegador para associar a máquina à sua conta Google.
O serviço `chrome-remote-desktop@<utilizador>.service` será criado automaticamente.

2. Activar o Login Automático (obrigatório)

Atenção: Sem o login automático, o ecrã de login bloqueia o acesso remoto e local simultaneamente.

1. Edite o ficheiro de configuração do GDM:

```
sudo nano /etc/gdm3/custom.conf
# Se o ficheiro não existir, use: /etc/gdm/custom.conf
```

2. Na secção [daemon], descomente ou adicione as seguintes linhas:

```
AutomaticLoginEnable = true
AutomaticLogin = <utilizador>
```

Substitua <utilizador> pelo nome real (ex: aprimoraia).

3. Guarde com Ctrl+O, Enter, Ctrl+X e reinicie a máquina para testar.

3. Ficheiros a Alterar

3.1. ~/.chrome-remote-desktop-session

Este ficheiro é executado pelo CRD para iniciar a sessão. O objectivo é substituí-lo por um script que mantém a sessão viva **sem lançar um novo ambiente gráfico**.

Conteúdo final:

```
#!/bin/sh
# Manter o processo de sessão vivo, sem lançar novo ambiente gráfico
while true; do
    sleep 3600
done
```

3.2. /opt/google/chrome-remote-desktop/chrome-remote-desktop

Script principal do CRD (Python). As alterações são feitas na função `_launch_server` (por volta da linha 1653).

Antes de editar, faça um backup:

```
sudo cp /opt/google/chrome-remote-desktop/chrome-remote-desktop \
/opt/google/chrome-remote-desktop/chrome-remote-desktop.bak
```

a) Variável `display` Substituir:

```
display = self.get_unused_display_number()
```

Por:

```
display = 0
```

b) Variável `x_auth_file` Substituir:

```
x_auth_file = os.path.expanduser("~/Xauthority")
```

Por:

```
x_auth_file = "/run/user/1000/gdm/Xauthority"
```

Confirme o uid com `echo $XDG_RUNTIME_DIR`; normalmente é 1000.

c) Bloco `xauth add` — comentar totalmente

```
# Run "xauth add" with |child_env| so that it modifies the same XAUTHORITY
# file which will be used for the X session.
# exit_code = subprocess.call("xauth add :%d . `mcookie`" % display,
#                               env=self.child_env, shell=True)
```

```
# if exit_code != 0:
#     raise Exception("xauth failed with code %d" % exit_code)
```

d) Bloco de lançamento do servidor X — substituir por espera no ecrã físico Substituir o bloco
if self.use_xvfb: ... else: ... por:

```
# Aguardar o ecrã físico (:0) e a autoridade X estarem prontos (máx. 30 seg)
self.server_proc = None
for _ in range(30):
    if os.path.exists("/tmp/.X11-unix/X0") and \
        os.path.exists("/run/user/1000/gdm/Xauthority"):
        break
    time.sleep(1)
else:
    raise Exception("Display :0 ou autoridade X não apareceram a tempo.")

# Não criar servidor X virtual - usar a sessão física no :0
# if self.use_xvfb:
#     self._launch_xvfb(display, x_auth_file, extra_x_args)
# else:
#     self._launch_xorg(display, x_auth_file, extra_x_args)
```

e) setxkbmap — comentar opcionalmente (evita erros inofensivos)

```
# exit_code = subprocess.call(["setxkbmap", "-rules", "evdev"], env=self.child_env)
```

Guarde e saia com Ctrl+0, Enter, Ctrl+X.

3.3. Serviço systemd

Remover overrides problemáticos (caso existam):

```
sudo rm -f /etc/systemd/system/chrome-remote-desktop@.service.d/override.conf
sudo rmdir /etc/systemd/system/chrome-remote-desktop@.service.d 2>/dev/null
```

Activar o serviço para arranque automático:

```
sudo systemctl enable chrome-remote-desktop@<utilizador>.service
sudo systemctl daemon-reload
```

Substitua <utilizador> pelo nome real (ex: aprimoraia).

4. Comandos Pós-Alteração

Verificar a sintaxe Python:

```
python3 -m py_compile /opt/google/chrome-remote-desktop/chrome-remote-desktop
```

Se não houver saída, a sintaxe está correcta.

Reiniciar o serviço e testar:

```
sudo systemctl restart chrome-remote-desktop@<utilizador>.service
```

Aceda remotamente via Chrome Remote Desktop — deve ver a mesma sessão do monitor. Reinicie a máquina e confirme que o CRD inicia automaticamente e partilha a sessão.

5. Verificações de Diagnóstico

Se o CRD não funcionar após o reboot, execute os seguintes comandos:

Estado do serviço:

```
sudo systemctl status chrome-remote-desktop@<utilizador>.service
```

Logs do serviço:

```
sudo journalctl -u chrome-remote-desktop@<utilizador>.service \
    --since "5 minutes ago" --no-pager
```

Permissões do ficheiro de autoridade X:

```
ls -l /run/user/1000/gdm/Xauthority
```

Teste local de acesso ao ecrã:

```
DISPLAY=:0 XAUTHORITY=/run/user/1000/gdm/Xauthority xrandr
```

6. Backup e Restauro dos Ficheiros

Os ficheiros alterados encontram-se na pasta ~/backup-crd-config:

Ficheiro	Descrição
.chrome-remote-desktop-session	Script de sessão modificado
chrome-remote-desktop.modificado	Script principal do CRD modificado
chrome-remote-desktop.bak	Cópia original do script principal

6.1. Restaurar o script de sessão

```
cp ~/backup-crd-config/.chrome-remote-desktop-session ~/
```

6.2. Restaurar o script principal do CRD

```
# Fazer backup do ficheiro atualmente em uso
sudo cp /opt/google/chrome-remote-desktop/chrome-remote-desktop \
    /opt/google/chrome-remote-desktop/chrome-remote-desktop.bak.$(date +%F)

# Copiar a versão modificada do backup
sudo cp ~/backup-crd-config/chrome-remote-desktop.modificado \
    /opt/google/chrome-remote-desktop/chrome-remote-desktop

# Repor permissões e dono originais
sudo chown root:root /opt/google/chrome-remote-desktop/chrome-remote-desktop
sudo chmod +x /opt/google/chrome-remote-desktop/chrome-remote-desktop
```

6.3. Activar o serviço após restauro (se necessário)

```
sudo systemctl enable chrome-remote-desktop@<utilizador>.service
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart chrome-remote-desktop@<utilizador>.service
```

7. Criar o Backup Completo

Execute os seguintes comandos a partir dos ficheiros já configurados:

```
mkdir -p ~/backup-crd-config
cp ~/.chrome-remote-desktop-session ~/backup-crd-config/
sudo cp /opt/google/chrome-remote-desktop/chrome-remote-desktop \
~/backup-crd-config/chrome-remote-desktop.modificado
sudo cp /opt/google/chrome-remote-desktop/chrome-remote-desktop.bak \
~/backup-crd-config/ 2>/dev/null
sudo chown -R $USER:$USER ~/backup-crd-config/
tar -czf ~/crd-backup-$(date +%F).tar.gz -C ~/ backup-crd-config
```

Fim do documento.