Linguagens de Montagem

Modos de Endereçamento Aula 08


Edmar André Bellorini

Instruções

- É uma operação específica executada pelo processador
 - Transferência de dados
 MOV destino, fonte
 - Aritmética
 - ADD destino, fonte
 - Lógica
 - AND destino, fonte
 - Controle
 - JMP local
 - Entre outras

Instruções

- Elementos de uma Instrução
 - Código da operação (opcode)
 Especifica a operação a ser executada
 - Referência à operando A (destino)
 Operando de retorno
 Também pode ser um operando fonte
 - Referência à operando B (fonte)
 Operando de entrada
- Instruções x86_x64 são complicadas
 - Pode conter até 15 bytes de extensão



Exemplos a08e01a/b.asm

■ Código da Operação (Opcode)

section .text global _start _start: mov eax, ebx fim: mov rax, 60

mov rdi, 0

syscall

```
a08e01b.asm:
   section .text
        global _start
   _start:
        add eax, ebx
   fim:
10
        mov rax, 60
11
        mov rdi, 0
12
        syscall
```

a08e01a.asm:

9

10

11

12

13

13

Exemplos a08e01a/b.asm

- Diferença entre os arquivos .asm:
 - Comando no terminal:

```
$ diff a08e01a.asm a08e01b.asm
```

Saída:

```
4c4 < mov eax, ebx --- > add eax, ebx
```

- Diferença entre os arquivos montados/ligados .x:
 - Comando no terminal:

```
cmp -1 a08e01a.x a08e01b.x
```

■ Saída:

Exemplos a08e01.a/b.asm

A saída do comando cmp não é tão intuitiva, pois usa base decimal, por este motivo, alteramos a linha de comando anterior para:

```
cmp -l a08e01a.x a08e01b.x |
gawk '{printf "%08X %02X %02X\n",
$1-1, strtonum(0$2), strtonum(0$3)}'
```

- obs.: necessário gawk. Quebra de linha é evil!
- Saída:

```
00001000 89 01 // valores de addr podem muda
000010D7 61 62
desl. a.x b.x; significado das colunas
```

- Para facilitar a vida dos alunos, existe o script cmpASM.sh, em anexo, que contém linha de comando.
 chmod +x cmpASM.sh
- $0x89 \text{ vs } 0x01 \rightarrow \text{conferir } naquele \text{ documento!}$

Exemplos a08e01.a/b.asm

00001000 89 01

■ Indica que no deslocamento 0x80, o arquivo a08e01a.x contém o valor 0x89, enquanto que o arquivo a08e01b.x contém o valor 0x01

0x89 é parte do código da instrução MOV 0x01 é parte do código da instrução ADD

■ 000010D7 61 62

■ Indica que no deslocamento 0x2CF, o arquivo a08e01a.x contém o valor 0x61, enquanto que o arquivo a08e01b.x contém o valor 0x62

0x61 e x062 representam os caracteres 'a' e 'b' na tabela ASCII

Exemplos a08e01.a/b.asm

- Editor Hexadecimal
- Assembler/Disassembler Online for fun
 - → defuse.ca

Instruções

- Referência à Operandos (MOD R/M)
 - Determina se os operandos da instrução são registradores (r), memória (m) ou imediato (i)
 Obs.: Definição extremamente simplificada
- As instruções, em sua maioria, utilizam 1 ou 2 operandos, que devem ser buscados em algum local de armazenamento (r/m/i), para então serem processados.
 - O local de armazenamento do operando é referenciado através de Endereçamento
 - Existem diversos Modos de Endereçamento
 - A adoção dos Modos de Endereçamento por uma arquitetura é decisão de projeto de instruções

Modos de Endereçamento

Importante:


- observaremos o operando fonte
- operando destino sempre será registrador EAX
- acompanhar com arquivo de exemplo a08e02.asm

Modos de Endereçamento:

- Imediato
- Direto
- Indireto
- por Registrador
- Indireto por Registrador
- por Deslocamento
- por Pilha (aula 09)

Endereçamento Imediato

Operando faz parte da instrução



Endereçamento imediato

- Operando pronto no ciclo de busca à instrução
- Usado na especificação de constantes
- Forma mais simples de endereçamento
- Não contém referência à memória
 - Operando limitado ao campo da instrução

Endereçamento Imediato - Exemplo



■ gdb

b Imediato


r

x /xg Imediato

■ é apresentado: 0x8bc03100000042b8

Endereçamento Direto

 Operando está na posição de memória indicado no campo da instrução



- Contém 1 referência à memória
 - O intervalo referenciado é limitado pelo campo da instrução

Endereçamento Direto - Exemplo


mov eax, [var]

| memória principal | 0x2022 | 0x404 | var |

- gdb
- b Direto
- r
- x /xg Direto
- é apresentado: 0x310040200025048b0x00402000 é endereço de varx /xg &var
 - , 0


Endereçamento Indireto - conceito teórico

 Operando está na posição de memória indicado na posição de memória indicado no campo da instrução



- Contém *n* referências à memória
 - O intervalo referenciado é limitado pelo campo da instrução na primeira indireção
 - O intervalo referenciado é limitado pela palavra de memória a partir da segunda indireção
- Não é suportado pela arquitetura x86_64

Endereçamento Indireto - Exemplo teórico



simulação com ponteiro n:

```
mov qword [n], var
mov eax, [n]
```

Endereçamento por Registrador

Operando está no registrador indicado no campo da instrução



Endereçamento por registrador

- Não contém referência à memória
 - Operando deve ter sido buscado/calculado previamente
 - Espaço de endereçamento é limitado ao número de registradores

Endereçamento por Registrador - Exemplo



■ gdb

b RegistradorP

r

p /x \$eax


Endereçamento Indireto por Registrador

 Operando está na posição de memória indicado no registrador indicado no campo da instrução




- Contém 1 referência à memória
 - Endereço deve ter sido buscado/calculado previamente

Endereçamento Indireto por Registrador - Exemplo




Endereçamento por Deslocamento

- Operando está na posição de memória resultante da adição entre o endereço base e um deslocamento definido na instrução
 - Deslocamento em Byte!



- Contém 1 referência à memória
- Requer cálculo do endereço do operando

Endereçamento por Deslocamento - Exemplo



- gdb
- b PorDeslocamento1
- r
- x /xg PorDeslocamento1
- é apresentado: 0x310040200425048b
 0x00402004 é endereço de var[1]
 - x /xw 0x402004

Endereçamento por Deslocamento (Variações)

```
Endereço Base + Deslocamento Imediato

mov eax, [var+4] ; apresentado anteriormente

Endereço Base em Registrador + Deslocamento Imediato

mov eax, [r8+4]
```


```
Endereço Base + Deslocamento em Registrador

mov eax, [var+ecx]
```

Endereço Base em Registrador + Deslocamento em Registrador mov eax, [r8+ecx]

Endereçamento por Deslocamento Indexado


- Operando está na posição de memória resultante da adição entre o endereço base e um deslocamento indexado
- Deslocamento Indexado
 - cálculo entre o índice do deslocamento * tamanho da palavra |p|
 - é um deslocamento em nível de palavra



- Contém 1 referência à memória
- Requer cálculo do endereço do operando
- Utilizado para acesso à elementos de tipos de dados estruturados

Endereçamento por Deslocamento Indexado - Exemplo





- gdb
- b PorDeslocamentoIndexado1
- r
- x /xg PorDeslocamentoIndexado1
- é apresentado: 0x310040200425048b0x00402004 é endereço de var[1]
 - x /xw 0x402004

Endereçamento por Deslocamento Indexado - Observações₁

PorDeslocamento vs PorDeslocamentoIndexado

- resultaram em 0x310040200425048b
- Qual é a diferença?
 - para exemplificar, foram usados constantes nos campos das instruções, que são detectadas pelo montador e calculadas antes de finalizar o arquivo objeto, por isso somos capazes de depurar esses valores iguais.

Endereçamento por Deslocamento Indexado - Observações₂

PorDeslocamento vs PorDeslocamentoIndexado

- desta forma, podemos inferir que ao usar registradores como deslocamento será gerado instruções diferentes
- novos exemplos:

```
lea r8, [var]
mov rcx, 4
mov eax, [r8+rcx] ; 0x08048b41
```

```
lea r8, [var]
mov rcx, 1
mov eax, [r8 + rcx * 4] ; 0x88048b41
```

dica: use o defuse ca

Endereçamento por Deslocamento Indexado - Observações₃

|p |

- disponível somente nos sabores 1, 2, 4 ou 8 (x86_64)
- formalmente chamado de scale fator
 - ao tentar usar valor diferente, o montador apresentará o seguinte erro:

error: invalid effective address

Quer saber mais sobre Scale-Factor Index Base?

- SIB em 2-22 até 2-24 Vol 1 (pdf págs 86 até 88) daquele documento
- ou aguarde a 3^a etapa da disciplina de OAC!

Endereçamento por Deslocamento Indexado (variações)

Endereço Base + Índice * Tamanho

```
mov eax, [var + 1 * 4] ; apresentado anteriormente

Endereço Base + Índice em Registrador * Tamanho
mov eax, [var + rcx * 4]

Endereço Base em Registrador + Índice * Tamanho
mov eax, [r8 + 1 * 4]

Endereço Base em Registrador + Índice em Registrador * Tamanho
mov eax, [r8 + rcx * 4]
```

Exemplo a08e03.asm

```
18
       . . .
   laco:
19
      mov al , [r8] ; end. indireto por registrador
20
21
      mov bl , [v1+r15d] ; end. por deslocamento
                : offset + deslocamento (R)
23
24
      ; mov \ ecx, [r9+r15d*4]; end. eh invalido
25
                              ; misturar 32b com 64b?
26
27
      mov edx, [v2+r15d*4]; end. por desloc. indexado
28
                ; offset + desloc. * posicionamento
29
30
       . . .
```

■ GDB time!

Atividades Práticas

- a08at01: Utilize os exemplos a08e01a/b.asm para descobrir o código das seguintes instruções:
 - SUB r32/r32
 - OR r32/r32
 - AND r32/r32
 - XOR r32/r32
- AP0801-Extra: utilizando a instrução ADD, procure os valores dos registradores básicos EAX, EBX, ECX, EDX
 - Segundo byte da instrução ADD é MOD,REG,R/M (MOD R/M)
 - MOD: 2 bits e sempre será "11" para instrução ADD r32,r32
 - REG: 3 bits e é o registrador fonte
 - R/M: 3 bits e é o registrador destino

Atividades Práticas

- a08at02: Inversão de vetor de caracteres.
 - Dado um vetor de 10 posições de caracteres, inverta a ordem dos seus elementos
 - O vetor de caracteres deve ser lido do teclado
 - Considere que o usuário é esperto o suficiente para sempre entrar com 10 caracteres + < enter >
 - O < enter > não deve ter a posição alterada
 - ambos os vetores devem estar alocados ao mesmo tempo (use 2 variáveis não inicializadas)
 - Mostre a sequência de caracteres com a inversão
 - Exemplo de entrada/saída:

```
$: ./a08at02.x
entre com o vetor: abcdefghij<enter>
jihgfedcba eh inversao de abcdefghij
$:
```

Atividades Práticas

- a08at03: Ordenação de vetor de inteiros
 - Dado um vetor de 10 posições de inteiros (4 bytes cada), ordene seus elementos em ordem crescente
 - O vetor de inteiros deve ser criado como uma variável inicializada
 - Utilize 10 valores fora de ordem (inclusive iguais)
 - Pode ser utilizado qualquer algoritmo de ordenação desde que:
 A ordenação deve acontecer no mesmo vetor (e não em um vetor auxiliar)
 - O programa não tem iteração com o usuário, assim deve ser depurado para confirmar a corretude.

Fim do Documento

Dúvidas?

Aula 09:

- Modo de Endereçamento em Pilha
- Passagem de Parâmetros via Linha de Comando
 - argc e argv