Linguagens de Montagem

Sub-Rotinas Funções e Procedimentos _{Aula 10}

Edmar André Bellorini

Introdução

- Sub-rotinas
 - Também chamadas de sub-programas
 - São funções ou procedimentos
 - Objetivo é auxiliar a execução do programa principal
 - São chamadas pelo programa principal para executar tarefas específicas ou rotineiras
 - Protocolo de chamada e retorno diferem entre arquiteturas
 - x86 → uso da pilha (não abordado neste documento)
 - \times 64 \rightarrow uso de registradores **e** pilha
 - Variáveis de escopo local são armazenadas na pilha

Instruções de Chamada e Retorno

- CALL
 - Empilha o próximo endereço de execução
 - Altera fluxo de execução para endereço alvo

CALL label

- Executado por sub-programa **chamador** (*caller*)
- RET
 - Desempilha topo da pilha
 - Altera fluxo de execução para endereço desempilhado

RET

- Endereço no topo da pilha deve ser valor empilhado por CALL
- Executado por sub-programa chamado (callee)


Exemplo a10e01.asm - Chamada de procedimento

```
16 ...

17 _start:
18 ; PUSH fim
19 call iboserenity
20 ...
```


- GDB
 - b _start, fim, iboserenity
 - verificar RSP e conteúdo de topo da pilha
- Acompanhar nos próximos slides


Memória para a10e01.asm - parte 0 - definições





GDB


break em _start, fim, iboserenity, lret

















Importante

- TOPO da PILHA deve ser gerenciado
 - Se existirem PUSHs e POPs **internos** no sub-programa, **antes** de executar RET, o TOPO da PILHA deve conter o endereço de retorno.
- Como *buggar* um programa?
 - No exemplo a10e01.asm, insira o código abaixo na linha 31

```
push rax
   Assim:
30
       syscall
31
32
       push rax
                          ; precedendo comentario ; POP PC
33
       ret.
34
```

segmentation fault?

32

Protocolo x86 para chamadas de sub-programas

- IMPORTANTE: chamada x86 não é mais estudada na disciplina
 - Seção alterada para ANEXO.
 - Arquivo de exemplo A10e02.asm

Protocolo x64 para chamadas de sub-programas

- Convenção de chamadas
 - Chamador (caller)
 - Antes da instrução CALL
 - 1 Salvar caller-saved registers (se necessário) RAX, RCX, RDX, R8, R9, R10 e R11
 - Passagem de parâmetros para sub-programa via REGISTRADORES e PILHA RDI^{arg1}, RSI^{arg2}, RDX^{arg3}, RCX^{arg4}, R8^{arg5} e R9^{arg6} Demais argumentos são passados via PILHA (*like* x86)
 - 3 Sempre usar instrução CALL
 - Após instrução CALL
 - 4 Remover parâmetros da PILHA (se existirem)
 - 5 Recuperar os valores dos caller-saved registers

Protocolo x64 para chamadas de sub-programas

- Convenção de chamadas
 - Chamado (callee)
 - Antes de executar corpo de sub-programa
 - Criar stack-frame
 - Alocar espaço na PILHA para variáveis locais
 - 3 calle-saved registers (se necessário) RBX, RDI, RSI, RBP, RSP, R12, R13, R14 e R15
 - Depois da execução do corpo do sub-programa
 - 4 Deixar resultado/retorno do sub-programa em RAX
 - 6 Recuperar os calle-saved registers
 - 6 Desalocar todas as variáveis locais
 - 🕜 Garantir endereço de retorno no topo da PILHA
 - 8 Sempre retornar com instrução RET


Huge example - a10e03.asm


■ Será estudado passo-a-passo


```
; passo 2 - Antes da chamada CALL
50
       ; Passagem de parametros
51
      mov rdi, strTeste1
52
53
       ; passo 3 - chamada CALL
54
       call strLength
55
56
       ; retorno do sub-programa em EAX
57
      mov [str1L], eax ; inteiro de 32bit
58
59
```

a10e03.asm - Antes do passo-a-passo (a)

Abstração compactada







a10e03.asm - Antes do passo-a-passo (b)

■ Estado inicial da pilha





Parâmetros em registradores:

REG Conteúdo

- Convenção de chamadas
 - Chamador (caller)
 - Antes da instrução CALL
 - Salvar caller-saved registers (se necessário) RAX, RCX, RDX, R8-11

```
39 ...
40 ; passo 1 - Antes da chamada CALL
41 ; salvar registradores RAX, RCX, RDX, R8-11
42 push rax
43 push rcx
44 push rdx
45 ...
```


ARGV_{all}
ARGC
REG_{caller}
ret ADDR
old RBP
deslocador
REG_{calle}

RSP

Linguagens de Montagem

- Convenção de chamadas
 - Chamador (caller)
 - Antes da instrução CALL
 - Passagem de parâmetros para sub-programa via REG+PILHA RDI^{arg1}, RSI^{arg2}, RDX^{arg3}, RCX^{arg4}, R8^{arg5} e R9^{arg6} PILHA (*like* x86)


```
50 ...
51 ; passo 2 - Antes da chamada CALL
52 ; Parametro em RDI
53 mov rdi, strTeste1
54 ...
```



Parâmetros em registradores:
1º RDI *strTeste1

- Convenção de chamadas
 - Chamador (caller)
 - Antes da instrução CALL
 - 3 Sempre usar instrução CALL


```
54 ...
55 ; passo 3 - chamada CALL
56 call strLength
57 ...
```





- Convenção de chamadas
 - Chamado (callee)
 - Antes de executar corpo de sub-programa
 - 1 Criar stack-frame

```
si ; passo 1 - Antes do corpo do sub-programa
si ; criar stack-frame
si push rbp
si mov rbp, rsp
...
```




Parâmetros em registradores:

1° RDI *strTeste1

- Convenção de chamadas
 - Chamado (callee)
 - Antes de executar corpo de sub-programa
 - 2 Alocar espaço na PILHA para variáveis locais

```
ss ; passo 2 - Antes do corpo do sub-programa
; criar espaco para variaveis locais
sub rsp, 4 ; 4 bytes para variavel inteira local
; [esp-4] eh o deslocador ate encontrar '0'
...
```




Parâmetros em registradores:

1º RDI *strTeste1

- Convenção de chamadas
 - Chamado (callee)
 - Antes de executar corpo de sub-programa
 - 3 calle-saved registers (se necessário) RBX, RDI, RSI, R12-15

```
94 ...
95 ; passo 3 - Antes do corpo do sub-programa
96 ; salvar registradores RBX, RDI, RSI, R12-15
97 push rbx
98 push rdi
99 push rsi
100 ...
```



- Convenção de chamadas
 - Chamado (callee)
 - sub-programa
 - parâmetro *char[] → RDI
 - variável local → [ebp-4]

```
103
         ; sub-programa - inicio --
104
        ; RDI = char *c[] - parametro 1
105
        mov dword [rbp-4], 0
106
107
        laco:
            mov edx, [rbp-4] ; deslocador de 32 bits
108
            mov al, [rdi+rdx] ; char[deslocador]
109
            cmp al, 0
                      : char eh zero?
110
            je finaliza
111
            inc edx ; desloc++
112
            mov [rbp-4], edx ; guarda deslocador
113
114
            jmp laco
115
```

- Convenção de chamadas
 - Chamado (callee)
 - depois da execução do corpo de sub-programa
 - 4 Deixar resultado/retorno do sub-programa em EAX


```
101 ...

102 ; passo 4 - depois do corpo do sub-programa

103 ; copiar resultado para RAX

104 mov eax, [rbp-4] ; 'zero-fill' 32H + 32L <- [rbp-4]

105 ...
```



- Convenção de chamadas
 - Chamado (callee)
 - 6 Recuperar os calle-saved registers

```
107 ...

108 ; passo 5 - depois do corpo do sub-programa


109 ; recuperar registradores RBX, RDI, RSI, R12-15


110 pop r15 ; ultimo empilhado

111 pop r14

112 pop r13

113 ...
```





- Convenção de chamadas
 - Chamado (callee)
 - 6 Desalocar todas as variáveis locais

```
134 ...

135 ; passo 6 - depois do corpo do sub-programa


136 ; desalocar variaveis locais

137 mov rsp, rbp

138 ...
```







- Convenção de chamadas
 - Chamado (callee)
 - 7 Garantir endereço de retorno no topo da PILHA

```
138 ...

139 ; passo 7 - depois do corpo do sub-programa


140 ; recuperar rbp antigo, garantir endereco de retorno

141 pop rbp

142 ...
```

Passo-a-passo com exemplo a10e03.asm - PILHA





Passo-a-passo com exemplo a10e03.asm - parte 12

- Convenção de chamadas
 - Chamado (callee)
 - Recuperar os *calle-saved registers*
 - 8 Sempre retornar com instrução RET

```
142 ...


143 ; passo 8 - depois do corpo do sub-programa

144 ; sempre, sempre, sempre retorne com RET

145 ret

146 ...
```

Passo-a-passo com exemplo a10e03.asm - PILHA





Passo-a-passo com exemplo a10e03.asm - parte 13

- Convenção de chamadas
 - Chamador (caller)
 - Após instrução CALL
 - 4 Remover parâmetros da PILHA


```
61 ...
62 ; passo 4
63 ; remover parametros da PILHA
64 ; add rsp, 8 ; +8 para cada parametro empilhado
65 ; porem nao existem neste exemplo
66 ; 90% dos codigos utilizam
67 ; ate 6 parametros
68 ...
```

Passo-a-passo com exemplo a10e03.asm - parte 14

- Convenção de chamadas
 - Chamador (caller)
 - Após instrução CALL
 - 5 recuperar os valores dos caller-saved registers

```
66 ...
67 ; passo 5
68 ; recuperar registradores RAX, RCX, RDX, R8-11
69 pop r11 ; ultimo empilhado
70 pop r10
71 pop r9
72 ...
```

Passo-a-passo com exemplo a10e03.asm - PILHA





Múltiplos arquivos

- Usado para organizar códigos extensos.
 - Separa o arquivo principal de seus subprogramas
 - Semelhante ao C com suas headers + arquivos
- Protocolo:
 - 1 Cria-se o código em arquivo separado
 - 2 Incluí-se o arquivo no local com o comando

```
%include "nomeDoArquivoSeparado.asm"
```

 Importante: arquivos devem estar no mesmo diretório, ou usar caminhos relativos ou estáticos no %include

Exemplo - a10e03b.asm

- Não será estudado passo-a-passo, pois é semelhante ao exemplo a10e03.asm
- Porém, utiliza o arquivo a10e03bfuncoes/a10e03bstrLengh.asm em anexo

```
75
   fim:
76
       mov rax, _exit
77
       mov rdi, 0
78
        syscall
79
80
        ; %include "a10e03bstrLengh.asm"
81
        %include "a10e03bfuncoes/a10e03bstrLengh.asm"
82
        mov [str1L], eax; inteiro de 32bit
83
84
```

Chamada de funções externas (C)

- Utilização de funções externas
 - Declaração

extern nomeDaFuncao

Chamada utilizando CALL

CALL nomeDaFuncao

■ Passagem de parâmetro utilizando protocolo da arquitetura

Chamada de funções externas (C)

Alteração no código .asm

```
section .text
global _start
```

é alterado para:

```
section .text global main
```

- Agora temos a função main
 - que requer a criação do stack-frame

Exemplo a10e05.asm - printf em x64

■ Chamada para *printf* em arquitetura x64

```
mov rdi, strCtrl; controle para printf
lea rsi, [str1]; endereco str1
mov edx, [day]; conteudo 'day'
mov ecx, [year]; condeudo 'year'
call printf
...
```

Montar:

```
nasm -f elf64 a10e05.asm
```

Linkar:

```
gcc -m64 -no-pie a10e05.o -o a10e05.x
```

Exemplo a10e05.asm - printf em x64

- Importante: Parâmetros para Ponto-Flututante
 - São passados em registradores XMM0 (será visto numa futura aula)
 - Deve ser informado ao printf que não serão passados parâmetros P.F.

```
21 ... ; nao sera passado ponto-flutuante
23 xor rax,rax ; numero de P.F. eh zero
24 ...
```

Atividades Práticas

a10at01: Usando o exemplo a10e03.asm, realize a chamada da função

```
int strLength(char *c[])
```

passando como parâmetro strTeste2 e strTeste3

- Escreva o código das chamadas a partir da linha 60
- Guarde o resultado das chamadas em str2L e str3L

Atividade(s)

- a10at02: Criação de Funções (professor enlouqueceu)
 - Implementar um código que receba uma entrada do usuário e realize a conversão necessária:

```
maiúscula \rightarrow minúscula
minúscula \rightarrow maiúscula
```

- Funções prontas (usar *extern*):
 - printf
 - scanf
- Funções que devem ser criadas

```
*char[] upperCase(char* c[])
```

- *char[] lowerCase(char* c[])
- Arquitetura x64

Atividade(s)

- a10at02: Criação de Funções Continuação
 - Comportamento:
 - Solicitar ao usuário para entrar com uma string Usuário é esperto, maxChars = 25
 e somente caracteres alfabéticos
 - Aplicar upperCase se string iniciar com minúscula
 - Aplicar lowerCase se string iniciar com maiúscula
 - Encerrar programa se string for exit (non-case-sensitive)
 - Exemplo:

```
$: ./a10at02.x
Entrada: <texTODOUsuario>
Convert: <TEXTODOUSUARIO>
Entrada: <OutROtEXTo>
Convert: <outrotexto>
Entrada: <ExIt>
2 convert(s), Farewell my friend!
$:
```

Atividade(s)

- a10at03: Função Fatorial Recursivo
 - Crie um código que:
 - Leia do teclado um inteiro
 - Calcule o fatorial utilizando recursividade int fatRec(int i)
 - Mostre o resultado
 - O código não é "Endless Factorial"
 - Exemplo:

```
$ ./a10at03.x
Fatorial de <15>
eh <1.307.674.368.000>
$:
```

- 15 é entrada do usuário
- 1.307.674.368.000 é o resultado
- A importância do *stack-frame* é observado nesta atividade



