Linguagens de Montagem

Ponto-Flutuante Aula 11

Edmar André Bellorini


Ano letivo 2022

Introdução

Introdução

- Ponto-Flutuante (Floating-Point FP)
 - Formato binário para representação de números reais
 - Notação científica

$$\pm v * B^{\pm e}$$



onde:

- v: significando (termo *mantissa* é depreciado)
- B: base numérica, sendo 2 em FP
- e: expoente
- ±:0 positivo; 1 negativo

Introdução - Padrões IEEE-754

- IEEE-754 de precisão simples
 - float



- \blacksquare 3,1415_d \approx 0 10000000 10010010000111001010110_{ieee32}
- IEEE-754 de precisão dupla
 - double




■ $-3,1415_d \approx 1\ 10000000000\ 1001001000011100101011000000100...$... $000110001001001101111_{ieee64}$

do you wanna some fun? click here! or here! another one?!

Hardware x86_64 de 1ª Geração

- FPU: início da década de 1980
 - Projeto com ênfase na notação polonesa reversa (RPN)
 - Pilha de Registradores FPU (st_i)



■ Instruções unárias, com operando destino implícito

```
FADD [T0] st[1-7]/mem32/mem64/mem80
```

Concorrência de recursos com MMX (final de 1990) Quer saber mais sobre FPU?

Hardware x86_64 de 2ª Geração

- SSE: final da década de 1990
 - Streaming SIMD Extensions
 Single Instruction, Multiple Data by Flynn
 - Evolução do MMX
 - Várias interações, sendo SSE4 a mais atual, seguido da AVX
 - Projeto com ênfase em registradores thanks to the engineering God!
 - Instruções são binárias, isto é, operandos fonte e destino
 - Instruções Escalares e Vetoriais para Inteiros e FP
 - 16 Registradores de propósito específico (Escalar/Vetorial) xmm0 até xmm15 de 128 bits cada um
 - É o padrão para operações em FP na arquitetura x86_64

Hardware x86_64 de 3^a Geração

- AVX: início da década de 2010
 - Advanced Vector Extensions
 - Evolução do SSE
 Adiciona instruções ternárias com destino, fonte, fonte
 Adiciona instruções vetorias com mais inteiros (AVX2)
 Aumenta o tamanho de cada registrador para 256bits (ou 512bits no AVX512)
 - Registradores ymm0 até ymm15
 Registradores SSE xmm são registradores AVX ymm
 Semelhante ao que acontece com Regs de Propósito Geral

7 / 40

Observação sobre esta aula

- Apresentação dos conceitos relacionados com FP
- Operações Escalares
 - Instruções de Conversão
 - Instruções de Transferência
 - Instruções Aritméticas
 - Instruções de Comparação
- Conceitos sobre SSE vetorial não serão discutidos
 - Na próxima aula (possivelmente)
- Suporte à SSE e/ou AVX em Linux/Terminal

lshw -c cpu


em capacidades, procure por SSE e/ou AVX

Registradores

Registradores de Propósito Específicos (FP)

- xmm0 até xmm15
- Operações escalares em FP
- Instrução determina o tamanho da palavra
 - Palavra com Precisão Simples 32 bits modificador s (single)
 - Palavra com Precisão Dupla 64 bits modificador d (double)
- Passagem de parâmetros xmm0 até xmm7 Lembram do xor rax,rax para printf?
- Temporários (caller-saved) xmm8 até xmm15
- Retorno FP de função em xmm0

Registradores de Propósito Específicos (FP)



Instruções de Conversão

12 / 40

Conversão de Inteiro para FP

CVTST2SS

■ Convert Signed Integer to Scalar Single-Precision

```
CVTSI2SS xmmi, r32|r64|mem32|mem64
```

Converte um inteiro sinalizado (32 ou 64 bits) para FP (32 bits)

CVTSI2SD

■ Convert Signed Integer to Scalar Double-Precision

```
CVTSI2SD xmmi, r32|r64|mem32|mem64
```

Converte um inteiro sinalizado (32 ou 64 bits) para FP (64 bits)

Conversão de FP para Inteiro

CVTSS2SI

■ Convert Scalar Single-Precision to Signed Integer

```
CVTSS2SI r32|r64, xmmi|mem32
```

Arredonda um FP (32 bits) para Inteiro sinalizado de 32 ou 64 bits

CVTSD2SI

■ Convert Scalar Double-Precision to Signed Integer

```
CVTSD2SI r32|r64, xmmi|mem64
```

Arredonda um FP (64 bits) para Inteiro sinalizado de 32 ou 64 bits

14 / 40

Conversão entre FP Single e Double

CVTSS2SD

■ Convert Scalar Single-Precision to Scalar Double-Precision

```
CVTSS2SD xmmi, xmmj|mem32
```

Converte um FP (32 bits) para FP (64 bits)

CVTSD2SS

■ Convert Scalar Double-Precision to Scalar Single-Precision

```
CVTSD2SS xmmi, xmmj|mem64
```

Converte um PF (64 bits) para FP (32 bits)

Instruções de Transferência

Transferência de FP

MOVSS

■ Move Scalar Single-Precision

```
MOVSS xmmi, xmmj|mem32
MOVSS mem32, xmmi
```

Move um FP (32 bits) entre xmmi e mem32

MOVSD

Move Scalar Double-Precision

```
MOVSD xmmi, xmmj|mem64
MOVSD mem64, xmmi
```

Move um FP (64 bits) entre xmmi e mem64

Exemplo a11e01.asm: Conversão entre INT e FP

```
7 11:
     mov rax, 1 ; existe um FP a ser impresso e já está em xmm0
     mov rdi, pfstr2
     mov esi, [inteiro1]
     MOVSS [float1], xmm0; salva FP em float1
     CVTSS2SD xmm0, xmm0; float 2 double 4 printf
     call printf
```

Exemplo a11e01.asm - GDB

```
b 11
b 12
b 13
b fim
r ; executar
Digite um Inteiro: <42>; entrada do usuario
p (int) inteiro1 ; inteiro em memoria
 $xmm0
                      : lista de float/double de xmm0
p (float) float1 ; float xmm0 em memoria
C
Inteiro 42 convertido para double = 42.000000
p $xmmO
                      ; valor foi destruido por printf
```

Instruções Aritméticas

Adição Escalar - ADDS_{size}

ADDSS

ADD Scalar Single-Precision

```
ADDSS xmmi, xmmj|mem32

xmmi = xmmi + xmmj|mem32

VADDSS xmmi, xmmj, xmmk|mem32
```

```
xmmi = xmmj + xmmk | mem32
```

ADDSD

ADD Scalar Double-Precision

```
ADDSD xmmi, xmmj|mem64
VADDSD xmmi, xmmj, xmmk|mem64
```

Subtração Escalar - SUBS_{size}

SUBSS

■ SUB Scalar Single-Precision

```
SUBSS xmmi, xmmj|mem32

xmmi = xmmi - xmmj|mem32

VSUBSS xmmi, xmmj, xmmk|mem32

xmmi = xmmj - xmmk|mem32
```

SUBSD

■ SUB Scalar Double-Precision

```
SUBSD xmmi, xmmj|mem64
VSUBSD xmmi, xmmj, xmmk|mem64
```

Multiplicação Escalar - MULS_{size}

MULSS

■ MUL Scalar Single-Precision

```
MULSS xmmi, xmmj|mem32

xmmi = xmmi * xmmj|mem32

VMULSS xmmi, xmmj, xmmk|mem32
```

MUI.SD

MUL Scalar Double-Precision

xmmi = xmmj * xmmk | mem32

```
MULSD xmmi, xmmj|mem64
VMULSD xmmi, xmmj, xmmk|mem64
```

Divisão Escalar - DIVS_{size}

DIVSS

DIV Scalar Single-Precision

DIVSS xmmi, xmmj mem32

```
xmmi = xmmi/xmmj|mem32

VDIVSS xmmi, xmmj, xmmk|mem32
```

xmmi = xmmj/xmmk|mem32

DIVSD

DIV Scalar Double-Precision

```
DIVSD xmmi, xmmj|mem64
VDIVSD xmmi, xmmj, xmmk|mem64
```

Raiz Quadrada Escalar - SQRTS_{size}

SQRTSS

■ SQRT Scalar Single-Precision

$$xmmi = \sqrt{xmmj|mem32}$$

SQRTSD

SQRT Scalar Double-Precision

$$xmmi = \sqrt{xmmj|mem64}$$

Exemplo a11e02.asm: distância entre 2 pontos 3D

```
subsd xmm0, xmm3 ; (x1 - x2)
 mulsd xmm0, xmm0 ; ^2
  subsd xmm1, xmm4 ; (y1 - y2)
  mulsd xmm1, xmm1 ; ^2
subsd xmm2, xmm5 ; (z1 - z2)
  mulsd xmm2, xmm2 ; ^2
  addsd xmm0, xmm1
  addsd xmm0, xmm2
  sqrtsd xmm0, xmm0
```

26 / 40

Instruções Lógicas

AND vetorial* - ANDP_{size}

ANDPS

■ Bitwise AND of Packed Single-Precision

```
ANDPS xmmi, xmmj | mem128

xmmi = xmmi \land (xmmj | mem128)

VANDPS xmmi, xmmj, xmmk | mem128
```

```
xmmi = xmmj \land (xmmk|mem128)
```

ANDPD

■ Bitwise AND of Packed Double-Precision

```
ANDPD xmmi, xmmj|mem128
VANDPD xmmi, xmmj, xmmk|mem128
```

OR vetorial* - ORP_{size}

ORPS

■ Bitwise OR of Packed Single-Precision

```
ORPS xmmi, xmmj|mem128

xmmi = xmmi \lor (xmmj|mem128)

VORPS xmmi, xmmj, xmmk|mem128

xmmi = xmmj \lor (xmmk|mem128)
```

ORPD

■ Bitwise OR of Packed Double-Precision

```
ORPD xmmi, xmmj|mem128
VORPD xmmi, xmmj, xmmk|mem128
```

XOR vetorial* - XORP_{size}

XORPS

■ Bitwise XOR of Packed Single-Precision

```
XORPS xmmi, xmmj|mem128

xmmi = xmmi \(\precess xmmj|mem128\)

VXORPS xmmi, xmmj, xmmk|mem128
```

XORPD

■ Bitwise XOR of Packed Double-Precision

 $xmmi = xmmj \oplus xmmk | mem128)$

```
XORPD xmmi, xmmj|mem128
VXORPD xmmi, xmmj, xmmk|mem128
```

Instruções Comparativas

Máximo Escalar - MAXS_{size}

MAXSS

■ Maximum Scalar Single-Precision

```
MAXSS xmmi, xmmj|mem32

xmmi = MAX(xmmi, xmmj|mem32)

VMAXSS xmmi, xmmj, xmmk|mem32

xmmi = MAX(xmmi, xmmk|mem32)
```

MAXSD

Maximum Scalar Double-Precision

```
MAXSD xmmi, xmmj|mem64
VMAXSD xmmi, xmmj, xmmk|mem64
```

Mínimo Escalar - MINS_{size}

MINSS

■ Minimum Scalar Single-Precision

```
MINSS xmmi, xmmj|mem32

xmmi = MIN(xmmi, xmmj|mem32)

VMINSS xmmi, xmmj, xmmk|mem32

xmmi = MIN(xmmj, xmmk|mem32)
```

MINSD

Minimum Scalar Double-Precision

```
MINSD xmmi, xmmj|mem64
VMINSD xmmi, xmmj, xmmk|mem64
```

Exemplo a11e03.asm: float abs(float f)

```
75  ; absf?
76  ; xmm2 = (float) 0
77  ; xmm1 = xmm2 - xmm0
78  ; max(xmm0, (0-xmm1))
79  XORPS  xmm2, xmm2  ; xmm2 = (float) 0
80  VSUBSS  xmm1, xmm2, xmm0  ; xmm1 = xmm2 - xmm0
81  MAXSS  xmm0, xmm1  ; max(xmm0, (0-xmm1))
```

Comparar Escalar - COMISsize

COMISS

■ Compare Scalar Ordered Single-Precision

```
COMISS xmmi, xmmj|mem32
```

Compara xmmi com xmmj|m32 e ajusta EFLAGS Veja tabela no próximo slide

COMISD

■ Compare Scalar Ordered Double-Precision

```
COMISD xmmi, xmmj|mem64
```

Compara xmmi com xmmj|m64 e ajusta EFLAGS

Comparar Escalar - COMIS_{size}

Tabela de Jcc e ordem de utilização:

Ordem	CMP Op ₁ , Op ₂	ZP PF CF	Jcc	ZF PF CF	Descrição
1	UNORDERED	1 1 1	JP	X 1 X	Op; é NAN
2	EQUAL	100	JE	1 X X	$Op_2 == Op_1$
3	GREATER	000	JA	0 X 0	$Op_2>Op_1$
4	LESS	001	JB	X X 1	$Op_2 < Op_1$

Exemplo a11e04.asm: Comparação entre FPs

Atividades

AT1101

Função dis3Dlm

- Cálculo de distância entre 2 pontos
 - Pontos com 3 coordenadas
- Assinatura da Função dis3Dlm:

```
double dis3Dlm(int p1[], int p2[]){...}
```

- Dicas:
 - Adaptação do exemplo a11e02.asm

AT1102

Função potência para FP Single-Precision

- Criar um código que leia um float (base) e um inteiro (exp)
- Execute a função:

```
float powlm(float base, int exp){...}
```

- Dicas:
 - Diversos exemplos desta aula contém leitura de FP e INT
 - Parâmetros via registrador xmmi e REGs
 - Retorno em xmm0
 - printf só imprime double