நீரையும் பயன்படுத்தி நன்றாக கழுவிய பின் சேகரிக்குமாறு கூறு.

- கலனின் வெளிப்புறத்தை அழுக்கடையாமல் பாதுகாக்குமாறு கூறு.
- கையுறைகள் அணிதல் போன்ற தடுப்பு நடவடிக்கைகளை எடு.

8.3.3 மாதிரிகளை சேகரிக்க தேவைப்படும் பலவகையான கலன்களை தயார் செய்தல்

- எல்லா மாதிரிகளும் சுத்தமான உலர்ந்த கலனில் சேகரிக்கப்பட வேண்டும்.
- அகல வாயுள்ள கலன்களை பயன்படுத்த வேண்டும்.
- 'கல்ச்சர்' (வளர்ஊடகம்) (Culture) பரிசோதனைக்கு சிறுநீர் சேகரிக்கும் பொழுது நுண்ணுயிரறச் செய்யப்பட்ட கலனைப் பயன்படுத்து.
- கோழை மற்றும் மலம் பரிசோதனைக்கு மெழுகால் உறையிடப்பட்ட ஒருமுறை பயன்படுத்தும் அட்டைப் பெட்டிகள் பயன்படுகின்றன.
- 24 மணிநேர சிறுநீர் சேகரிப்புக்கு பெரிய கலன்கள் பயன்படுகின்றன.
- நுண்ணுயிரறச் செய்யப்பட்ட சோதனைக் குழாய்கள் திரவ மாதிரி சேகரிப்புக்கு பயன்படுகின்றன.
- சுத்தமான கண்ணாடித் தகடுகள் 'பூச்சு' (smear)களைச் சேகரிக்க பயன்படுகின்றன.
- கலனில் நச்செதிர்கரைசல் இல்லாதவாறு பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். ஏனெனில் அவை மாதிரியின் நுண்ணுயிர் வளர்ச்சியை பாதிப்பதால் முடிவுகளில் மாற்றம் எற்படும்.

8.3.4 சிறுநீர் மாதிரி சேகரித்தல்

8.3.4.1 ஒரு நேர சிறுநீர் சேகரிப்பு முறை

ஒரு நேர சிறுநீர் சேகரிப்பு முறை என்றால் ஒரு நேரத்தில் கழிக்கப்படும் சிறுநீரின் அளவாகும். பொதுவாக அதிகாலை மாதிரிகள் சேகரிக்கப்படுகின்றன. பொதுவாக 100–120 மி.லி சிறுநீர் பரிசோதனைகளுக்கு போதுமானது.

இனப்பெருக்க உறுப்புகளை சுத்தம் செய்தபின் நோயாளி சுத்தமான யூரினலிலோ அல்லது கழிவுத்தட்டிலோ அல்லது நேரடியாக சிறுநீர் சேகரிக்கும் கலத்திலோ சேகரிக்குமாறு கூற வேண்டும். சேகரிக்கும் போது கலத்தின் வெளிப்புறத்தில் படாதவாறு பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.

8.3.4.2 இடையில் எடுக்கப்படும் சிறுநீர்

இனப்பெருக்க உறுப்புகளை சோப்புநீரால் கழுவியபின் நீரால் கழுவ வேண்டும். பெண் நோயாளிகளுக்கு லேபியாவைப் (labia major) பிரித்து சுத்தம் செய்து சிறுநீர் மாதிரி சேகரிக்கப்பட வேண்டும். ஆண்களுக்கு ஆண்குறியின் முன் தோல் பின் இழுக்கப்பட்டு சுத்தம் செய்யப்பட வேண்டும்.

கழிப்பறையிலோ, கழிவு நீக்கத்தொட்டியிலோ சிறுநீர் கழித்துக் கொண்டிருக்கும் போது சிறிது நேரம் நிறுத்தி நுண்ணுயிரறச் செய்யப்பட்ட கலனில் தொடர்ந்து சிறுநீர் கழிக்கச் செய்ய வேண்டும். போதுமான அளவு சேகரிக்கப்பட்ட பின் சிறுநீர் கழிப்பதை நிறுத்தி கலனை அப்புறப்படுத்தி தொடர்ந்து சிறுநீர் கழிக்க வேண்டும்.

8.3.4.3 24 மணிநேர சிறுநீர் சேகரிக்கும் முறை

24 மணிநேர சிறுநீர் கழித்தல் என்பது 24 மணி நேரத்தில் கழிக்கும் எல்லா சிறுநீரையும் சேகரித்தலாகும். முதலில் காலை 6 மணிக்கு கழிக்கும் சிறுநீரை தவிர்த்து, மறுநாள் காலை 6 மணி வரை கழிக்கும் சிறுநீரை சேகரித்தல் ஆகும்.

8.3.4.4 ஆண் குழந்தை மற்றும் சுய நினைவற்றவர்களுக்கும், சிறுநீர் சேகரிக்கும் முறை

ஆண் குழந்தை அல்லது சுயநினைவற்ற ஆண் நோயாளிகளுக்கு ஒரு சோதனைக்குழாயும்,

Nursing General_Tamil Ch-8.indd 159 14-06-2018 19:22:22