பொருத்தமான துணி வகைகள் :

பருத்தி துணிகள், பாப்ளின், பேன்சி ரக துணிகள். பூ வேலை செய்யப்பட்ட துணிகள்.

அளவுகள்:

Length	–	100 cm
Seat Circumference	–	90 cm
Bottom Circumference	–	45 cm

தேவையான துணியின் அளவு:

2 மீட்டர் – 2 1/2 மீட்டர்

வரைமுறை:

ABCD	–	Draw a rectangle
AB = CD	–	Length of Kameez + Hem Allowance (2 cm)
AC = BD	–	1/4 Bust Circumference + 4 cm
AC_1	–	Front Neck Depth (8 cm)
AE	–	Neck Width (7 cm)
AG	–	1/2 Shoulder Width (15 cm)
GH	–	1/2 Upper Arm Circumference (17.5 cm)
HI	–	1/4 Bust Circumference (20 cm)
IJ	–	1 cm
DD_1	–	10 cm
HJ L	–	Side Seam
AE	–	Back Neck Depth (6 cm)
F_1 E G H J L D B F	–	Front and Back Patterns
SG	–	Straight Grain

வெட்டும் கோடுகள் :

பட்டித் துண்டு	–	BLK
கால் பாகத் துண்டு	–	KEFC

லே அவுட்:

துணியில் நேர் நூல் பார்த்து (செல்வேட்ஜ்) நீளவாக்கில் மடித்து வெட்ட வேண்டும்.

குறித்தலும் வெட்டுதலும்:

துணியின் மீது காகித மாதிரியை வைத்து, இணைப்பிற்கு இடம் விட்டு வெட்ட வேண்டும்.

மாதிரி துண்டுகள்:

பட்டித் துண்டு – 1


கால் துண்டுகள் – 2

தைக்கும் முறை:

- காலின் பக்க இணைப்புகளை சேர்த்து இணைக்கவும்.
- காலின் சுற்றளவிற்கு ஏற்றவாறு அல்லது சல்வாரின் பாணிக்கு ஏற்றவாறு சுருக்கம் வைத்து தைக்கவும்.
- கால் பகுதியில் கீழ் ஓரத்தில் அலங்காரம் செய்து தைக்கலாம்.
- கீழ்பாட்டத்தில் சுருக்கம் வைத்து பட்டியுடன் இணைக்க வேண்டும்.
- முன்புறம் நாடா கோர்க்கும் அளவிற்கு சமமான திறப்பு தைக்க வேண்டும்.
- இடுப்புப் பட்டியை மடித்து தைக்க வேண்டும்.

முடிவுறுதல்:

- தேவையற்ற நூல்களை வெட்டி விடவும்.
- பட்டியில் நாடாவை கோர்க்கவும்.
- தைத்த உடையை இஸ்திரி செய்து மடித்து வைக்கவும்.
- Remove unwanted threads.
- Insert cord into the waist band, iron the stitched garment and fold neatly.



சல்வார் மாதிரி

XII TDD_Tamil version Practicals.indd 315 1/14/2020 1:17:42 PM