Programmation Orientée Objet

# Surcharge de méthodes et d'opérateurs, et polymorphisme

#### Guillaume Revy

guillaume.revy@univ-perp.fr

Université de Perpignan Via Domitia



#### Plan du cours

1. Surcharge de méthodes et d'opérateurs

- 2. Polymorphisme en C++
  - Différents types de polymorphisme
  - Méthode virtuelle et classe abstraite

3. Suite et fin d'éléments importants du C++

#### Plan du cours

1. Surcharge de méthodes et d'opérateurs

- 2. Polymorphisme en C++
  - Différents types de polymorphisme
  - Méthode virtuelle et classe abstraite

3. Suite et fin d'éléments importants du C++

## Qu'est ce que la surcharge de méthode?

Définition : la surcharge d'une méthode consiste à définir deux méthodes ayant le même nom, mais pas les mêmes arguments

```
// Sans surcharger les methodes
double methode_double(double, double);
int methode_int(int, int);
// En surchargeant les methodes
double methode(double, double);
int methode(int, int);
```

- Le compilateur choisit la méthode à utiliser en fonction du type des paramètres :
  - la première méthode est appelée lorsque les paramètres sont des nombres flottants,
  - la seconde méthode est appelée lorsque les paramètres sont des entiers.

## Exemple de surcharge de méthode

```
#include <iostream>
double methode (double a, double b)
  if(a > b)
    std::cout << "Type double : a(" << a << ") > b(" << b << ")." << std::endl;
  else if (a \le b)
    std::cout << "Type double : a(" << a << ") <= b(" << b << ")." << std::endl;
int methode (int a, int b)
  if(a > b)
    std::cout << "Type int : a(" << a << ") > b(" << b << ")." << std::endl;
  else if (a \le b)
    std::cout << "Type int : a(" << a << ") <= b(" << b << ")." << std::endl:
main ( void )
 methode (4,2); // Type int : a(4) > b(2).
methode (1.0,2.0); // Type double : a(1) \le b(2).
  methode (1.0.2); // ERREUR : call of overloaded 'methode (double, int)' is
                                    ambiquous
                                   candidates are: double methode (double, double)
                                                     int methode (int, int)
```

## Qu'est ce qu'un opérateur?

- Définition : un opérateur est une opération entre un ou deux opérandes, c'est-à-dire, entre une ou deux variables ou expressions
- On distingue plusieurs types d'opérateurs, comme par exemple :

  - ▶ les opérateurs logiques → &&,!!,!,...
  - les opérateurs de comparaisons  $\rightarrow$  > , >=, < , <=, ==, !=, ...
  - ▶ les opérateurs d'incrémentation et de décrémentation → ++ et --,
  - ▶ l'opérateur d'affectation ~> =, ...

## Qu'est ce qu'un opérateur?

- Définition : un opérateur est une opération entre un ou deux opérandes, c'est-à-dire, entre une ou deux variables ou expressions
- On distingue plusieurs types d'opérateurs, comme par exemple :

```
▶ les opérateurs arithmétiques → +, -, *, /, ...
```

- ▶ les opérateurs logiques ~ & &, !!, !, ...
- les opérateurs de comparaisons  $\rightarrow$  >, >=, <, <=, ==, !=, ...
- ▶ les opérateurs d'incrémentation et de décrémentation → ++ et --,
- En pratique, l'appel à un opérateur est similaire à un appel de méthode.

```
ObjetA a, b;
// ...
a OP_BINAIRE b; // <===> a.operatorOP_BINAIRE(b);
OP_UNAIRE b; // <===> b.operatorOP_UNAIRE();
```

## Qu'est ce qu'un opérateur?

- Définition : un opérateur est une opération entre un ou deux opérandes, c'est-à-dire, entre une ou deux variables ou expressions
- On distingue plusieurs types d'opérateurs, comme par exemple :

```
▶ les opérateurs arithmétiques  
→ +, -, *, /, ...
```

- ▶ les opérateurs logiques ~ & &, !!, !, ...
- les opérateurs de comparaisons  $\rightarrow$  >, >=, < , <=, ==, !=, ...
- ▶ les opérateurs d'incrémentation et de décrémentation → ++ et --,
- En pratique, l'appel à un opérateur est similaire à un appel de méthode.

## La surcharge d'opérateurs

- La surcharge d'opérateurs consiste donc à définir deux méthodes operatorOP avec des arguments différents
  - définition dans une classe A de la méthode operatorOP avec de nouveaux arguments
- En C++, on peut surcharger presque tous les opérateurs
  - sauf les opérateurs :: (résolution de portée), ., .\*, ?:, sizeof, typeid, et les opérateurs de conversions du C++
- La surcharge peut se faire à l'intérieure ou à l'extérieure de la classe

## La surcharge d'opérateurs

- La surcharge d'opérateurs consiste donc à définir deux méthodes operatorOP avec des arguments différents
  - définition dans une classe A de la méthode operatorOP avec de nouveaux arguments
- En C++, on peut surcharger presque tous les opérateurs
  - sauf les opérateurs :: (résolution de portée), ., .\*, ?:, sizeof, typeid, et les opérateurs de conversions du C++
- La surcharge peut se faire à l'intérieure ou à l'extérieure de la classe
- Intérêt de surcharger un opérateur

```
// Sans surcharger l'operateur +
int
main( void )
{
  Matrix A, B, C;
  C = A.addition(B);
}

// En surchargeant l'operateur +
int
main( void )
{
  Matrix A, B, C;
  C = A + B;
}
```

### Surcharger un opérateur à l'intérieure de la classe

→ par une méthode membre de la classe

Pour surcharger un opérateur OP à l'intérieure d'une classe A, il faut ajouter la définition de la méthode prédéfinie operatorOP dans la classe A.

```
// A.hpp
class A
{
    // ...
public:
    // declaration de l'operateur
    typeDeRetour operatorOP(typel parametrel, type2 parametre2, ...);
};
```

```
// A.cpp
// definition de l'operateur
typeDeRetour A::operatorOP(type1 parametre1, type2 parametre2, ...)
{
    // ...
}
```

## Exemple de surcharge à l'intérieure de la classe

On définit une classe Intervalle, qui représente un intervalle de valeurs

$$I = [b_{inf}, b_{sup}],$$
 avec  $b_{inf}$  et  $b_{sup}$  deux flottants.

On souhaite surcharger les opérateurs + et +=.

### Exemple de surcharge à l'intérieure de la classe

- → dans la déclaration de la classe
  - On définit une classe Intervalle, qui représente un intervalle de valeurs

$$I = [b_{inf}, b_{sup}],$$
 avec  $b_{inf}$  et  $b_{sup}$  deux flottants.

On souhaite surcharger les opérateurs + et +=.

#### Exemple de surcharge à l'intérieure de la classe

→ dans la définition des méthodes de la classe

```
Intervalle& Intervalle::operator+=(Intervalle const& I2)
{
    // Utilisation : I1 += I2;
    binf += I2.binf;
    bsup += I2.bsup;
    return *this;
}
Intervalle Intervalle::operator+(Intervalle const& I2) const
{
    // Utilisation : I3 = I1 + I2
    Intervalle I3(*this);
    I3 += I2;
    return I3;
}
```

## Opérateur d'affectation et constructeur par copie

- L'opérateur d'affectation (=) et le constructeur par copie ont un comportement similaire
  - l'opérateur d'affectation est appelé lors d'une affectation → c = a + b;
  - ▶ le constructeur par copie est appelé lors d'une initialisation ~> Point2D p2 = p1;

- Une bonne pratique est d'implanter une méthode privée unique pour les deux, qui est appelée, à la fois, par l'opérateur d'affectation et par le constructeur par copie
  - on pourra appeler cette méthode clone, copie, ... par exemple.

## Exemple de méthode clone

```
#ifndef __INTERVALLE_HPP__
#define INTERVALLE HPP
class Intervalle
                                               Intervalle::Intervalle
                                                     (Intervalle const& I)
private:
  float binf, bsup;
  void clone(Intervalle const&);
                                                 clone(I);
              // Fonction de copie
                                               void Intervalle::clone
  Intervalle();
                                                     (Intervalle const& I)
  Intervalle(float, float);
  Intervalle (Intervalle const&);
                                                 binf = I.binf;
                                                 bsup = I.bsup;
  void print (void);
  Intervalle& operator=(Intervalle const&);
                                               Intervalle& Intervalle::operator=
              // Utilisation : I1 = I2;
                                                           (Intervalle const& I2)
  Intervalle& operator += (Intervalle const&);
                                                // Utilisation I1 = I2
              // Utilisation : I1 += I2;
                                                if(&I2 != this)
                                                   clone(I2):
  Intervalle operator+(Intervalle const&)
                                                 return *this;
       const;
              // Utilisation : I3 = I1 + I2:
};
#endif
```

## Surcharger un opérateur à l'extérieure de la classe

- La surcharge externe est utile pour des opérateurs concernés par une classe A :
  - mais pour lesquels l'opérande de gauche n'est pas un objet de la classe A,
  - mais pour lesquels l'opérande de gauche n'est pas l'objet modifié par l'opérateur.

#### Exemples :

multiplication des éléments d'une matrice par un scalaire :

```
Matrix A, B; double d; B = d * A;
```

multiplication de deux matrices :

```
Matrix A, B, C; C = A * B;
```

écriture sur cout :

```
Matrix C; std::cout << C;</pre>
```

lci, on a std::cout.operator<<(C), mais on souhaitera le surcharger dans
Matrix plutôt que dans la classe de cout.</pre>

## Surcharger un opérateur à l'extérieure de la classe

- La surcharge externe est utile pour des opérateurs concernés par une classe A :
  - mais pour lesquels l'opérande de gauche n'est pas un objet de la classe A,
  - mais pour lesquels l'opérande de gauche n'est pas l'objet modifié par l'opérateur.

- Dans ces cas, on utilisera des opérateurs externes aux classes (ne faisant pas partie de ces classes)
  - ▶ déclarés avec un argument de plus que les opérateurs internes → la classe sur laquelle s'applique l'opérateur

```
Intervalle operator+(Intervalle const&, Intervalle const&);
ostream& operator<<(ostream&, Intervalle const&);</pre>
```

 Il peut être utile de déclarer ces méthodes comme méthodes amies dans la classe concernée

## Exemple de surcharge à l'extérieure de la classe

```
#ifndef __INTERVALLE_HPP__
#define INTERVALLE HPP
class Intervalle
private:
  float binf, bsup;
public:
  Intervalle():
  Intervalle(float, float);
  Intervalle (Intervalle const&);
  Intervalle& operator += (Intervalle const&);
      // Utilisation : I1 += I2;
  // Methode amie
  friend std::ostream& operator<<(std::ostream& , Intervalle const&);</pre>
      // Utilisation : std::cout << I1;
// Methode externe
Intervalle operator+(Intervalle const&, Intervalle const&);
     // Utilisation : I3 = I1 + I2;
#endif
```

### Exemple de surcharge à l'extérieure de la classe

```
Intervalle operator+(Intervalle const& I1, Intervalle const& I2)
{
    // Utilisation : I3 = I1 + I2
    Intervalle I3(I1);
    I3 += I2;
    return I3;
}

std::ostream& operator<<(std::ostream& out, Intervalle const& I1)
{
    // Utilisation : std::cout << I1;
    out << "I = [ " << I1.binf << " , " << I1.bsup << " ]";
    return out;
}</pre>
```

### Surcharge d'opérateur et héritage

Les méthodes surchargeant les opérateurs dans une classe sont héritées dans les classes dérivées, sauf celles surchargeant l'opérateur d'affectation.

```
class A
{
public:
    A();
    A& operator+=(A const& a)
    { std::cout << "Operateur += dans A" << std::endl; }
    // ...
};
class B : public A
{ /* declaration de B */ };</pre>
```

```
int
main( void )
{
    B b1, b2;
    // ... initialisation de b1 et b2
    b2 += b1;
}
// ===> Operateur += dans A
```

#### Plan du cours

1. Surcharge de méthodes et d'opérateurs

- 2. Polymorphisme en C++
  - Différents types de polymorphisme
  - Méthode virtuelle et classe abstraite

3. Suite et fin d'éléments importants du C++

## Introduction au polymorphisme

- Le polymorphisme est le dernier des trois grands principes de la POO que l'on étudiera dans ce cours
- On distingue deux types de polymorphisme :

  - le polymorphisme de données (universel)
    - polymorphisme d'inclusion : un même code peut être appliqué à des données de type différents liées entre elles par une relation d'héritage
    - polymorphisme paramétrique : un même code peut être appliqué à n'importe quel type

       — généricité
- Maintenant, on va s'intéresser au polymorphisme d'inclusion

## Qu'est ce que le polymorphisme d'inclusion?

En C++, les instances d'une classe dérivée de A sont substanciables aux instances de la classe A, elle-même, en argument d'une méthode ou lors d'une affectation, tout en gardant leurs propriétés et leur nature propre.

#### Mise en œuvre :

- mécanisme d'héritage
- résolution dynamique des liens → le choix de la méthode à invoquer se fait à l'exécution du programme et va dépendre de la nature (type) des instances concernées

## Résolution statique des liens

Polymorphisme en C++

■ En C++, le type de la variable détermine la méthode à exécuter.

```
class A
public:
  void print (void)
                                       void execution (A const& obj)
    std::cout << "A" << std::endl;
                                         std::cout << "On est dans la classe : ":
                                         obj.print();
};
                                       main ( void )
class B : public A
                                         B b1; // ...
public:
                                         execution (b1);
  void print (void)
                                         // la methode de la classe A est appelee
    std::cout << "B" << std::endl;
```

## Résolution dynamique des liens

- Il pourrait pourtant sembler plus naturel de vouloir exécuter la méthode correspondant à la nature réelle de l'instance ~ ici la classe B
- Dans ce cas, il faut permettre la résolution dynamique de liens ~ c'est-à-dire, le choix de la méthode à exécuter se décide à l'exécution du programme, en fonction de la nature réelle de l'instance
- Pour cela, on a besoin :
  - de manipuler soit des références, soit des pointeurs
  - de définir des méthodes virtuelles

## Qu'est ce qu'une méthode virtuelle?

- On considère une classe A, et une méthode foo de A. Si
  - la méthode foo est définie dans les classes dérivées de A,
  - et la méthode foo est souvent appelée via des pointeurs ou des références sur des objets de A ou des classes dérivées,

alors, foo doit être déclarée comme méthode virtuelle.

- De cette manière, on indique au compilateur qu'une méthode pourra faire l'objet d'une résolution dynamique de liens.
- Plus généralement, on considèrera que pour être redéfinie dans une classe dérivée, une méthode devra être déclarée virtuelle dans la classe de base
  - on déclare une méthode virtuelle en utilisant le mot clé virtual

# Intérêt d'une méthode virtuelle sur un exemple

```
#ifndef __A_HPP__
#define __A_HPP__
#include <iostream>
class A
public:
 void print();
};
class B: public A
public:
void print();
};
#endif // A HPP
```

```
#include "A.hpp"
void A::print()
{ std::cout << "Methode print de A" << std::endl; }
void B::print()
{ std::cout << "Methode print de B" << std::endl; }
// c4-expl1.cpp
#include <iostream>
#include "A.hpp"
main ( void )
 A obj_a; obj_a.print();
  B obj b; obj b.print();
 A* ptr_a = new A(); ptr_a->print();
 B^* ptr b = \text{new B()}; \text{ptr } b \rightarrow \text{print()};
 B* ptr2 b = new B();
  delete ptr_a; delete ptr_b; delete ptr2_b;
  return 0;
```

# Intérêt d'une méthode virtuelle sur un exemple

```
#ifndef A HPP
#define __A_HPP__
                             main ( void )
#include <iostream>
                               A obj_a; obj_a.print();
                               B obj_b; obj_b.print();
class A
public:
void print();
class B: public A
                               return 0:
void print();
};
                             Methode print de A
#endif // A HPP
                             Methode print de B
                             Methode print de A
```

```
// c4-expl1.cpp
#include <iostream>
#include "A.hpp"
 A* ptr a = new A(); ptr a->print();
 B* ptr_b = new B(); ptr_b->print();
 delete ptr_a; delete ptr_b; delete ptr2_b;
Methode print de B
```

Methode print de A <====

# Intérêt d'une méthode virtuelle sur un exemple

// c4-expl1.cpp

```
#include <iostream>
                          #include "A.hpp"
#ifndef A HPP
#define __A_HPP__
                          main ( void )
#include <iostream>
                            A obj_a; obj_a.print();
                            B obj_b; obj_b.print();
class A
                            A* ptr a = new A(); ptr a->print();
public:
                            B* ptr_b = new B(); ptr_b->print();
virtual void print();
                            class B: public A
                            delete ptr_a; delete ptr_b; delete ptr2_b;
public:
                            return 0:
void print();
};
                          Methode print de A
#endif // A HPP
                          Methode print de B
                          Methode print de A
                          Methode print de B
```

Methode print de B <====

## Règles s'appliquant sur les méthodes virtuelles

- Les constructeurs ne peuvent pas être déclarés virtuels, alors qu'il est fortement recommandé de déclarer les destructeurs virtuels → cf. transparent suivant.
- Déclarer une méthode comme virtuelle dans une classe de base n'impose pas de redéfinir cette méthode dans toutes les classes dérivées, sauf si elle est déclarée virtuelle pure → cf. transparent suivant.
- Une méthode déclarée virtuelle dans une classe de base la rend virtuelle dans toute la chaîne d'héritage.
- La signature de la méthode virtuelle dans les classes dérivées doit être la même que celle dans la classe de base, sinon, la méthode de la classe dérivée masque celle de la classe de base vil n'y a pas de polymorphisme

## Règles s'appliquant sur les méthodes virtuelles

Si une méthode n'est pas déclarée virtuelle dans la classe de base, la même méthode dans une classe dérivée masque celle de la classe de base → il n'y a pas de polymorphisme

Une méthode déclarée virtuelle dans la zone privée d'une classe de base peut être redéfinie dans une classe dérivée, bien qu'elle ne pourra pas être appelée depuis la classe dérivée. Un appel à cette méthode depuis la classe de base utilise le comportement polymorphique, et la méthode de la classe dérivée sera bien appelée.

## Exemple sur le polymorpisme

```
class ClasseA
{
public:
    void call_print(void) {    print();  }
private:
    virtual void print(void) {    std::cout << "Dans la classe ClasseA" << std::endl; }
};

class ClasseB : public ClasseA
{
private:
    void print(void) {    std::cout << "Dans la classe ClasseB" << std::endl; }
};</pre>
```

## Exemple sur le polymorpisme

```
On est dans la classe ClasseA
On est dans la classe ClasseB
On est dans la classe ClasseA
On est dans la classe ClasseB
On est dans la classe ClasseB
```

## Pourquoi doit-on déclarer un destructeur virtuel?

```
#ifndef __A_HPP__
#define __A_HPP__
#include <iostream>
class A
public:
A();
 ~A();
};
class B: public A
public:
B();
~B();
};
class C: public B
public:
 C();
 ~C();
};
#endif // A HPP
```

```
int
main( void )
{
    C * tmp = new C();
    A * tmp2 = tmp;
    delete tmp2;
    return 0;
}
```

### Pourquoi doit-on déclarer un destructeur virtuel?

```
#ifndef __A_HPP__
#define A HPP
#include <iostream>
class A
public:
 A();
 ~A();
};
class B: public A
public:
B();
 ~B();
};
class C: public B
public:
 C();
 ~C();
};
#endif // A HPP
```

```
int
main( void )
{
    C * tmp = new C();
    A * tmp2 = tmp;
    delete tmp2;
    return 0;
}
```

```
Constructeur de A
Constructeur de B
Constructeur de C
Destructeur de A
```

 Les destructeurs de B et C ne sont pas automatiquement appelés

# Pourquoi doit-on déclarer un destructeur virtuel?

```
#ifndef __A_HPP__
#define __A_HPP__
#include <iostream>
class A
public:
 A();
 ~A();
};
class B: public A
public:
 B();
 ~B();
};
class C: public B
public:
 C();
 ~C();
};
#endif // A HPP
```

```
int
main( void )
{
    C * tmp = new C();
    A * tmp2 = tmp;
    delete tmp2;
    return 0;
}
```

```
Constructeur de A
Constructeur de B
Constructeur de C
Destructeur de A
```

- Les destructeurs de B et C ne sont pas automatiquement appelés
  - ▶ il faut déclarer le destructeur de A virtuel

# Pourquoi doit-on déclarer un destructeur virtuel?

```
#ifndef __A_HPP__
#define __A_HPP__
#include <iostream>
class A
public:
 A();
  virtual ~A();
class B: public A
public:
 B();
 ~B();
class C: public B
public:
 C();
  ~ C();
};
#endif // A HPP
```

```
int
main( void )
{
    C * tmp = new C();
    A * tmp2 = tmp;
    delete tmp2;
    return 0;
}
```

```
Constructeur de A
Constructeur de B
Constructeur de C
Destructeur de C
Destructeur de B
Destructeur de B
```

 À partir de maintenant, déclarer systématiquement le destructeur des classes de base en tant que virtuel

# Qu'est ce qu'une classe abstraite?

- Une méthode virtuelle est souvent introduite à un niveau élevé de la hiérarchie d'héritage
  - difficulté de donner une implantation à cette méthode
  - permet de définir une interface, que l'utilisateur devra compléter
- Une classe abstraite est une classe qui comporte au minimum une méthode virtuelle pure
  - ▶ méthode virtuelle pure → ne possède pas d'implantation

```
// ClasseAbstraite.hpp
class ClasseAbstraite
{
public:
   ClasseAbstraite();
   virtual ~ClasseAbstraite();

   virtual void print() = 0;  // methode virtuelle pure
};
```

# Remarques sur les classes abstraites

Une classe abstraite ne peut pas être instanciée

```
// ClasseAbstraite.hpp
class ClasseAbstraite
{
  public:
    ClasseAbstraite();
    virtual ~ClasseAbstraite();

    virtual void print() = 0;  // methode virtuelle pure
};
```

# Remarques sur les classes abstraites

Une classe abstraite ne peut pas être instanciée

```
// ClasseAbstraite.hpp
class ClasseAbstraite
{
public:
   ClasseAbstraite();
   virtual ~ClasseAbstraite();

   virtual void print() = 0;  // methode virtuelle pure
};
```

```
int
main(void)
{
   ClassesAbstraite cal;
   ClassesAbstraite *ca2 = new ClasseAbstraite(); // Erreur de compilation
   // ...
}
```

Une classe dérivée doit définir les méthodes virtuelles pures de sa classe de base, ou également les déclarer virtuelles pures.

```
class Rectangle : public Figure
{
private:
   int largeur, hauteur;
public:
   Rectangle(int, int, int, int);
   void seDessiner(void);
};
```

```
class Cercle : public Figure
{
private:
   int rayon;
public:
   Cercle(int, int, int);
   void seDessiner(void);
};
```

```
Figure::Figure(int x, int y) { this->x = x; this->y = y; }
```

```
int
main(void)
{
  Rectangle * f1 = new Rectangle(1,2,3,4);
  Cercle* f2 = new Cercle(4,5,6);
  f1->seDessiner();
  f2->seDessiner();
  delete f1; delete f2;
}
```

```
Dessiner un rectangle de centre (1,2), largeur 3 et hauteur 4.
Dessiner un cercle de centre (4,5) et rayon 6.
```

vitilisation du polymorphisme

```
int
main(void)
{
    Figure * f1 = new Rectangle(1,2,3,4);
    Figure * f2 = new Cercle(4,5,6);

    f1->seDessiner();
    f2->seDessiner();
    delete f1; delete f2;
}
```

→ utilisation du polymorphisme

```
int
main(void)
{
   Figure * f1 = new Rectangle(1,2,3,4);
   Figure * f2 = new Cercle(4,5,6);

   f1->seDessiner();
   f2->seDessiner();
   delete f1; delete f2;
}
```

```
Dessiner un rectangle de centre (1,2), largeur 3 et hauteur 4.
Dessiner un cercle de centre (4,5) et rayon 6.
```

# Une remarque avant de finir

 Les modificateurs d'accès permettent de décider à la compilation la partie de code d'une classe (attributs/méthodes) accessible depuis l'extérieure de la classe et/ou de ces classes dérivées.

Par contre, le mécanisme de polymorphisme permet de décider à l'exécution la méthode à appeler

### Plan du cours

Surcharge de méthodes et d'opérateurs

- 2. Polymorphisme en C++
  - Différents types de polymorphisme
  - Méthode virtuelle et classe abstraite

3. Suite et fin d'éléments importants du C++

### Attributs et méthodes volatile

- À la déclaration d'un attribut, le mot clé volatile permet d'indiquer au compilateur que cet attribut pourra être modifié par un processus externe, par la configuration matérielle, ...
  - permet d'éviter les optimisations à la compilation portant sur cet attribut
  - exemple d'optimisation : le compilateur évite de relire en mémoire la valeur d'une variable qui n'a pas été ré-affectée

Lorsque l'on créé une instance d'une classe en utilisant le mot clé volatile, seules les méthodes volatile peuvent lui être appliquées

### Attributs et méthodes volatile

#### → exemple d'utilisation

```
class TestVolatile
{
public:
    static int x;
    // ...
};
```

```
int TestVolatile::x = 0;
int
main(void)
{
   while(TestVolatile::x != 1000)
      { /* ... do nothing ... */ }
   return 0;
}
```

### ■ Remarque:

▶ le test while (TestVolatile::x != 1000) est toujours vrai ~> un compilateur pourra optimiser cette partie de code : while (true)

### Attributs et méthodes volatile

→ exemple d'utilisation

### Attributs mutable

■ Le mot clé mutable devant un attribut permet de spécifier que cet attribut pourra être modifié, même si la méthode ou l'instance est déclarée const

```
class TestMutable
private:
 int a:
 mutable int b;
 void fool()
             { a++; }
 void foo2() const { a++; } // ERREUR : a n'est pas mutable, et ne peut
                          // pas etre modifie par une methode const
 void foo3()
                  { b++: }
 void foo4() const { b++; } // OK : b est mutable
};
main (void)
 const TestMutable tmp;
 tmp.foo2();     // ERREUR : foo2 ne peut pas etre compilee
 tmp.foo3();
              // ERREUR : tmp est const, mais foo3 n'est pas const
               // meme si b est mutable
 tmp.foo4();
 return 0;
```

# Questions?