
Gerência do Processador

Gerência do Processador

- Introdução
 - Vários processos prontos para executar: Qual processo deve ser executado?
 - Uma das atividades mais importantes de um SO.
 - Devem ser definidos critérios para escolha do processo [política de escalonamento].

Política de Escalonamento



Política de Escalonamento

- Funções básicas
 - Manter a CPU ocupada o máximo possível;
 - Balancear o uso da CPU entre os processos;
 - Privilegiar aplicações críticas;
 - Maximizar o throughput;
 - Oferecer tempos de resposta razoáveis.

Política de Escalonamento

- Escalonador (scheduler)
 - Responsável por implementar uma determinada política de escalonamento.

Dispatcher

- Responsável pela troca de contexto dos processos após decisão do escalonador.
 - Latência do dispatcher: tempo para a troca de processos.

- Utilização do Processador:
 - Na maioria dos sistemas, é desejavel que o processador permaneça ocupado:

- 30% ☐ baixa carga de utilização
- 90% □ alta carga de utilização

Throughput

- Número de processos executados em um determinado intervalo de tempo.
- Quanto maior o *Throughput*, maior o número de tarefas executadas em função do tempo.

-- --

- Tempo de Processador
 - Tempo que um processo leva no estado de execução durante seu processamento.
 - Política de Escalonamento não influencia esse tempo.
 - Esse tempo é função:
 - Do código da aplicação.
 - Da entrada de dados.

Tempo de Espera

 Tempo total que um processo permanece na fila de pronto durante seu processamento.

 Redução desse tempo é desejada pelas políticas de escalonamento.

- Tempo de Turnaround
 - Tempo total que um processo leva desde a sua criação até o seu término.
 - Esse tempo leva em consideração:
 - Tempo gasto na criação/término do processo.
 - Tempo gasto na fila de pronto.
 - Tempo gasto na execução (CPU).
 - Tempo gasto na fila de espera (ex.: E/S).

- Tempo de Resposta
 - Tempo decorrido entre uma requisição ao sistema (ou aplicação) e o instante em que a resposta é exibida.
 - Depende fundamentalmente da velocidade dos dispositivos de E/S.
 - Em sistemas Interativos tem grande importância.

Escalonamentos Não-Preemptivos e Preemptivos

Preempção:

- Capacidade do SO interromper um processo em execução e substituí-lo por outro.
- Sistemas preemptivos são mais complexos, porém, são também mais flexíveis.

Escalonamentos Não-Preemptivos e Preemptivos

Não-Preemptivos:


- Primeiro tipo de escalonamento.
- Processo em execução define quando liberar o processador.


Preemptivos:


- SO determina quando um processo deve liberar a CPU.
- Permite aplicações de melhores políticas de escalonamento.
- Maioria dos SOs atuais utilizam esse tipo de escalonamento.

- FIFO (First-In-First-Out)
 - Também: FCFS (First-come-first-served)
 - Processo que chega primeiro ao estado de pronto é o selecionado para execução.
 - Implementação simples.
 - Processos que entram no estado de pronto vão para fim da fila.
 - Quando um processo termina sua execução vai para o estado de espera ou estado de pronto.
 - Quando um processo sai do estado de *espera* entra no fim da fila de *pronto*.

Funcionamento:








Processo C

$$TE_{M\'edio} = \frac{0+10+14}{3} = 8u.t.$$



- Problemas
 - Impossibilidade de prever finalização de um processo.
 - Processos CPU-Bound levam vantagem sobre processos IO-Bound.
 - Não-Preemptivo.
- Atualmente são usadas variações do FIFO.

Escalonamento SJF

- SJF Shortest-Job-First
 - Seleciona processo que possui menor tempo de processador ainda por executar.

Escalonamento SJF

- Como saber os tempos de execução de cada processo?
 - Utilização de informações sobre as últimas execuções dos processos.


Problemas:


- Possibilidade de Starvation para processos do tipo CPU-Bound.
- Dificuldade de prever tempo de processos interativos.

Escalonamento Cooperativo

- Cooperação
 - Processo em execução libera o processador para que outro processo o utilize
- Implementação
 - Processo verifica periodicamente se existem processos na fila de pronto
- Problemas
 - SO não tem responsabilidade sobre escolha
 - Processos egoístas.

- Também: Round Robin Scheduling
- Escalonamento Preemptivo
 - Desenhado para sistemas de tempo compartilhado.
 - Semelhante ao FIFO
 - Uso de fatia de tempo ou quantum
- Preempção por tempo
 - SO realiza a troca do processo sempre que sua fatia de tempo expira.





$$TE_{M\'edio} = \frac{(0+4+3)+(2+4)+(4+4)}{3} = 7u.t.$$

- Fatia de Tempo
 - Valor depende do SO.
 - Afeta diretamente o desempenho da política de escalonamento circular.
 - Em geral varia entre 10 e 100 ms


 - Valores baixos ☐ Muita troca de contexto.

Problemas

- Processos CPU-Bound levam vantagem em relação aos processos IO-Bound.
 - Os primeiros tendem a aproveitar mais sua fatia de tempo.
 - Os últimos tendem a passar para o estado de espera antes de sofrerem preempção por tempo.

Escalonamento Circular (Virtual)


Escalonamento Circular Virtual




- Prioridade de execução
 - Valor associado ao processo que indica sua importância em relação aos demais.
 - Processo com maior prioridade no estado de pronto é escolhido para execução.
 - Quando há processos prontos com a mesma prioridade é utilizado o critério FIFO.

- Preempção por prioridades.
 - Perda do uso do processador
 - quando um novo processo com maior prioridade chega à fila de pronto.
 - ou o processo atual passa para o estado de espera.
 - SO verifica periodicamente a fila de processos prontos em busca de novos processos com maior prioridade.

Filas dos processos no estado de Pronto





Prioridades

- Cada SO especifica uma faixa de valores
 - OpemVMS [0 a 31] 31 é a maior prioridade
 - IBM-AIX [0 127] 0 é a maior prioridade
- É armazenada no contexto de software
- Pode ser Estática ou Dinâmica
 - Estática: não é alterada durante a existência do processo
 - Dinâmica: pode ser alterada pelo SO para realizar ajustes de desempenho do escalonador

Starvation

- Processos com baixa prioridade podem não ser executados.
- Aging
 - Incremento gradual da prioridade de processos que permanecem muito tempo na fila de pronto

Escalonamento Circular com Prioridades

- Utiliza os conceitos de fatia de tempo e de prioridade de execução
- Troca de contexto ocorre:
 - Com o fim da execução do processo;
 - Quando o processo passa para o estado de espera;
 - Quando sofre uma preempção por tempo;
 - Quando sofre uma preempção por prioridade;

Escalonamento Circular com Prioridades

Fila dos processos no estado de Pronto

