Arch Linux 模块化安装配置实验

西安理工大学 Linux 小组指导教师 张 翔 https://www.facebook.com/xautofzx/

本教程主要面向计算机类专业大三及以上的大学生,最好学过《操作系统》课程。


读者应该有 Ubuntu/Fedora 等流行的 Linux 发行版的安装配置使用经验,或在教师指导下使用本教程。

1. 下载 ISO 文件

用浏览器访问"https://www.archlinux.org/download/",在下面选择离你最近的China的镜像网站,比如163.com的链接,下载最新的Arch Linux ISO 镜像,形如"archlinux-xxxx.xx.xx-x86_64.iso"的文件,这是一个支持 x86_64 平台的光盘镜像,只能启动到Linux 最精简的Shell 环境,然后必须连接网络才能完成全部安装任务。

推荐使用 BitTorrent Download (recommended),用鼠标右键拷贝"Magnet link"或者下载 Torrent 种子文件,用迅雷等多线程下载工具进行 BT 下载,下载速度快,而且会自动校验文件。

安装过程见官方文档" https://wiki.archlinux.org/index.php/Installation_Guide "




为避免下载时出错,必须进行 MD5 校验,应该与网页中 Checksums 校验值或 md5sums.txt 中的数值相同。推荐使用 HashMyFiles, http://www.nirsoft.net/utils/hash my files.html。




2. 建立虚拟机

下载并安装 VMware Workstations 虚拟机软件,并使用序列号进行注册。 在 VMware Workstation 或 VirtualBox 中"创建新的虚拟机",跟着向导建立一台"裸机"。



推荐使用"自定义(高级)",以便能进行细微的设置。按"下一步",检查兼容性,使得新建的虚拟机能迁移 到别的系统中。



在安装来源中,选择"稍后安装操作系统"。否则 VMWare 会执行自动安装脚本,快速安装完操作系统。这样虽然节省时间,但是会跳过很多需要设置的地方,令人失去对系统的把控,比如说会把 Linux 安装成英文版。

客户机操作系统,必须选择为"Linux",版本为"其他 4.x 内核 64位",否则后续的驱动程序安装会出错。



命名虚拟机,推荐用简洁的英文名字,避免使用中文。存储位置不要放到C盘,能提高文件读写性能,也能减轻重装系统时的备份工作。

处理器配置,默认选择1个。推荐使用AIDA64查看宿主电脑的配置,若是四核以上的CPU,则可以增加该数字。



虚拟机的内存,会自动分配为 768MB,只能运行字符界面的 Linux,不满足图形界面的要求。如果当前电脑内存在 4G 及以上,则建议分配 2048MB 的内存。

网络类型,默认"使用网络地址转换(NAT)",只要外部的Windows能上网,里面的Linux就无需额外配置了。



磁盘 I/0 控制器类型,使用默认的"LSI Logic",这是并行接口。第三个选项中的 SAS 是串行接口。磁盘类型,默认是 SCSI 接口,适合 Linux 服务器。



选择虚拟机磁盘,推荐"创建新的虚拟磁盘",这样虚拟机的硬盘将会以文件的形式存放在宿主电脑中。 指定磁盘容量,对Linux系统默认为8GB,后续要安装其他软件,故改为20GB。对Windows系统建议40GB以




指定磁盘文件,文件名用简洁的英文,避免使用汉字。


检查最后的配置清单,然后点击"完成",就创建了新的虚拟机。或者点击"自定义硬件"按钮进行高级配置。




此时新建的虚拟机是一台"裸机",硬盘是空白的,没有操作系统。请点击"编辑虚拟机设置"



在"硬件"选项卡中,选择"CD/DVD(IDE)",选择"使用 ISO 映像文件",使用"浏览"按钮找到 ISO 文件。



在"选项"选项卡中,选择"共享文件夹",选中"总是启用",然后添加一个文件夹。这样虚拟机和宿主机都能用这个文件夹交换文件。否则就只能通过网络或者优盘,才能共享文件。点击"确定"按钮,关闭"虚拟机设置"。




点击"开启此虚拟机"启动,尽快用鼠标点击屏幕中心位置,把键盘鼠标的控制权交给虚拟机。后续操作中,如果鼠标不能移出虚拟机的话,可以按"Ctrl+Alt",释放键盘鼠标的控制权。

出现 ArchLinux 启动菜单后,选择第一项启动。等待几秒钟,启动信息滚动完毕,就会出现命令行。



3. 测试网络

在 Linux 命令行中,输入"dhcpcd"命令,获取 IP 地址。用 ping www. xaut. edu. cn 测试是否连通互联网。在 Windows 下 ping 命令会显示完四行,就自动停止了,Linux 下会循环测试,需要按 Ctrl+C 停止 ping 命令。如果 Linux 下网络不通,首先要确保 Windows 下可以正常上网,其次检查后台服务是否正常启动。请 在 Windows 的控制面板-管理工具-服务,检查 VMware 开头的虚拟机软件相关服务,尤其是 DHCP 和 NAT 这两个网络服务。



```
Arch Linux 3.10.10-1-ARCH (tty1)

archiso login: root (automatic login)

root@archiso ~ # dhcpcd

dhcpcd[430]: version 6.0.5 starting

dhcpcd[430]: eno16777736: soliciting an IPv6 router

dhcpcd[430]: eno16777736: rebinding lease of 192.168.85.139

dhcpcd[430]: eno16777736: leased 192.168.85.139 for 1800 seconds

dhcpcd[430]: eno16777736: adding host route to 192.168.85.139 via 127.0.0.1

dhcpcd[430]: eno16777736: adding route to 192.168.85.0/24

dhcpcd[430]: eno16777736: adding default route via 192.168.85.2

dhcpcd[430]: forked to background, child pid 526

root@archiso ~ # ping -c 3 www.xaut.edu.cn

PING www.xaut.edu.cn (202.200.112.6) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 202.200.112.6: icmp_seq=1 ttl=128 time=2.50 ms

64 bytes from 202.200.112.6: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.30 ms

64 bytes from 202.200.112.6: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.51 ms

--- www.xaut.edu.cn ping statistics ---

3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 8173ms

rtt min/aug/max/mdev = 1.306/1.775/2.508/0.525 ms
```

4. 磁盘分区


在命令行执行 cfdisk,推荐选择分区类型为 GPT 模式。早期硬盘使用的 DOS MBR 模式,最多支持 4 个主分区,最大支持 2.1T 硬盘。新的 GPT 可以分无数个分区,最大支持 9.4ZB 硬盘(9.4ZB=94 亿 TB)。

VMWare 虚拟机,默认使用 BIOS 固件类型,故采用 BIOS+GPT 启动模式。

参考文档: https://wiki.archlinux.org/index.php/Arch_boot_process



先划分第一个分区,用于 GPT 启动。上下移动光标,选择"Free Space",准备新建分区。再左右移动光标,选择"New"按钮然后回车,输入 1M,非常小的分区,后面 GRUB 启动引导器,会把 core. img 文件保存在这里。



接着划分第二个分区,输入 Size 为" 10 G"。该分区将会挂载为根目录"\",用于存放 Linux 系统。此处如果不写单位 GB,则默认为 Byte 字节,会造成新建的分区很小,无法使用。

接着划分第三个分区,向下移动光标到第二行 Free Space 处,选择 New 新建分区,输入 Size 为"8G",未来会挂载为\home,用于存放私人文件。

最后剩余的少量空间划分给交换分区,会当作虚拟内存来使用。一般是物理内存的2倍以上。

参考文档: https://wiki.archlinux.org/index.php/Partitioning

Disk: /deu/sda

Size: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors Label: gpt, identifier: 414ABC3F-BE83-2143-B2A2-8F791B70DEE8

Device	Start	End	Sectors	Size	Туре
/dev/sda1	2048	4095	2048	1M	BIOS boot
/dev/sda2	4096	20975615	20971520	10G	Linux filesystem
/deu/sda3	20975616	37752831	16777216	8G	Linux filesystem
/deu/sda4	37752832	41943006	4190175	2G	Linux swan

Partition UUID: 43365E31-786F-764E-87C4-08F3CAB2F7B6

Partition type: Linux swap (0657FD6D-A4AB-43C4-84E5-0933C84B4F4F)

[Delete] [Resize] [Quit] [Type] [Help] [Write] [Dump]

Write partition table to disk (this might destroy data)

整个磁盘就被划分为四个分区,然后修改每个分区的格式。

上下移动光标,先选中 sda1,设置为"BIOS boot"类型,用于 GRUB 的安装。

选中最后一个分区 sda4,设置为"Linux swap"类型,作为交换分区。

其余分区不用修改,默认就是"Linux filesystem"类型。

选择 Write 命令,输入 yes,保存分区信息。最后选择 Quit 命令,退出 cfdisk 工具。

至此完成了分区工作,日后可以随时输入 fdisk -1 ,查看分区情况。

随时可以用 cfdisk 进行重新分区,但要记住分区操作会造成数据丢失,应该首先做好数据备份。

要想进行无损分区,只能用第三方工具,如 PartitionGuru / DiskGenius / AOMEI Partition Assistant 等。

Select partition type

EFI System

MBR partition scheme

Intel Fast Flash

BIOS boot

Sony boot partition

Lenovo boot partition

PowerPC PReP boot ONIE boot

ONIE config

Microsoft reserved

Microsoft basic data

Microsoft LDM metadata

Microsoft LDM data

Windows recovery environment

IBM General Parallel Fs

Microsoft Storage Spaces

HP-UX data

HP-UX service

Linux swap

Linux filesystem

ot@archiso ~ # fdisk -l

Disk /dev/sda: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors

Units: sectors of 1 * 512 = 512 butes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disklabel type: gpt

Disk identifier: 414ABC3F-BE83-2143-B2A2-8F791B70DEE8

Device Start End Sectors Size Type

1M BIOS boot /dev/sda1 2048 4095 2048

4096 20975615 20971520 10G Linux filesystem /deu/sda2

/dev/sda3 20975616 37752831 16777216 8G Linux filesystem /dev/sda4 37752832 41943006 4190175 2G Linux swap

Disk /dev/loop0: 464.7 MiB, 487239680 bytes, 951640 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

5. 格式化分区

第一个分区不用格式化,从第二个开始。

在命令行输入 mkfs. ext4 /dev/sda2,把第一个分区格式化为 EXT4 格式。

用 mkfs. ext4 /dev/sda3 , 把第二个分区也格式化为 EXT4 格式。

用 mkswap /dev/sda4 , 把第三个分区格式为交换分区。

参考文档: https://wiki.archlinux.org/index.php/File_systems

6. 挂载分区

在命令行输入 mount /dev/sda2 /mnt ,将第一个分区挂载到/mnt 目录下,便于后续安装系统文件。 在命令行输入 mkdir /mnt/home ,再输入 mount /dev/sda3 /mnt/home ,将第二个分区挂载到/mnt/home 目录下。

在命令行输入 swapon /dev/sda4 , 启用交换分区。

再输入 1sblk /dev/sda 命令即可查看分区表和每个分区的挂载点。同样也可以用 mount 命令查看挂载是否 正常,新分区在最后两行。

```
oot@archiso " # lsblk /dev/sda
       MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
NAME
sda
         8:0
                 0
                    20G
                          0 disk
         8:1
                 0
                      11
                          0
 -sda1
                            part
                            part /mnt
  sda2
         8:2
                 0
                     10G
                          0
                          0 part /mnt/home
  sda3
         8:3
                 0
                     8G
  sda4
         8:4
                 0
                      2G
                          0 part [SWAP]
```

7. 寻找最快的镜像服务器

因为软件服务器在国外,下载速度不稳定,所以需要用 reflector 测试并替换为国内的镜像服务器。

在命令行输入 pacman -Syy reflector ,安装测试镜像服务器速率的工具。如果提示要 import PGP key 时, 一定要选择 v 允许安装密钥,才能继续安装。如果提示 Error occurred,就再次执行该命令直到成功安装。

参数-S 是 Sync 同步并安装的意思。第一次使用 pacman 命令时加上-y,这是 refresh 的意思,刷新 master 包 数据库,避免安装旧版本的软件。也可以使用-yy 参数,这是强制刷新全部软件包数据库。

参考文档: https://wiki.archlinux.org/index.php/Pacman

在命令行输入:

reflector --v --country China --sort rate --save /etc/pacman.d/mirrorlist 即可找到最快的中国区镜像服务器,提高后续软件包的下载速度。

有时候会碰到 GFW 拦截,导致下载失败,可以重复执行几次。实在不行的话,也可以跳过此步骤。

参考文档: https://wiki.archlinux.org/index.php/Reflector

```
t@archiso " # pacman -Sy
:: Synchronizing package databases.
                                  136.3 KiB
                                              524K/s 00:00 [########################### ] 100%
core
extra
                                 1652.2 KiB
                                             2.77M/s 00:01 [########################### ] 100%
community
                                    4.7 MiB
                                              904K/s 00:05 [######################### ] 100%
```

安装基本系统

```
在命令行输入 pacstrap /mnt base 。这个自动安装脚本程序会在后台调用 pacman 命令,安装大量软件包。
tearchise ~ # pacstrap /mnt base
==> Creating install root at /mnt
==> Installing packages to /mnt
:: Synchronizing package databases.
                                   105.7 KiB
                                              45.2K/s 00:02 [######################### ] 100%
core
extra
                                  1532.7 KiB
                                             87.4K/s 00:18 [############################ ] 100%
community
                                   985.7 KiB 95.6K/s 00:10 [##################
```

通过网络安装基本系统, 要下载 250MB 左右的压缩包, 所需时间取决于当前的网速。 安装完会超过 960MB 空间。 如果提示 error: failed retrieving file xxxxx ,说明有文件下载出错,再次执行 pacstrap 命令直到完全 成功。

9. 生成 fstab 实现自动挂载分区

基本系统安装成功之后,就要生成 fstab 表,这样可以在启动内核时,自动挂载磁盘分区。

在命令行输入 genfstab -p /mnt ,检查生成的 fstab 表,用于实现启动时自动挂载分区。

在确保无误之后,重新输入命令 genfstab -p /mnt >> /mnt/etc/fstab ,将该表追加保存到硬盘上的 fstab 文件中已有信息的后面。可以命令 cat /mnt/etc/fstab 检查是否成功保存到文件中。

参考文档: https://wiki.archlinux.org/index.php/fstab

```
root@archiso ~ # genfstab -p /mnt >> /mnt/etc/fstab
root@archiso " # cat /mnt/etc/fstab
# Static information about the filesystems.
# See fstab(5) for details.
# <file system> <dir> <type> <options> <dump> <pass>
# UUID=45fa72f0-790b-4565-8ac0-e613978722f4
                                                         rw, relatime
/deu/sda1
                                                                          0 1
# UUID=b20e7cd8-33eb-4b75-b3d6-80c5306a598b
/dev/sda2
                        /home
                                         ext4
                                                         rw, relatime
                                                                          0 2
# UUID=7ad94945-106f-4105-b1d8-ae66e8e4dc3d
/deu/sda3
                                                         defaults, pri=-2 0 0
                        none
                                         swap
```

10. chroot 到硬盘上的新系统

输入 arch-chroot /mnt ,从光盘 Live 环境下,切换到硬盘上的系统中。

输入 echo xautLinux > /etc/hostname , 即可更改主机名。

输入 passwd ,给 root 用户设置密码为"xaut"。

11. 安装 Grub 启动管理器

在命令行输入 pacman -S grub ,安装启动引导器,它负责选择要启动的操作系统,实现多重引导。 参考文档: https://wiki.archlinux.org/index.php/GRUB

```
[root@archiso /]# pacman -S grub
resolving dependencies...
looking for conflicting packages...
Packages (1) grub-2:2.02-7
Total Download Size:
                       5.97 MiB
Total Installed Size: 29.95 MiB
:: Proceed with installation? [Y/n] y
:: Retrieving packages...
grub-2:2.02-7-x86_64
                                     6.0 MiB 1786K/s 00:03 [########################### ] 100%
(1/1) checking keys in keyring
                                                            [########### ] 100%
(1/1) checking package integrity
                                                            [######### ] 100%
(1/1) loading package files
                                                            [######### ] 100%
(1/1) checking for file conflicts
                                                            [########## 100%
(1/1) checking available disk space
                                                            [########## ] 100%
:: Processing package changes...
(1/1) installing grub
                                                            [########## ] 100%
Generating grub.cfg.example config file...
This may fail on some machines running a custom kernel.
done.
Optional dependencies for grub
    freetype2: For grub-mkfont usage
    fuse2: For grub-mount usage
    dosfstools: For grub-mkrescue FAT FS and EFI support
    efibootmgr: For grub-install EFI support
   libisoburn: Provides xorriso for generating grub rescue iso using grub-mkrescue os-prober: To detect other OSes when generating grub.cfg in BIOS systems
mtools: For grub-mkrescue FAT FS support
:: Running post-transaction hooks...
(1/2) Arming ConditionNeedsUpdate...
(2/2) Updating the info directory file...
```

在命令行输入 grub-install --target=i386-pc --recheck /dev/sda 。提示 No error reported,就成功的把 Grub 安装到硬盘的引导扇区,俗称 MBR (Main Boot Record),位于整个硬盘的 0 磁头 0 柱面 1 扇区,即零磁道上。

输入 grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg ,自动生成新的Grub 引导菜单。

提示: 如果出现 "error: out of memory", "error: syntax error"之类的错误提示。则在命令行输入 vi

/etc/default/grub ,按两次 Shift+g 快捷键,跳转到文件最后一行,再按字母 o,新建一行,输入GRUB_DISABLE_SUBMENU=y ,然后按 ESC 键,再 Shift+冒号,输入 wq 再回车,即可存盘退出。然后重新执行grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg ,就能自动生成 Grub 引导菜单。

提示:如果在真机上还有 Windows 等其他操作系统,则应先 pacman -S os-prober 安装 os-prober, 再执行 grub-mkconfig 命令,即可为其他操作系统建立菜单项。

Iroot@archiso /l# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-linux
Found initrd image: /boot/amd-ucode.img /boot/initramfs-linux.img
Found fallback initrd image(s) in /boot: initramfs-linux-fallback.img
done

12. 重启进入硬盘上的新系统

在命令行输入 exit, 退出硬盘上的新系统, 回到 LiveCD 系统。

然后再输入 reboot , 即可重启, 然后自动进入硬盘上的新系统中。

提示:如果重启后还出现LiveCD的启动界面,请选择"Boot existing OS",进入硬盘上已有的系统。



13. 系统测试

提示 login: 出现后,输入 root 和密码 xaut,即可进入命令行。输入 1s / 可以查看目录;输入 df -h 可以看分区大小。

```
Arch Linux 4.18.16-arch1-1-ARCH (tty1)
xautLinux login: root
Password:
Last login: Mon Oct 29 18:04:03 on tty1
[root@xautLinux ~]# pwd
/root
[root@xautLinux ~]# ls /
     dev home lib64
                              mnt proc
bin
                                         run
                                                sru
                                                     tmp var
     etc lib
                 lost+found opt root
                                         sbin
boot
                                                     usr
<u>[root@xautLinux ~1# df -h</u>
                Size
Filesystem
                      Used Avail Usez Mounted on
                 980M
                         0
                             980M
                                    0% /dev
dev
                 986M
                       576K
                             985M
run
                                    1% /run
                 9.8G
/dev/sda2
                       1.4G
                            8.0G
                                   15% /
                 986M
                         0
                             986M
                                    0% /deu/shm
tmpfs
                 986M
                             986M
tmpfs
                          0
                                    0% /sys/fs/cgroup
tmpfs
                 986M
                          0
                             986M
                                    0% /tmp
                 7.9G
                             7.4G
                                    1% /home
/dev/sda3
                        36M
                 198M
                             198M
                                    0% /run/user/0
tmpfs
                          0
[root@xautLinux ~]#
```

14. 配置网络

此时虚拟机尚未配置网络,无法上网。输入 **dheped** 命令,自动获取 IP 地址。然后输入命令 ip add ,可以看到 192. 168 开头的 IP 地址。

输入命令 ip route,可以查看网关和路由表。

输入命令 cat /etc/resolv.conf , 查看 DNS 服务器配置信息。

最后用命令 ping -c 3 www. xaut. edu. cn , 检测网络是否通畅。

```
[root@xautLinux ~1# ip add
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
  valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
      valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:e9:09:c5 brd ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.241.128/24 brd 192.168.241.255 scope global noprefixroute ens33
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::acc5:afa8:3835:bab2/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
[root@xautLinux ~]# ip route
default via 192.168.241.2 dev ens33 proto dhcp src 192.168.241.128 metric 202
192.168.241.0/24 dev ens33 proto dhcp scope link src 192.168.241.128 metric 202
[root@xautLinux ~1# cat /etc/resolv.conf
# Generated by resolvconf
domain localdomain
nameserver 192.168.241.2
[root@xautLinux ~]# ping -c 3 www.xaut.edu.cn
```

至此, ArchLinux 最基本的安装就完成了。请使用 VMware 菜单"虚拟机"-"快照"-"拍摄快照", 把当前的虚拟机保存起来。

15. 重新进入 LiveCD 的方法

如果安装过程中有错误,就需要进入LiveCD,重新安装配置了。

VMWare 新建虚拟机后,第一次启动会从 CD-ROM 引导系统。等到第一次重启后,就会被认为安装好了操作系统,从而忽略开机自检,直接从硬盘引导系统了。即使能看到 VMware 启动画面提示有三个键可以使用: ESC: 进入 BIOS Setup; F2: 调整启动顺序; F12: 网络启动。但是往往因显示时间太短、来不及识别按键,就直接进入硬盘系统。要想进入 BIOS 修改启动盘的顺序,有两种方法:

1. 使用菜单功能。首先要强制关闭虚拟机,在 VMWare 菜单中"虚拟机"-"电源"-"关闭客户机",等关机后,再进入电源菜单,选择"打开电源时进入固件",然后启动虚拟机即可进入 BIOS 设置。向右移动光标到"Boot"菜单中,向下移动光标到"CD-ROM Drive"上,用键盘"+/-",即可调整启动盘的顺序。最后向右移动光标到"Exit"菜单,选择"Exit Saving Changes",选择"Yes",即可保存并退出 BIOS 设置界面,自动重启虚拟机。如果安装正常了,就再次使用菜单命令进入 BIOS,把"Hard Drive"移动到第一位,这样能加快启动速度。

-	1.00	10.70	Phoe	mixBIOS	Setup l	Itility	l de la companya de
Ma	in A	dvanced	Secur	ity	Boot	Exit	
Removable Devices CD-ROM Drive						Item Specific Help	
	UMw	ive table Add are Virtu boot frc	al SCSI	Hard Dr	ive (0:6))	Keys used to view or configure devices: <enter> expands or collapses devices with a + or - <ctrl+enter> expands all <+> and <-> moves the device up or down. <n> May move removable device between Hard Disk or Removable Disk <d> Remove a device that is not installed.</d></n></ctrl+enter></enter>
F1			t Item	-/+		Values	
Esc	DATE		t Menu	Enter	Select	► Sub-M	enu F10 Save and Exit

2. 关闭虚拟机, 手工修改 VMware 配置文件. vmx

在"库"中的虚拟机名字上点击鼠标右键,在菜单中选择"打开虚拟机目录"。

- (1) 在 vmx 文件中加入一行: bios. forceSetupOnce = "TRUE"; 开机就自动进入 BIOS。不过 VMware 启动后, 会将该参数由 TRUE 变为 FALSE, 如果您还要继续使用 BIOS, 就再手动改成 TRUE 即可;
- (2) 延长启动画面时间: bios. bootDelay = "5000"; 5000 为 5 秒。这样每次启动都能像真机一样系统自检,能够很容易的进入 Bios 设置界面,或者用 Esc 键进入启动选择菜单。

参考文档: https://kb.vmware.com/s/article/1004129