ArchLinux 桌面环境

西安理工大学 Linux 小组指导教师 张 翔

https://www.facebook.com/xautofzx/

本教程主要面向计算机类专业大三及以上的大学生,最好学过《操作系统》课程。 读者应该有 Ubuntu/Fedora 等流行的 Linux 发行版的安装配置使用经验,或在教师指导下使用本教程。

1. 桌面环境的选型与安装

Linux 仅有 Xorg 图形系统是不够的,应该安装完整的桌面环境,提供通用图形用户界面元素,如图标、工具栏、 壁纸, 桌面小部件。而且大多数桌面环境包括提供一套整合的应用程序和实用工具。常见的桌面环境有 GNOME、KDE、 Xfce、LXDE/LXQt 等。参考文档: https://wiki.archlinux.org/index.php/Desktop environment

为了节省系统资源、建议安装台湾人开发的 LXDE 或新版 LXOT。

```
在命令行执行: pacman -S lxqt
[root@xautLinux ~]# pacman -Sy lxqt
:: Synchronizing package databases..
                                                 136.1 KiB
                                                                 993K/s 00:00 [######################## ] 100%
extra
                                                1653.6 KiB 1527K/s 00:01 [########################### ] 100%
community
                                                    4.7 MiB
                                                                 449K/s 00:11 [########################### ] 100%
: There are 19 members in group lxqt:
:: Repository community
    1) lximage-qt 2) lxqt-about 3) lxqt-admin 4) lxqt-config 5) lxqt-globalkeys
   6) lxqt-notificationd 7) lxqt-openssh-askpass 8) lxqt-panel 9) lxqt-policykit 10) lxqt-powermanagement 11) lxqt-qtplugin 12) lxqt-runner 13) lxqt-session 14) lxqt-sudo 15) lxqt-themes 16) obconf-qt 17) openbox 18) pcmanfm-qt 19) qterminal
Enter a selection (default=all):
```

只需要下载 15MB 的文件, 很快就安装完毕。

在命令行执行: xinit , 先启动 Xorg 图形界面。

在 xterm 命令行中执行: startlxqt ,即可启动桌面环境。

在桌面环境下,如果要使用命令行,点击左下角开始菜单,"系统工具"中运行"QTerminal",完美支持中文。 用鼠标点击左下角的开始菜单,在 "Leave"- "logout"即可退出桌面环境,返回 tty 命令行。

参考文档: https://wiki.archlinux.org/index.php/LXQt

2. 自动启动桌面环境

如果想让 Xorg 和桌面环境一起运行,就需要修改 Xorg 的启动脚本。

在命令行执行: vi /etc/X11/xinit/xinitrc ,按 Shift+G 跳到最后一行,将原有的 twm / xclock / xterm 等执行命令 都删掉,或加上#注释起来。在最后一行加上:

export LANG="zh CN.UTF-8"

extc startlxqt

保存并退出。然后执行: startx 即可进入中文的桌面环境。

更进一步,如果想在输入完用户名和密码,就进入桌面环境,那就要修改该用户的 Bash 启动脚本。 在命令行执行: vi ~/.bash_profile ,注意文件名前面有小数点,表示这是隐藏文件。输入以下语句:

```
if [[!$DISPLAY && $XDG VTNR -eq 1]]; then
 exec startx
```

这个 Bash Shell 脚本程序, 首先检测当前 TTY 窗口是否启动了 Xorg 图形界面, 如果没有的话再执行 startx , 启动 图形界面。注意 then 之前是分号。

3. 安装图形化登录界面

如果想让用户在图形界面下输入用户名和密码,就要安装显示管理器 Display Manager。同时能设置语言环境,也 能让用户在安装的多个桌面环境中选择启动的桌面类型。https://wiki.archlinux.org/index.php/Display manager SDDM 是基于 Ot 的 OML 而设计的显示管理器,推荐搭配 KDE Plamsa5 或 LXOt 使用。

在命令行执行: pacman -S sddm

[root@xautLinux ~]# pacman -S sddm

正在解决依赖关系...

正在查找软件包冲突...

软件包(3)gt5-declarative-5.11.2-1 gt5-xmlpatterns-5.11.2-1 sddm-0.18.0-1

下载大小: 8.03 MiB 全部安装大小: 28.76 MiB

:: 进行安装吗? [Y/n] y

为了配置 SDDM, 先产生一个默认的配置文件

在命令行中执行: sddm --example-config > /etc/sddm.conf

为了遵循 Linux 系统的惯例,保留 tty1~tty6 作为文本界面,让图形界面在 tty7 中开启.

在命令行中执行: vi /etc/sddm.conf ,按 106,再按 Shift+G,找到 MinimumVT = 1,将数字改为 7。

在 33 行,修改为: Current=maldives ,保存并退出。在/usr/share/ssdm/themes/下,还有 elarun 和 maya 主题。

然后配置 SDDM 开机启动,在命令行执行: systemctl enable sddm


配置完毕,就可以用 reboot 命令,或者开始菜单,让系统重启。

参考文档: https://wiki.archlinux.org/index.php/SDDM

4. 使用图形化登录界面

重启 Linux 之后,就会自动进入图形化登录界面,输入 user name 和 password 即可登录到桌面。

左下角的 session 可以选择不同的桌面环境。如果安装了 GNOME / KDE / Xfce 等,就会出现在下拉菜单中。右下角的 layout 是键盘的类型,默认选 us 即可,这就是常见的美式 104 键盘。



5. 设置 LXQt 的语言

在 LXQt 主菜单中依次点击 Preferences > LXQt Settings > locale ,在 region 下拉框中,滚动到最后,找到"中国-简体中文(zh_CN)",然后点击 Close 按钮关闭该对话框,在开始菜单"Leave"选择"Logout",回到登录界面。重新登录进入桌面,就会看到中文了。

除了用开始菜单之外,也可以在开始菜单 "System Tools"中,启动 QTerminal,在命令行执行: lxqt-config-locale

来打开设置设置对话框。

提示: "QTerminal Drop Down"是拉幕布式的窗口,会自动隐藏,用 F12 可以唤醒。对于常用的软件,可以开始菜单中拖放到任务栏的快捷启动区。



6. 设置 LXQt 的显示分辨率

在开始菜单"首选项"->"LXQt设置"->"监视器设置",可以修改显示分辨率,然后点击"Apply"按钮,如果没有出现花屏的问题,就点"Yes"按钮。然后点击"Save"按钮,永久保存设置。最后点"Close"按钮关闭对话框。 启动 QTerminal 执行: lxqt-config-monitor ,即可打开对话框。

执行: ls ~/.config/lxqt/, 能看到各种配置文件, 因为用 vi 手工修改容易出错, 所以不推荐这种方式。





7. 安装中文输入法

中文输入法选用 fcitx, 在命令行中输入:

pacman -S fcitx-im fcitx-sunpinyin fcitx-configtool

在 xterm 中运行: fcitx ,即可显示输入法状态栏。

参考文档: https://wiki.archlinux.org/index.php/Fcitx

[root@xautLinux ~1# pacman -S fcitx-sunpingin

resolving dependencies...

looking for conflicting packages...

Packages (4) fcitx-4.2.9.6-1 sunpinyin-3.0.0rc1-1 sunpinyin-data-1:2.0.3.20140820-2

fcitx-sunpingin-0.4.2-1

Total Download Size: 23.90 MiB Total Installed Size: 77.12 MiB

:: Proceed with installation? [Y/n] y