# 第四章 降维

#### 1.PCA

PCA目标: 最大化投影方差

X投影后的方差就是协方差矩阵的特征值,要找到最大的方差也就是协方差矩阵最大的特征 正,最佳投影方向就是最大特征值所对应的特征向量。

#### PCA的求解方法:

- (1) 对样本数据进行中心化操作
- (2) 求样本协方差 矩阵
- (3) 对协方差矩阵进行特征值分解,将特征值从大到小排列
- (4) 取特征值前d大对应的特征向量w1,w2,...,wd,通过以下映射将n维样本映射到d维x i' = [w1^T\*x i, w2^T\*x i, ..., wd^T\*x i]

# 2.线性判别分析

LDA是一种有监督学习算法。在PCA中,算法没有考虑数据的标签(类别),只是把原数据映射到一些方差比较大的方向上而已。

LDA目的是找到一个投影方向w,使得投影后的样本尽可能按照原始类别分开。中心思想:最大化类间距离和最小化类内距离。

目标函数定义为类间距离和类内距离的比值,参考书p.84

最大化目标对应了一个矩阵的特征值,LDA降维变成了一个求矩阵特征向量的问题,投影方向就是(S\_w)^(-1)\*S\_B最大特征值对应的特征向量。

对于一般的二分类问题,只需样本的均值和类内方差,就可以马上得到最佳的投影方向w。 S\_w为类内散度矩阵,S\_B为类间散度矩阵,参考书p.84

# 3.线性判别分析与主成分分析

当LDA应用到多类别的时候,解法会发生变化,主要是类间离散度求解方式改变,参考书 p.86~88

### PCA和LDA的不同之处:

- (1) PCA选择的是投影后数据方差最大的方向,是无监督的,因此PCA假设方差越大,信息量越多,用主成分来表示原始数据可以去除冗余的维度,达到降维。
- (2) LDA选择的是投影后类内方差小,类间方差大的方向,利用了类别标签信息,为了找到数据中具有判别性维度维度,使得原始数据在这些方向上投影后,不同类别尽可能区分开。

(3)	从应用角度选择的基本原则—	—无监督任务使用PCA进行降维,	有监督的使用LDA。