

Grille

Colonnes du modèle de grille

Pour spécifier le nombre de colonnes de la grille et les largeurs de chaque colonne, la propriété CSS gridtemplate-columns est utilisée sur le conteneur de la grille. Le nombre de valeurs de largeur détermine le nombre de colonnes et chaque valeur de largeur peut être en pixels (px) ou en pourcentages (%).

fr Unité relative

L'unité de dimensionnement relative de la grille CSS fr est utilisée pour diviser les lignes et/ou les colonnes en distances proportionnelles. Chaque fr unité est une fraction de la longueur et de la largeur totales de la grille. Si une unité fixe est utilisée avec fr (comme des pixels par exemple), alors les fr unités ne seront proportionnelles qu'à la distance restante.

```
#grid-container {
   display: grid;
   width: 100px;
   grid-template-columns: 20px 20%
60%;
}
```

```
/*
In this example, the second column
take 60px of the avaiable 100px so
the first and third columns split the
remaining available 40px into two
parts (`lfr` = 50% or 20px)
*/
.grid {
   display: grid;
   width: 100px;
   grid-template-columns: lfr 60px
lfr;
}
```

Écart de grille

La grid-gap propriété CSS est un raccourci pour définir les deux propriétés grid-row-gap et grid-column-gap. Il est utilisé pour déterminer la taille de l'écart entre chaque ligne et chaque colonne. La première valeur définit la taille de l'écart entre les lignes et tandis que la seconde valeur définit la taille de l'écart entre les colonnes.

```
// The distance between rows is 20px
// The distance between columns is
10px

#grid-container {
    display: grid;
    grid-gap: 20px 10px;
}
```

Grille de niveau de bloc CSS

CSS Grid est un système de mise en page CSS en deux dimensions. Pour définir un élément HTML dans un conteneur de grille de niveau bloc, utilisez display: grid propriété/valeur. Les éléments imbriqués à l'intérieur de cet élément sont appelés éléments de grille.

Ligne de grille CSS

La grid-row propriété CSS est un raccourci pour les propriétés grid-row-start et grid-row-end spécifiant la taille et l'emplacement d'un élément de grille dans la ligne de grille. Les valeurs de ligne de début et de fin sont séparées par un / . Il existe un grid-column raccourci de propriété correspondant qui implémente le même comportement pour les colonnes.

Grille de niveau en ligne CSS

CSS Grid est un système de mise en page CSS en deux dimensions. Pour définir un élément HTML dans un conteneur de grille de niveau en ligne, utilisez display: inline-grid propriété/valeur. Les éléments imbriqués à l'intérieur de cet élément sont appelés éléments de grille.

La différence entre les valeurs inline-grid et grid est que le inline-grid rendra l'élément en ligne alors grid qu'il en fera un élément de niveau bloc.

minmax() Fonction

La minmax() fonction CSS Grid accepte deux paramètres:

Le premier paramètre est la taille minimale d'une ligne ou d'une colonne.

Le deuxième paramètre est la taille maximale.

La grille doit avoir une largeur variable pour la minmax() fonction.

Si la valeur maximale est inférieure au minimum, la valeur maximale est ignorée et seule la valeur minimale est utilisée.

La fonction peut être utilisée dans les valeurs des propriétés grid-template-rows, grid-templatecolumns et grid-template.

code cademy

```
#grid-container {
    display: grid;
}

/*CSS Syntax */
grid-row: grid-row-start / grid-row-end;

/*Example*/
.item {
    grid-row: 1 / span 2;
}

#grid-container {
    display: inline-grid;
}
```

```
/* In this example, the second column
will vary in size between 100px and
500px depending on the size of the
web browser" */
.grid {
   display: grid;
```

grid-template-columns: 100px

minmax(100px, 500px) 100px;

}

grid-row-start & grid-row-end

Le CSS grid-row-start et les grid-rowend propriétés permettent à des éléments de grille
uniques d'occuper plusieurs lignes. La grid-rowstart propriété définit sur quelle ligne de ligne
l'élément commencera. La grid-row-end propriété
définit le nombre de lignes qu'un élément s'étendra ou
sur quelle ligne de ligne l'élément se terminera. Le
mot-clé span peut être utilisé avec l'une ou l'autre
propriété pour calculer automatiquement la valeur de
fin à partir de la valeur de départ ou vice versa. Il existe
des propriétés complémentaires grid-columnstart et grid-column-end qui appliquent le même
comportement aux colonnes.

CSS grid-row-gap

La grid-row-gap propriété CSS détermine la quantité d'espace vide entre chaque ligne dans une disposition de grille CSS ou, en d'autres termes, définit la taille de l'espace (gouttière) entre les lignes de grille d'un élément. Le grid-column-gap fournit la même fonctionnalité pour l'espace entre les colonnes de la grille.

zone de grille CSS

Le CSS grid-area propriété spécifie la taille d'un élément de grille et l'emplacement dans une mise en page de grille et est une propriété de raccourci pour la grid-row-start, grid-column-start, grid-row-end et grid-column-end dans cet ordre. Chaque valeur est séparée par un / .

Dans l'exemple inclus, Item1 commencera sur la ligne 2 et la colonne 1, et s'étendra sur 2 lignes et 3 colonnes

Aligner soi-même

La align-self propriété CSS est utilisée pour définir la façon dont un élément de grille individuel se positionne le long de l'axe des colonnes ou des blocs. Par défaut, les éléments de grille héritent de la valeur de la align-items propriété sur le conteneur. Donc, si la align-self valeur est définie, elle remplacera la align-items valeur héritée.

La valeur start positionne les éléments de grille en haut de la zone de grille.

La valeur end aligne la grille au bas de la zone de grille. La valeur center positionne les éléments de grille au centre de la zone de grille.

La valeur stretch positionne les éléments de grille pour remplir la zone de grille (par défaut).

code cademy

```
/* CSS syntax:
grid-row-start: auto|row-line;
grid-row-end: auto|row-line|span n;
*/
grid-row-start: 2;
grid-row-end: span 2;
```

```
/*CSS Syntax */
grid-row-gap: length; /*Any legal
length value, like px or %. 0 is the
default value*/
.item1 {
```

grid-area: 2 / 1 / span 2 / span 3;

Justifier les éléments



La justify-items propriété est utilisée sur un conteneur de grille. Il est utilisé pour déterminer comment les éléments de la grille sont répartis le long d'une ligne en définissant la justify-self propriété par défaut pour toutes les cases enfants.

La valeur start aligne les éléments de la grille sur le côté gauche de la zone de grille.

La valeur end aligne les éléments de grille sur le côté droit de la zone de grille.

La valeur center aligne les éléments de la grille au centre de la zone de grille.

La valeur stretch étire tous les éléments pour remplir la zone de grille.

CSS grille-modèle-zones

Le CSS grid-template-areas propriété permet à la désignation des sections d'une page Web à utiliser comme valeurs dans les grid-row-start, grid-row-end, grid-column-start, grid-column-end et grid-area propriétés. Ils spécifient des zones de grille nommées dans une grille CSS.

```
layout)*/
.item {
  grid-area: nav;
}
.grid-container {
  display: grid;
```

grid-template-areas:
 'nav nav . .'
 'nav nav . .';

}

#container {

display: grid;

grid-gap: 10px;

justify-items: center;

grid-template-columns: 1fr;

grid-template-rows: 1fr 1fr 1fr;

CSS grille-auto-flux

La grid-auto-flow propriété CSS spécifie si les éléments ajoutés implicitement doivent être ajoutés sous forme de lignes ou de colonnes dans une grille ou, en d'autres termes, elle contrôle la manière dont les éléments placés automatiquement sont insérés dans la grille et cette propriété est déclarée sur le conteneur de grille

La valeur row spécifie que les nouveaux éléments doivent remplir les lignes de gauche à droite et créer de nouvelles lignes lorsqu'il y a trop d'éléments (par défaut).

La valeur column spécifie que les nouveaux éléments doivent remplir les colonnes de haut en bas et créer de nouvelles colonnes lorsqu'il y a trop d'éléments.

La valeur dense appelle un algorithme qui tente de combler les trous plus tôt dans la disposition de la grille si des éléments plus petits sont ajoutés.

```
/* Specify two rows, where "item"
spans the first two columns in the
```

first two rows (in a four column grid

```
/*CSS Syntax */
grid-auto-flow: row|column|dense|row
dense|column dense;
```

Justifier le contenu

code cademy

Parfois, la taille totale des éléments de la grille peut être inférieure à celle du conteneur de la grille. Si tel est le cas, la propriété CSS justify-content peut être utilisée pour positionner la grille entière le long de la ligne ou de l'axe en ligne du conteneur de grille.

La valeur start aligne la grille sur le côté gauche du conteneur de grille.

La valeur end aligne la grille sur le côté droit du conteneur de grille.

La valeur center centre la grille horizontalement dans le conteneur de grille.

La valeur stretch étire les éléments de la grille pour augmenter la taille de la grille afin qu'elle s'étende horizontalement à travers le conteneur.

La valeur space-around inclut une quantité égale d'espace de chaque côté d'un élément de grille, ce qui entraîne le double de la quantité d'espace entre les éléments avant le premier et après le dernier élément. La valeur space-between inclut une quantité égale d'espace entre les éléments de la grille et aucun espace à chaque extrémité.

La valeur space-evenly place un espace égal entre les éléments de la grille et à chaque extrémité.

Aligner le contenu

Parfois, la taille totale des éléments de la grille peut être inférieure à celle du conteneur de la grille. Si tel est le cas, la propriété CSS align-content peut être utilisée pour positionner la grille entière le long de l'axe des colonnes du conteneur de grille.

La propriété est déclarée sur le conteneur de grille. La valeur start aligne la grille sur le haut du conteneur de grille.

La valeur end aligne la grille au bas du conteneur de grille

La valeur center centre la grille verticalement dans le conteneur de grille.

La valeur stretch étire les éléments de la grille pour augmenter la taille de la grille afin qu'elle s'étende verticalement à travers le conteneur.

La valeur space-around inclut une quantité égale d'espace de chaque côté d'un élément de grille, ce qui entraîne le double de la quantité d'espace entre les éléments avant le premier et après le dernier élément. La valeur space-between inclut une quantité égale d'espace entre les éléments de la grille et aucun espace à chaque extrémité.

La valeur space-evenly place un espace égal entre les éléments de la grille et à chaque extrémité.

CSS grille-auto-lignes

La grid-auto-rows propriété CSS spécifie la hauteur des lignes de grille ajoutées implicitement ou définit une taille pour les lignes dans un conteneur de grille. Cette propriété est déclarée sur le conteneur de grille. grid-auto-columns fournit la même fonctionnalité pour les colonnes. Des lignes ou des colonnes ajoutées implicitement se produisent lorsqu'il y a plus d'éléments de grille que de cellules disponibles.

Se justifier

La justify-self propriété CSS est utilisée pour définir la façon dont un élément de grille individuel se positionne le long de la ligne ou de l'axe en ligne. Par défaut, les éléments de grille héritent de la valeur de la justify-items propriété sur le conteneur. Donc, si la justify-self valeur est définie, elle remplacera la justify-items valeur héritée.

La valeur start positionne les éléments de grille sur le côté gauche de la zone de grille.

La valeur end positionne les éléments de grille sur le côté droit de la zone de grille.

La valeur center positionne les éléments de grille au centre de la zone de grille.

La valeur stretch positionne les éléments de grille pour remplir la zone de grille (par défaut).

zone de grille CSS

La grid-area propriété CSS permet aux éléments de se chevaucher en utilisant la z-index propriété sur un élément particulier qui indique au navigateur de rendre cet élément au-dessus des autres éléments.

Aligner les éléments

La align-items propriété est utilisée sur un conteneur de grille. Il est utilisé pour déterminer comment les éléments de grille sont répartis le long de la colonne en définissant la align-self propriété par défaut pour tous les éléments de grille enfants.

La valeur start aligne les éléments de la grille sur le côté supérieur de la zone de grille.

La valeur end aligne les éléments de la grille sur le côté inférieur de la zone de grille.

La valeur center aligne les éléments de la grille au centre de la zone de grille.

La valeur stretch étire tous les éléments pour remplir la zone de grille.

```
code cademy
```

```
// The grid items are positioned to
the right (end) of the row.

#grid-container {
    display: grid;
    justify-items: start;
}

.grid-items {
    justify-self: end;
}
```

```
#container {
    display: grid;
    align-items: start;
    grid-template-columns: 1fr;
    grid-template-rows: 1fr 1fr 1fr;
    grid-gap: 10px;
}
```