Manual de uso do Adote CM

Elaborado por Pedro Gabriel · 13 de outubro de 2026

Para começar

O sistema do Adote CM tem três páginas. Duas são só suas e pedem senha. A terceira é pública e mostra os animais para quem quer adotar.

Página	Para que serve	Quem vê	Endereço
Cadastro de Animal	Registrar cada animal que chega à ONG	Só você, com senha	adotecm.vercel.app/cadastro.html
Painel de Administração	Ver todos os animais, marcar quem foi adotado e corrigir um cadastro	Só você, com senha	adotecm.vercel.app/admin/index.html
Vitrine "Adote um Amigo"	Mostrar os animais que esperam um lar	Qualquer pessoa	adotecm.vercel.app/index.html


Guarde os dois primeiros endereços nos favoritos do navegador, porque eles não aparecem em nenhum botão do site. Este manual fala em tocar, como no celular. No computador, é só clicar.

Tudo o que você cadastra fica guardado numa planilha do Google e aparece sozinho na vitrine. Você não precisa abrir a planilha: o cadastro e o painel fazem isso por você.

Como cadastrar um animal

Faça um cadastro para cada animal que chega à ONG. Se ele estiver como "Não adotado", aparece na vitrine na próxima vez que alguém abrir a página.

1. Abra o endereço do cadastro: adotecm.vercel.app/cadastro.html.
2. Escreva o **Nome do animal**.
3. Em **Mês de entrada**, escolha o mês em que ele chegou à ONG. Se não souber, pode deixar em branco.
4. Toque nas opções de **Espécie**, **Sexo** e **Faixa etária**. A opção escolhida fica azul-escura.
5. Se souber a idade, escreva em **Idade aproximada**, por exemplo "2 anos". Esse campo é opcional. Quando preenchido, é ele que aparece na vitrine no lugar da faixa etária.
6. Em **Status**, escolha **Não adotado** para o animal aparecer na vitrine. Escolha **Adotado** só se estiver registrando um animal que já foi adotado.
7. Em **Origem**, diga se ele foi **Encontrado na rua** ou **Entregue por tutor**.
8. Toque no quadro **Toque para adicionar foto** e tire a foto na hora ou escolha uma da galeria. A foto aparece logo abaixo para você conferir.
9. Digite a **Senha de acesso**.
10. Toque em **Salvar Cadastro** e espere. Enquanto envia, o botão mostra "Salvando...". Não toque de novo.



Quando dá certo, aparece em verde **"Animal cadastrado com sucesso!"**, com o número do animal. O formulário fica limpo para o próximo cadastro, e a senha continua preenchida.

Quando aparece uma mensagem em vermelho

O formulário avisa o que falta antes de enviar. Nesse caso, nada foi salvo: corrija o que ele pediu e toque em **Salvar Cadastro** de novo.




Mensagem	O que fazer
"Preencha o nome do animal.", "Escolha a espécie." e parecidas	Preencha o campo que a mensagem cita.
"Senha incorreta."	Confira a senha, letra por letra, e tente de novo.
"A foto é muito grande. Tente outra."	Escolha outra foto ou tire uma nova.
"Tipo de imagem não aceito. Use JPG ou PNG."	Use uma foto comum da galeria ou da câmera.
"Não conseguimos confirmar o cadastro. Confira a lista antes de tentar de novo."	**Não salve de novo ainda.** O cadastro pode ter sido gravado. Abra o painel e procure o animal pelo nome. Só cadastre de novo se ele não estiver lá, para não ficar repetido.

Como marcar um animal como adotado

Quem marca a adoção é o Painel de Administração. Ele mostra todos os animais, inclusive os já adotados, e também serve para corrigir um cadastro.

Entrar no painel

1. Abra o endereço do painel: adotecm.vercel.app/admin/index.html.
2. Digite a senha do painel e toque em **Entrar**.



Se aparecer "Senha incorreta.", confira a senha e tente de novo. Se aparecer "Não deu para conectar", verifique a internet.

O painel lembra a senha enquanto a aba estiver aberta. Depois de fechar a aba ou tocar em **Sair**, ela é pedida de novo.

Achar o animal

No alto do painel há três ferramentas:

- **Buscar pelo nome**: escreva parte do nome e a lista diminui na hora.
- **Lista de situação**: escolha **Todos**, **Disponíveis** ou **Adotados**.
- **Atualizar**: busca de novo os cadastros, útil se alguém cadastrou um animal em outro aparelho.

Logo abaixo, o painel mostra quantos animais estão na lista, por exemplo "3 de 3 animais". Cada animal aparece num cartão com foto, nome, número, espécie, sexo, idade e mês de entrada. Embaixo vem o selo **Disponível** ou **Adotado**.



Marcar a adoção


1. No cartão do animal, toque em **Marcar como adotado**.
2. Aparece a pergunta "Marcar [nome] como adotado? Ele sai da vitrine." Toque em **OK**.
3. Aparece o aviso "[nome] marcado como adotado." O selo muda para **Adotado** e o animal sai da vitrine.



Marcou o animal errado? Toque em **Desfazer adoção** no mesmo cartão e confirme com **OK**. Ele volta para a vitrine.

Corrigir um cadastro

1. No cartão do animal, toque em **Editar**.
2. Corrija o que precisar: nome, espécie, sexo, faixa etária, idade, origem ou situação. Para trocar a foto, use **Trocar a foto (opcional)**.
3. Toque em **Salvar alterações**. Para sair sem mudar nada, toque em **Cancelar**.



O mês de entrada não aparece nessa janela, então não dá para corrigi-lo pelo painel.

Se aparecer "Não deu para confirmar a resposta", o painel já atualizou a lista sozinho. Confira se a mudança aparece no cartão e só repita se não aparecer. Se aparecer "Sessão expirada", digite a senha de novo.

Como acessar a vitrine


A vitrine é a página pública do Adote CM, e é esse o endereço para divulgar nas redes sociais: adotecm.vercel.app/index.html. Ela mostra só os animais marcados como "Não adotado".



Quem visita a página pode:

- buscar um animal pelo nome;
- filtrar por espécie: **Cão** ou **Gato**;
- filtrar por idade: **Menos de 6 meses** ou **Mais de 6 meses**.

Cada animal aparece num cartão com foto, nome, espécie, idade e o botão **Adote-me**. No celular, os cartões ficam um embaixo do outro.



Conferir se um cadastro novo apareceu

Abra a vitrine, ou recarregue a página se ela já estiver aberta, e procure o animal pelo nome. Se ele não aparecer, abra o painel e veja se a situação dele está como **Disponível**.

Mensagem na vitrine	O que significa
"Carregando animais..."	A página está buscando os cadastros. Espere alguns segundos.
"Não foi possível carregar os animais"	A busca falhou. Toque em **Tentar de novo**.
"Nenhum animal disponível no momento"	Nenhum animal está como "Não adotado" no momento.
"Nenhum animal encontrado com esses filtros"	A busca ou os filtros não acharam ninguém. Apague a busca ou volte os filtros para "Todos".

Dicas e cuidados

Para a foto ficar boa na vitrine

- Tire a foto com o celular deitado. A vitrine mostra as fotos na horizontal e corta o que sobra nas bordas.
- Deixe o animal no centro, ocupando boa parte da foto.
- Prefira a luz do dia e um fundo limpo.
- Um animal sem foto aparece na vitrine com um quadro cinza escrito "Sem foto". Dá para colocar a foto depois, pelo botão **Editar** do painel.

Cuidados

- Use sempre o cadastro e o painel, e não altere a planilha à mão. As páginas só aceitam as opções certas. Na planilha, um erro de digitação pode tirar um animal da vitrine.
- Não compartilhe a senha. Se alguém que sabia a senha sair da ONG, peça à equipe para trocá-la.