YUV

与我们熟知的RGB类似,YUV也是一种颜色编码方法,被欧洲电视系统采用。主要用于电视系统以及模拟视频领域,它将亮度信息(Y)与色彩信息(UV)分离,没有UV信息一样可以显示完整的图像,只不过是黑白的,这样的设计很好地解决了彩色电视机与黑白电视的兼容问题。 但在现今,YUV通常已经在电脑系统上广泛使用。

"Y"表示明亮度也就是灰度值,而"UV"表示的则是色度,作用是描述影像色彩及饱和度,用于指定像素的颜色。

YUV采样

根据不同的采样格式,YUV的格式也不尽相同。

YUV 4:4:4采样,每一个Y对应一组UV分量,一个YUV占8+8+8 = 24bits 3个字节。 YUV 4:2:2采样,每两个Y共用一组UV分量,一个YUV占8+4+4 = 16bits 2个字节。 YUV 4:2:0采样,每四个Y共用一组UV分量,一个YUV占8+2+2 = 12bits 1.5个字节。

我们最说的 YUV420P和YUV420SP 都是基于 4:2:0 采样的,所以如果图片的宽为 width ,高为 heigth ,在内存中 占的空间为Y(width * height) + UV(width*height/4*2),即 width * height * 3 / 2 。

其中YUV420P与YUV420SP根据UV的排列方式不同又会被分为YV12、YU12、NV21等不同的排列方式。

YUV420P

YUV420P 是一种平面模式(plane), Y , U , V 分别在不同平面,也就是有三个平面,它是 YUV标准格式4: 2: 0 , 主要分为: YU12和YV12

YU12

YU12也叫作 I420 , 在数据排列中首先是所有 Y值 , 然后是所有 U值 , 最后是所有 V值 。

Yı	Y2	Y 3	Y4
Y 5	Y 6	Y 7	Y8
Y 9	Y10	Y11	Y12
Y13	Y14	Y15	Y16
U ₁	U2	Uз	U4
V ₁	V 2	V 3	V ₄

YV12

YV12格式 与 YU12 基本相同,区别在于UV的排列倒过来,先记录所有 V值 ,最后是所有 U值 。

Y1	Y2	Y 3	Y 4
Y 5	Y 6	Y 7	Y8
Y 9	Y10	Y11	Y12
Y13	Y14	Y15	Y16
V1	V 2	V 3	V ₄
U ₁	U2	Uз	U4

YUV420SP

YUV420SP 是双平面格式(two-plane),即Y和UV分为两个plane,但是UV为交错存储,而不是分为三个平面。

Y1₽	Y2 <i>₽</i>	Y3 <i>₽</i>	Y4₽	Y5₽	Y6₽	Y7 <i>₽</i>	Y8₽
Y 9₽	Y10₽	Y11 <i>↔</i>	Y12₽	Y1 3₽	Y14₽	Y15₽	Y16₽
Y17₽	Y18₽	Y1 9₽	Y2 0₽	Y21₽	Y22₽	Y23₽	Y24∘
Y25₽	Y26₽	Y27 <i>₽</i>	Y28₽	Y29₽	Y 30₽	Y31∉	Y32∉
U1₽	V1e	U2₽	V2€	U3₽	V 3₽	U4 <i>₽</i>	V4@
U5₽	V5₽	U6₽	V 6₽	U 7 ₽	V7 <i>₽</i>	U 8 •	V8•

而UV的排列顺序不同,YUV420SP也分为NV21和NV12。上图就是NV12的数据,而NV21则是YYYYVUVU。android手机从摄像头采集的预览数据一般都是NV21。

ANativeWindow

ANativeWindow代表的是本地窗口。通过 ANativeWindow_fromSurface 由surface得到ANativeWindow窗口,ANativeWindow_release 进行释放。类似ava,可以对它进行lock、unlockAndPost以及通过 ANativeWindow_Buffer 进行图像数据的修改。

```
#include <android/native_window_jni.h>
//根据Surface获得 ANativeWindow
window = ANativeWindow fromSurface(env, surface);
//设置 ANativeWindow 属性
ANativeWindow setBuffersGeometry(window, w,
                                    h,
                                    WINDOW FORMAT RGBA 8888);
// lock获得 ANativeWindow 需要显示的数据缓存
ANativeWindow Buffer window buffer;
if (ANativeWindow_lock(window, &window_buffer, 0)) {
   ANativeWindow_release(window);
   window = 0;
   return;
//填充rgb数据给dst_data
uint8_t *dst_data = static_cast<uint8_t *>(window_buffer.bits);
ANativeWindow unlockAndPost(window);
```

在NDK中使用ANativeWindow编译时需要链接NDK中的 libandroid.so 库

```
#编译链接NDK/platforms/android-X/usr/lib/libandroid.so
target_link_libraries(XXX android )
```

由于FFmpeg在解码视频时一般情况而言视频数据会被解码为YUV数据,而ANativeWindow并不能直接显示YUV数据的图像,所以需要将YUV转换为RGB进行显示。而FFmpeg的swscale模块就提供了颜色空间转换的功能。

FFmpeg的swscale转换效率可能存在问题,如ijkPlayer中使用的是google的libyuv库进行的转换。

```
extern "C"{
#include <libswscale/swscale.h>
// 参数分别为:转换前宽高与格式,转换后宽高与格式,转换使用的算法,输入/输出图像滤波器,特定缩放算法需要的
SwsContext *sws ctx = sws getContext(
           avCodecContext->width, avCodecContext->height, avCodecContext->pix fmt,
           avCodecContext->width, avCodecContext->height, AV PIX FMT RGBA,
          SWS BILINEAR, 0, 0, 0);
//转换后的数据与每行数据字节数
uint8 t *dst data[4];
int dst linesize[4];
//根据格式申请内存
av image alloc(dst data, dst linesize,
                 avCodecContext->width, avCodecContext->height, AV_PIX_FMT_RGBA, 1);
AVFrame *frame = 解码后待转换的结构体;
sws scale(sws ctx,
                reinterpret cast<const uint8 t *const *>(frame->data), frame->linesize, 0,
                frame->height,
                dst data, dst linesize);
```

在得到了RGBA格式的时候后就可以向ANativeWindow填充。但是在数据填充时,需要根据window buffer.stride来一行行拷贝,如:

```
uint8_t *dst_data = static_cast<uint8_t *>(window_buffer.bits);
//一行需要多少像素 * 4(RGBA)
int32_t dst_linesize = window_buffer.stride * 4;
uint8_t *src_data = data; //需要显示的数据
int32_t src_linesize = linesize; //数据每行字节数
//一次拷贝一行
for (int i = 0; i < window_buffer.height; ++i) {
    memcpy(dst_data + i * dst_linesize, src_data + i * src_linesize, src_linesize);
}
```

以我们播放的852x480视频为例,在将ANativeWindow的格式设置为同样大小后,得到的window_buffer.stride为864,则每行需要864*4 = 3456个字节数据。而将视频解码数据转换为RGBA之后获得的linesize为3408。**window与图像数据的每行数据数不同,所以需要一行行拷贝。**

• 为什么会出现不同?

无论是window的stride还是ffmpeg的linesize只会出现比widget大的情况,这意味着不可能出现图像数据缺失的情况,但是为什么会比widget大呢?这是由于字节对齐不同导致的。在编译FFmpeg时,会在FFmpeg源码根目录下生成一个config.h文件,这个文件中根据编译目标平台的特性定义了一些列的宏,其中

```
#define HAVE_SIMD_ALIGN_16 0
#define HAVE_SIMD_ALIGN_32 0
#define HAVE_SIMD_ALIGN_64 0
```

这三个宏表示的就是FFmpeg中数据的以几字节对齐。在目标为android arm架构下,均为0。则FFmpeg使用8字节对齐(libavcodec/internal.h)

```
#if HAVE_SIMD_ALIGN_64
# define STRIDE_ALIGN 64 /* AVX-512 */
#elif HAVE_SIMD_ALIGN_32
# define STRIDE_ALIGN 32
#elif HAVE_SIMD_ALIGN_16
# define STRIDE_ALIGN 16
#else
# define STRIDE_ALIGN 8
#endif
```

那么图像宽为852,即数据为852*4=3408的情况下,3408%8=0。则不需要占位字节用于对齐,因此linesize为3408。

而ANativeWindow中的stride计算出来结果为3456。这是因为ANativeWindow在此处是以64字节对齐,若stride为宽度的852,数据为3408的情况下,3408/16=53.25,此时需要占位字节将其补充为54,则54*64=3456,所以stride为3456以便于64字节对齐。

字节对齐就好像是一个放肥皂的盒子,每行可放10盒肥皂,即以10字节对齐,若有一行不足10盒,为了保证整齐度,你可以放入一些无意义的空盒子让他补充至10盒。我们能够经常在一些结构体定义中看到这些占位用的空数据。如需要完成微信资源混淆时,需要学习Resources.arsc格式,android源码中定义有结构体:

```
struct ResTable_type
{
    //.....
    // Must be 0.
    uint16_t reserved;
    //.....
};
```

其中 reserved 字段就是无意义的, must be 0 只用于占位以满足字节对齐。

复习字节对齐

各个硬件平台对存储空间的处理上有很大的不同。一些平台对某些特定类型的数据只能从某些特定地址开始存取。比如有些架构的CPU在访问一个没有进行对齐的变量的时候会发生错误,那么在这种架构下编程必须保证字节对齐.其他平台可能没有这种情况,但是最常见的是如果不按照适合其平台要求对数据存放进行对齐,会在存取效率上带来损失。比如有些平台每次读都是从偶地址开始,如果一个int型(假设为32位系统)如果存放在偶地址开始的地方,那么一个读周期就可以读出这32bit,而如果存放在奇地址开始的地方,就需要2个读周期,并对两次读出的结果的高低字节进行拼凑才能得到该32bit数据。