# Installation Docker

Ce guide explique comment installer Docker puis télécharger et démarrer l'image Docker zenika/spark\_zeppelin\_standalone.

## Configuration minimale:

- Poste sous Linux, Windows ou Mac Os, 64 bits.

  NB: Une utilisation de docker avec Windows ou MacOs est moins performante que qu'une utilisation sous Linux (l'exécutable de Docker sous Windows et MacOs encapsule une VM linux....)
- Au moins 8 Go de RAM

#### Installation de Docker:

Suivre la procédure <a href="https://docs.docker.com/engine/installation/">https://docs.docker.com/engine/installation/</a>

NB: L'installateur Windows / MacOs installe la dernière version de Virtual Box. S'assurer qu'aucune VM Virtual Box est ouverte pendant l'installation. En cas de mise à jour, les VM précédemment crées dans Virtual Box sont conservées.

#### Démarrage de l'image Docker sous Linux :

- Exécuter la commande suivante :

```
>> docker run -d -p 8080:8080 \
-p 4040:4040 \
-p 8084:8084 \
-v <ZEPPELIN_NOTEBOOK_HOST_PATH>:/opt/spark/notebook \
-e "SPARK_WORKER_CORES=3" \
-e "SPARK_WORKER_MEMORY=800m" \
--name=spark_zeppelin_standalone \
zenika/spark_zeppelin_standalone:latest
```

Avec <ZEPPELIN\_NOTEBOOK\_HOST\_PATH>, un répertoire non existant qui sera créé par Docker pour persister les données

- Si l'image n'est pas encore présente elle sera automatiquement téléchargée depuis le docker hub (600 mb)
- Dans un navigateur web : localhost:8080 doit afficher Zeppelin
- Si nécessaire, plus de détails sur l'image et les options disponibles ici : https://hub.docker.com/r/zenika/spark\_zeppelin\_standalone/

Pour arrêter l'image voir la rubrique Arrêt du container Docker spark\_zeppelin\_standalone ci-dessous


Pour le redémarrer, réexecuter la commande *docker run –d ...* ci-dessus (conserver la même valeur pour <ZEPPELIN NOTEBOOK HOST PATH>)

# Démarrage de l'image Docker sous Windows / MacOS:

NB: L'installation Windows/MacOS de docker n'apprécie pas tellement les proxy d'entreprise...

Si il apparait des erreurs DNS / No host available à l'exécution de l'image, tenter de d'exécuter l'image offline (après l'avoir téléchargé) ou bien tenter d'effectuer la procédure depuis un réseau personnel.

- Ouvrir Docker Quickstart
  - La Virtual machine « default » va automatiquement être crée sur VirtualBox (installé avec Docker)
  - Dans le terminal ouvert exécuter la commande >> docker-machine stop default (arrêt de la VM afin de reconfigurer les ressources allouées)
- Ouvrir VirtualBox (installé automatiquement avec docker) :
  - Une VM « default » doit être présente. Ouvrir ses configurations, section Système
  - o Modifier l'allocation de RAM à 4 Go et le nombre de cœur à 4 (onglet Processeur)



- Dans le terminal Docker quick start :
  - o Redémarrage de la VM :>>docker-machine start default
  - Télécharger et démarrer l'image : >> docker run -d -p 8080:8080 -p 4040:4040
     -p 8084:8084 -v

```
"<ZEPPELIN_NOTEBOOK_HOST_PATH>":/opt/zeppelin/notebook -e
"SPARK_WORKER_CORES=3" -e "SPARK_WORKER_MEMORY=800m" --
name=spark_zeppelin_standalone
zenika/spark_zeppelin_standalone:latest
```

Avec <ZEPPELIN\_NOTEBOOK\_HOST\_PATH>, un répertoire non existant qui sera créé par Docker pour persister les données.

# NB : Pour Windows utiliser la nomenclature suivante : spécifier « //c/user/admin/documents/zeppelin» pour le chemin « C:\user\admin\documents\zeppelin»

- Si l'image n'est pas encore présente elle sera automatiquement téléchargée depuis le docker hub (600 mb)
- Taper >> docker-machine ip default pour obtenir l'adresse ip de la VM (ci-dessous nommé <IP-VM>
- Dans un navigateur web: <IP-VM>:8080 doit afficher Zeppelin
- Si nécessaire, plus de détails sur l'image et les options disponible ici : https://hub.docker.com/r/zenika/spark zeppelin standalone/

Pour arrêter l'image voir la rubrique Arrêt du container Docker spark\_zeppelin\_standalone ci-dessous

Pour le redémarrer, réexecuter la commande *docker run –d ...* ci-dessus dans docker quick start (conserver la même valeur pour <ZEPPELIN\_NOTEBOOK\_HOST\_PATH>)

## Arrêt du container Docker spark zeppelin standalone:

- Sous Linux, dans un terminal taper
  - >> docker rm -f spark\_zeppelin\_standalone
- Sous Windows, MacOs, dans un terminal Docker Quick Start, taper :
  - >> docker rm -f spark\_zeppelin\_standalone #Arret du container
  - >> docker-machine stop default # Arret de la VM

# Suppression de l'image Docker spark\_zeppelin\_standalone:

- Sous Linux, dans un terminal taper
  - >> docker rmi zenika/spark\_zeppelin\_standalone:latest Sous Windows, MacOS, dans un terminal Docker Quick Start, taper :
  - >> docker rmi zenika/spark\_zeppelin\_standalone:latest >> docker-machine stop default # Arret de la VM
- Si les notebooks ne veulent pas être sauvegardés, supprimer le répertoire
   <ZEPPELIN\_NOTEBOOK\_HOST\_PATH>.