设计模式

- 设计模式
 - o 一、概述
 - 0 二、原则
 - 1、单一职责原则
 - 2、开放-封闭原则
 - 3、依赖倒置原则
 - 4、里氏替换原则
 - 5、接口隔离原则
 - 6、迪米特原则 (最少知道原则)
 - o 三、创建型
 - 1、单例模式 (Singleton)
 - 懒汉式 (线程不安全)
 - 饿汉式 (线程安全)
 - 懒汉式 (线程安全)
 - 懒汉式 (双重校验锁)
 - 2、简单工厂模式
 - 3、工厂方法
 - 4、抽象工厂模式
 - o 四、行为型
 - 1、观察者模式
 - o 五、结构性
 - 1、装饰模式
 - 2、外观模型

一、概述

设计模式是解决问题的方案,学习现有的设计模式可以做到经验复用。设计模式 (Design Pattern) 是前辈们对代码开发经验的总结,是解决特定问题的一系列 套路。它不是语法规定,而是一套用来提高代码可复用性、可维护性、可读性、 稳健性以及安全性的解决方案。

二、原则

1、单一职责原则

就一个类而言,应该仅有一个引起它变化的原因。如果存在多于一个动机去改变一个类,那么这个类就具有多于一个的职责,就应该把多余的职责分离出去,再去创建一些类来完成每一个职责。

举个例子: 一个人身兼数职,而这些事情相关性不大,甚至有冲突,那他就无法很好的解决这些问题职责,应该分到不同的人身上去做。

单一职责原则是实现高内聚低耦合的最好方法,没有之一。

2、开放-封闭原则

一个软件实体如类、模块和函数应该对扩展开放,对修改关闭。目的就是保证程序的扩展性好,易于维护和升级。

开闭原则被称为面向对象设计的基石,实际上,其他原则都可以看作是实现开闭原则的工具和手段。意思就是:软件对扩展应该是开放的,对修改是封闭的,通俗来说就是,开发一个软件时,应该对其进行功能扩展,而在进行这些扩展时,不需要对原来的程序进行修改。

好处是: 软件可用性非常灵活, 扩展性强。需要新的功能时, 可以增加新的模块来满足新需求。另外由于原来的模块没有修改, 所以不用担心稳定性的问题。

3、依赖倒置原则

定义:

- 1. 高层模块不应该依赖低层模块,两者都要改依赖其抽象(模块间的依赖通过抽象产生,实现类不发生直接的依赖关系)
- 2. 抽象不应该依赖细节(接口或者抽象类不依赖实现类)
- 3. 细节可以依赖抽象(实现类依赖接口或者抽象类)

举例:存在一个Driver类,成员为一个Car对象,还有一个driver()方法,Car对象中有两个方法start()与stop()。显然Driver依赖Car,也就是说Driver类调用了Car类中的方法。但是当增加Driver类对于Bus类的支持时(司机有需要开公交车),

就必须更改Driver中的代码,就破坏了开放封闭原则。根本原因在于高层的的Driver类与底层的Car类仅仅的耦合在一起的。解决方法之一就是:对Car类和Bus类进行抽象,引入抽象类Automobile。而Car和Bus则是对Automobile的泛化。

面向接口编程:

接口负责定义 public 属性和方法,并且声明与其它对象的依赖关系,抽象类负责公共构造部分的实现,实现类准确实现业务逻辑,同时在适当的时候对父类进行细化。

4、里氏替换原则

子类必须能替换掉它们的父类型

继承的优点:

- 1. 代码共享, 提高代码的重用性。
- 2. 提高代码的可扩展性。
- 3. 提高产品或者项目的开放性。

继承的缺点:

- 1. 继承是侵入式的,只要继承,就拥有了父类的属性和方法。
- 2. 降低代码灵活性,子类拥有了父类的属性和方法,多了一些约束。
- 3. 增强了耦合性。父类的常量、变量或方法改动时,必须还要考虑子类的修改,可能会有大段代码需要重构。

里氏替换原则四层含义:

1. 子类必须完全实现父类的方法

在类中调用其他类时务必使用父类或接口,如若不能,则说明类的设计已经违背LSP原则。

如果子类不能完整的实现父类的方法,或者父类的方法在子类中发生畸变,这建议断开父子继承关系,采用依赖、聚集、组合等方式代替继承。

- 2. 子类可以有自己的特性: 即子类出现的地方父类未必可以出现。
- 3. 覆盖父类的方法时输入参数可以被放大:输入参数类型宽于父类的类型的覆盖范围,例如 hashmap -> map。
- 4. 覆盖父类的方法时输出参数可以被缩小

5、接口隔离原则

用于恰当的划分角色和接口,具有两种含义:1、用户不应该依赖它不需要的借口;2、类间的依赖关系应该建立在最小的的接口上。

将这两个定义概括为一句话:建立单一接口,代替庞大臃肿的接口。通俗来说就是:接口尽量细化,同时保证接口中的方法尽量的少。一个接口中包含太多的行为时,会导致它们与客户端的不正常依赖关系,要做的就是分离接口,从而实现解耦。

回到上述的单一职责原则,要求行为分离接口接口细化,感觉有些相同。但实际上,单一职责原则要求类与接口的职责单一,注重的是职责,没有要求接口尽量的少。

在接口隔离原则中,要求尽量使用多个专门的接口。专门的接口也就是提供给多个模块的接口。提供给几个模块就应该有几个接口,而不是建立一个臃肿庞大的接口,所有的模块都可以访问。

但是接口的设计是有限度的。接口的设计粒度越小系统越灵活,这是事实,但是接口太多这也就使得结构复杂,维护难度大。因此实际中,怎样把握就靠开发的经验和常识了。

6、迪米特原则(最少知道原则)

一个对象应该对其他对象有最少的了解。通俗来说就是,一个类对自己需要耦合或者调用的类知道的最少,你类内部怎么复杂,我不管,那是你的事,我只知道你有那么多公用的方法,我能调用。

迪米特原则不希望类与类之间建立直接的接触。如果真的需要有联系,那么就通过它们的友元类来传达。举例来说:你需要买房子了,现在存在三座合适的楼盘

A, B, C, 但是你不必直接去楼盘买楼, 而是在售楼处去了解情况。这样就减少了你(购房者)与楼盘两个类之间耦合。

但是应用迪米特原则很可能会造成一个后果:系统会存在大量的中介类,这些类 (如上面的售楼处类)之所以存在是为了传递类之间的相互调用关系,这就一定 会程度上增加了系统的复杂度。

迪米特原则核心观念就是: 类间解耦, 弱耦合。

三、创建型

1、单例模式 (Singleton)

Intent

确保一个类只有一个实例,并提供该实例的全局访问点

Class Diagram

使用一个私有构造函数、一个私有静态变量和一个公有静态函数来实现。

私有构造函数保证了不能通过构造函数来创建对象示例,只能通过公有静态函数来返回唯一的私有静态变量。

懒汉式 (线程不安全)

私有静态变量m_pInstance被延迟实例化,这样做的好处是,如果没有用到该类,那么就不会实例化m_pInstance,从而节约资源。

这个实现在多线程环境下是线程不安全的,如果多个线程能够同时进入 if(m_pInstance == NULL) ,并且此时m_pInstance为NULL,那么会有多个线程 执行m_pInstance = new CSingleton();语句,这将导致实例化多次 m pInstance。

```
class CSingleton {
   private:
    static CSingleton *m_pInstance;
    CSingleton() //构造函数是私有的
```

饿汉式 (线程安全)

线程不安全问题主要是由于m_pInstance被实例化多次,采取直接实例化m_pInstance的方式就不会有线程不安全的问题。

但是直接实例化的方式也丢失了延迟实例化带来的节约资源的好处。

```
class Singleton {
    private:
        Singleton()
        {
            cout << "Singleton()" << endl;
        }
        static Singleton* m_pInstance; //这里是声明,需要在类的外面定义
public:
        static Singleton* GetSingleton()
        {
                return m_pInstance;
        }
        static Singleton* Destroy()
        {
                 delete m_pInstance;
                 m_pInstance = NULL;
        }
};
Singleton* Singleton::m_pInstance = new Singleton; //这里是定义,分配内
```

懒汉式 (线程安全)

只要对m_pInstance加锁,就可以保证在同一个时间点只能有一个线程实例化, 从而避免了多次实例化m_pInstance。 但是当一个线程进入该方法后,其他试图进入该方法的线程都必须等待,即使 m_pInstance已经被实例化了,这会让线程阻塞的时间过长,因此该方法有性能 问题,不推荐。

懒汉式 (双重校验锁)

m_pInstance只需要被实例化一次,之后就可以直接使用。加锁操作只需对实例 化那部分代码进行,只有当m pInstance没有被实例化时,才需要进行加锁。

双重校验锁先判断m_pInstance是否被实例化,如果没有被实例化,那么才对实例化语句进行加锁。

在这里,再加上一个释放单例对象的一种方法,类里面套一个类,静态对象的生命周期到程序退出的时候,当程序退出的时候,会调用这个对象的析构函数,从而达到释放单例对象的目的。

```
std::mutex resource_mutex;//互斥量
class CSingleton
{
private:
    static CSingleton *m_pInstance;
    CSingleton() //构造函数是私有的
    {
    }
public:
```

2、简单工厂模式

Intent

在创建一个对象时不向客户暴露内部的细节,并提供一个创建对象的通用接口。

Class Diagram

简单工厂模式的实例化操作单独放在一个类中,这个类就是简单工厂类,让简单工厂类来决定应该用哪个具体子类来实例化。

这个做能够把客户类和具体子类的实现解耦,客户类不再需要知道有哪些子类以及应当实例化哪个子类。客户类往往有多个,如果不使用简单工厂,那么所有客户类都要知道所有子类的细节。而且一旦子类发生改变,例如增加子类,那么所有的客户类都要进行改变。

比如一个要实现一个计算器功能,可使用如下方法。

```
class OperationAdd:public Operation
{
public:
    double getResult()
    {
        double result = 0;
        result = numA + numB;
        return result;
    }
}
class OperationSub:public Operation
{
public:
    double getResult()
    {
        double result = 0;
}
```

```
class OperationMul:public Operation
class OperationDiv:public Operation
```

```
//客户端代码
Operation oper;
oper = OperationFactory::createOpration("+");
oper.numA = 1;
oper.NumB = 2;
double result = oper.getResult();
```

3、工厂方法

Intent

定义了一个创建对象的接口,但由子类决定要实例化哪个类。工厂方法把实例化操作推迟到子类。

Class Diagram

在简单工厂中,创建对象的是另一个类,而在工厂方法中,是由子类来创建对象。

简单工厂模式的最大优点在于工厂类中包含了必要的逻辑判断,根据客户端的选择条件动态实例化相关的类,对于客户端来说,去除了与具体产品的依赖。如上面的计算器,让客户端不用管该用哪个类的实例,只需把"+"给工厂,工厂自动就给出了相应的实例,客户端只要去做运算就可以了,不同的实例会实现不同的运算。但是,如果要加一个'求M的N次方'的功能,我们一定需要给运算工厂类的方法里加'case'的分支条件,这就需要修改原有的类。违背了**开放-封闭原**则。

```
//工厂接口
class IFactory
{
public:
    virtual Operation createOperation();
};
```

```
class AddFactory : public IFactory
{
public:
    Operation createOperation()
    {
       return new OperationAdd();
    }
};
//其余运算工厂类似...
```

```
//客户端

IFactory *operFactory = new AddFactory();

Operation *oper = operFactory->createOperation();

oper.numA = 1;

oper.numB = 2;

double result = oper->getResult();
```

工厂方法模式实现时,客户端需要决定实例化哪一个工厂来实现运算类,选择判断的问题还是存在的,也就是说,工厂方法把简单工厂的内部逻辑判断移到了客户端代码来进行。若要加功能,简单公共模式是要修改工厂类,而工厂模式是修改客户端。

4、抽象工厂模式

Intent

提供一个创建一系列相关或相互依赖对象的接口,而无需指定它们具体的类。

Class Diagram

工厂方法模式 要求产品必须为同一类型,也就是说,BBA 只能生产汽车,要生产其他产品(例如:自行车)是不行的,这显然限制了产品的扩展。为了解决这个问题,抽象工厂模式出现了-将产品归类分组,然后将好几组产品构成一族。每个工厂负责生产一族产品,而工厂中的每个方法负责生产一种类型的产品。

这样,客户端只需要创建具体工厂的实例,然后调用工厂对象的工厂方法就可以得到所需要的产品对象。

需要有两个产品 - 汽车和自行车:

```
//创建抽象产品
// 汽车接口
class ICar
{
```

```
public:
    virtual string Name() = 0;  // 汽车名称
};

// 自行车接口
class IBike
{
public:
    virtual string Name() = 0;  // 自行车名称
};
```

```
// 宝母
class BmwBike : public IBike
{
public:
    string Name() {
        return "Bmw Bike";
    }
};

// 奥迪
class AudiBike : public IBike
{
public:
    string Name() {
        return "Audi Bike";
    }
};
```

```
class AFactory
{
public:
    enum FACTORY_TYPE {
        BENZ_FACTORY, // 奔驰工厂
        BMW_FACTORY, // 室马工厂
        AUDI_FACTORY // 奥迪工厂
    };

    virtual ICar* CreateCar() = 0; // 生产汽车
    virtual IBike* CreateBike() = 0; // 生产自行车
    static AFactory* CreateFactory(FACTORY_TYPE factory); // 创建工厂
};
```

```
pFactory = new AudiFactory();
    break;
default:
    break;
}
return pFactory;
}
```

```
//客户端
// 奔驰

AFactory *pFactory = AFactory::CreateFactory(AFactory::FACTORY_TYPE::
BENZ_FACTORY);
ICar *pCar = pFactory->CreateCar();
IBike *pBike = pFactory->CreateBike();

cout << "Benz factory - Car: " << pCar->Name() << endl;
cout << "Benz factory - Bike: " << pBike->Name() << endl;
```

四、行为型

1、观察者模式

Intent

多个对象间存在一对多关系,当一个对象发生改变时,把这种改变通知给其他多个对象,从而影响其他对象的行为。这种模式有时又称作发布-订阅模式、模型-视图模式,它是对象行为型模式。

Class Diagram

观察者模式的主要角色如下:

- 1. 抽象主题(Subject)角色:也叫抽象目标类,它提供了一个用于保存观察者对象的聚集类和增加、删除观察者对象的方法,以及通知所有观察者的抽象方法。
- 2. 具体主题 (Concrete Subject) 角色: 也叫具体目标类,它实现抽象目标中的 通知方法,当具体主题的内部状态发生改变时,通知所有注册过的观察者对象。
- 3. 抽象观察者 (Observer) 角色: 它是一个抽象类或接口, 它包含了一个更新自己的抽象方法, 当接到具体主题的更改通知时被调用。
- 4. 具体观察者 (Concrete Observer) 角色: 实现抽象观察者中定义的抽象方法, 以便在得到目标的更改通知时更新自身的状态。

```
//抽象观察者
class Observer
{
protected:
    string name;
    Subject *sub;
public:
    Observer(string name, Subject *sub)
    {
```

```
virtual void detach(Observer*) = 0;
```

```
cout << name << " 收到消息: " << sub->action << endl;
if (sub->action == "梁所长来了!")
   cout << "我马上关闭股票,装做很认真工作的样子! " << endl;
cout << name << " 收到消息: " << sub->action << endl;
if (sub->action == "梁所长来了!")
   cout << "我马上关闭NBA,装做很认真工作的样子! " << endl;
```

```
//事件
dwq->action = "去吃饭了!";<br> //通知
dwq->notify();
cout << endl;
dwq->action = "梁所长来了!";
dwq->notify();
return 0;
}
```

五、结构性

1、装饰模式

动态地给一个对象添加一些额外的职责,就增加功能来说,装饰模式比生成子类更加灵活。

```
class Component
class ConcreteComponent : public Component
```

```
Decorator::operation(msg);
}

};

int main(int argc, char** argv)
{

/*

/*

/*

/*

/*

Component* op = new Checker(new Logger(new ConcreteComponent()));

op->operation("This is a test!");

cout << endl;

/*

log-check-operation組合

*/

Component* opl = new Logger(new Checker(new ConcreteComponent()));

opl->operation("This is a test 2!");

return 0;
}
```

2、外观模型

Intent

提供了一个统一的接口,用来访问子系统中的一群接口,从而让子系统更容易使用

说白了就是:我们仅仅需调用高层的函数接口。而不用关心高层内部调用是怎样组合底层方法的。更不用关心底层函数是怎样实现的。

设计原则

最少知识原则: 只和你的密友谈话。也就是说客户对象所需要交互的对象应当尽可能少。

```
#include<iostream>
using namespace std;
class Scanner
{
public:
    void Scan() { cout<<"词法分析"<<endl; }
```

```
void Parse() { cout<<"语法分析"<<endl; }
void GenCode() { cout<<"产生中间代码"<<endl; }
void GenCode() { cout<<"产生机器码"<<endl;}
```