
Tên: Huỳnh Viết Tuấn Kiệt

MSSV: 20521494

BÁO CÁO LAB5 THỰC HÀNH NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH

TASK 1: CẤU HÌNH THIẾT BỊ MẠNG KHÔNG DÂY

1.1 Kết nối thiết bị mạng không dây vào mô hình




Sử dụng cáp thẳng (Copper Straight-through) để kết nối từ cổng Internet của wireless router đến cổng Fa0/7 của switch

1.2 Cấu hình cơ bản

Wireless-N Broadband Router		Firmwar	e Version: v0.9				
		Wireless-N Broad Access Applications					
Setup	Setup Wireless Sec	Restrictions & Gaming NAC Address Clone	dministration S Advanced Rout				
Internet		III/10/Addiess stone	/tavarioca real				
Intern	Static IP	▼	He 📴				
Connection t	Internet IP Adc	172 . 17 . 88 . 25	ne .				
	Subnet Mask	255. 255. 255. 0					
	Default Gatew	172 . 17 . 88 . 1					
	DNS 1:	0 . 0 . 0 . 0					
	DNS 2 (Optio	0 . 0 . 0 . 0					
	DNS 3 (Optio	0 . 0 . 0 . 0					
Optional Sett	Host Name						
(required by s							
internet ser provid	MTU:	▼ Siz(1500					
protte		5.2. 1500					
Network							
Satur Davidan ID	IP Addres: 172. 17 . 40 . 1						
Router IP	Subnet Mas 255.255.255.0 ▼						
DUCD Co							
DHCP Se Settir	DHCP	hi O Disable DHCP					
	Serve • Enable • Disable eservation						
	Start IP Addı [72.17.40. 100					
	Maximum nur	50					
	IP Address Ral	.72.17.40.10(-149					
	Client Lease T	minutes (0 means one da					
	Client Lease T Static DNS						
	Static DNS	0 . 0 . 0 . 0					
	Static DNS	0 . 0 . 0 . 0					
		0 . 0 . 0 . 0					
	WINS:	0 . 0 . 0 . 0					

Cấu hình phần Internet connection và Network Setup

1.3 Cấu hình truy cập và bảo mật



Cài đặt Wireless cơ bản



Cài đặt bảo mật Wireless

1.4 Cấu hình Wireless Client



Đặt tên Wireless Access

♦ Thiết lập các bước như trong mô tả và Connect to Network



Kết nối đến điểm truy cập thành công

1.5 Kiểm tra kết nối




Thông tin link kết nối và chi tiết cấu hình địa chỉ IP

1.6 Kiểm tra kết quả thực hành




Kết quả tổng quát khi đã thực hiện xong cấu hình



Kết quả chi tiết khi đã thực hiện xong cấu hình

TASK 2: CẤU HÌNH ĐỊA CHỈ IP TRÊN ROUTER

2.1 Cấu hình địa chỉ IP cho router R1 và R2



R1: Vào mode config

```
R1(config)#inter
R1(config)#interface g0/0
R1(config-if)#ip add
R1(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
GigabitEthernet0/0, changed state to up
```

R1: Cấu hình địa chỉ cho interface là gigabitethernet 0/0 và chuyển trạng thái từ chế độ down sang chế độ up


```
R1(config)#interface g0/1
R1(config-if)#ip add
R1(config-if)#ip address 192.168.11.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no sh

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
GigabitEthernet0/1, changed state to up
```

R1: Cấu hình địa chỉ cho interface là gigabitethernet 0/1 và chuyển trạng thái từ chế độ down sang chế độ up

```
R1#copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

Lưu lại cấu hình R1



R2: Vào mode config

```
R2(config)#inter
R2(config)#interface g0/0
R2(config-if)#ip add
R2(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no sh
R2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
GigabitEthernet0/0, changed state to up
```

R2: Cấu hình địa chỉ cho interface là gigabitethernet 0/0 và chuyển trạng thái từ chế độ down sang chế độ up

```
R2(config)#inter
R2(config)#interface g0/1
R2(config-if)#ip add
R2(config-if)#ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no sh

R2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
GigabitEthernet0/1, changed state to up
```

R2: Cấu hình địa chỉ cho interface là gigabitethernet 0/1 và chuyển trạng thái từ chế độ down sang chế độ up

```
R2#copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

Lưu lại cấu hình R2


2.2 Kiểm tra cấu hình

							Realtim	e				
Fire	Last Status	Source	Destination	Туре	Color	Time(se	Periodic	Num	Edit	Delete		
	Successful	PC1	PC4	ICMP		0.000	N	6	(edit)		(delete)	
•	Successful	R2	PC2	ICMP		0.000	N	7	(edit)		(delete)	
•	Successful	R1	PC3	ICMP		0.000	N	8	(edit)		(delete)	


Kiểm tra kết nối bằng cách ping các thiết bị với nhau




R1: xem các cấu hình của thiết bị bằng lệnh show ip interface brief




R1: xem các cấu hình của thiết bị bằng lệnh show ip route



R2: xem các cấu hình của thiết bị bằng lệnh show run



R2: xem các cấu hình của thiết bị bằng lệnh show ip interface brief




R2: xem các cấu hình của thiết bị bằng lệnh show ip route

2.3 Kiểm tra kết quả thực hành




Kết quả tổng quát khi đã thực hiện xong cấu hình



Kết quả chi tiết khi đã thực hiện xong cấu hình

TASK 3: ÁP DỤNG CHIA ĐỊA CHỈ IP

3.1 Chia mạng con và phân bổ IP



Hình 3.1: Mô hình mạng thực hành kết hợp chia địa chỉ IP

Cho địa chỉ 192.168.100.0/24

- ⇒ Địa chỉ toàn mạng là 192.168.100.[0-255]
- ⇒ Địa chỉ sử dụng được là 192.168.100.[1-254]

Dựa vào hình 3.1, cần tìm ít nhất 4 mạng con mà mỗi mạng con có 25 máy

- ⇒ Mỗi mạng con cần ít nhất là 25 máy
- ⇒ 5 bit: HOST ID
- Mượn 3 bit để chia mạng con, vì vậy ta có $2^3 = 8$ mạng con và $2^5 2 = 30$ máy sử dụng được trên 1 mạng con
 - Subnet0 toàn mạng: 192.168.100.[0-31]/27
 Subnet0 sử dụng được: 192.168.100.[1-30]/27
 - Subnet1 toàn mạng: 192.168.100.[32-63]/27
 Subnet1 sử dụng được: 192.168.100.[33-62]/27
 - Subnet2 toàn mạng: 192.168.100.[64-95]/27
 Subnet2 sử dung được: 192.168.100.[65-94]/27
 - Subnet3 toàn mạng: 192.168.100.[96-127]/27
 Subnet3 sử dụng được: 192.168.100.[97-126]/27
 - Subnet4 toàn mạng: 192.168.100.[128-159]/27
 Subnet4 sử dụng được: 192.168.100.[129-158]/27
 - Subnet5 toàn mạng: 192.168.100.[160-191]/27
 Subnet5 sử dụng được: 192.168.100.[161-190]/27
 - Subnet6 toàn mạng: 192.168.100.[192-223]/27
 Subnet6 sử dụng được: 192.168.100.[193-222]/27
 - Subnet7 toàn mạng: 192.168.100.[224-255]/27
 Subnet7 sử dụng được: 192.168.100.[225-254]/27

STT	Địa chỉ mạng	Địa chỉ đầu	Địa chỉ cuối	Địa chỉ Broadcast
0	192.168.100.0	192.168.100.1	192.168.100.30	192.168.100.31
1	192.168.100.32	192.168.100.33	192.168.100.62	192.168.100.63
2	192.168.100.64	192.168.100.65	192.168.100.94	192.168.100.95
3	192.168.100.96	192.168.100.97	192.168.100.126	192.168.100.127
4	192.168.100.128	192.168.100.129	192.168.100.158	192.168.100.159
5	192.168.100.160	192.168.100.161	192.168.100.190	192.168.100.191
6	192.168.100.192	192.168.100.193	192.168.100.222	192.168.100.223
7	192.168.100.224	192.168.100.225	192.168.100.254	192.168.100.255

Chia mạng con từ địa chỉ đã cho

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
	G0/0	192.168.100.1	255.255.255.224	N/A
R1	G0/1	192.168.100.33	255.255.255.224	N/A
	S0/0/0	192.168.100.129	255.255.255.224	N/A
	G0/0	192.168.100.65	255.255.255.224	N/A
R2	G0/1	192.168.100.97	255.255.255.224	N/A
	S0/0/0	192.168.100.158	255.255.255.224	N/A
S1	VLAN 1	192.168.100.2	255.255.255.224	192.168.100.1
S2	VLAN 1	192.168.100.34	255.255.255.224	192.168.100.33
S3	VLAN 1	192.168.100.66	255.255.255.224	192.168.100.65
S4	VLAN 1	192.168.100.98	255.255.255.224	192.168.100.97
PC1	NIC	192.168.100.30	255.255.255.224	192.168.100.1
PC2	NIC	192.168.100.62	255.255.255.224	192.168.100.33
PC3	NIC	192.168.100.94	255.255.255.224	192.168.100.65
PC4	NIC	192.168.100.126	255.255.255.224	192.168.100.97

Bảng địa chỉ IP


3.2 Cấu hình thiết bị

```
R1>en
R1>enable
R1#conf
R1#configure ter
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#inter
R1(config)#interface g0/0
R1(config-if)#ip adre
R1(config-if)#ip add
R1(config-if)#ip address 192.168.100.1 255.255.255.224
R1(config-if)#no sh
R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to
up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
GigabitEthernet0/0, changed state to up
R1(config-if)#exit
R1(config)#inter
R1(config)#interface g0/1
R1(config-if)#ip addr
R1(config-if)#ip address 192.168.100.33 255.255.255.224
R1(config-if)#no sh
R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to
up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
GigabitEthernet0/1, changed state to up
```

Cấu hình IP cho R1


```
S3>en
S3>enable
S3#conf
S3#configure ter
S3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S3(config)#inter
S3(config)#interface vlan 1
S3(config-if)#ip add
S3(config-if)#ip address 192.168.100.66 255.255.255.224
S3(config-if)#no sh
S3(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state
to up
S3(config-if)#exit
S3(config)#ip de
S3(config)#ip default-gateway 192.168.100.65
S3(config)#
```

Cấu hình IP cho S3




Cấu hình IP cho PC4

3.3 Kiểm tra kết quả thực hành



Kết quả tổng quát khi đã thực hiện xong cấu hình



Kết quả chi tiết khi đã thực hiện xong cấu hình

