強い電場中におけるフェルミオン対生成の有限時間効果

HT, H.Fujii, K.Itakura, Phys. Rev. D 90, 014039 (2014)

田屋 英俊(東大理) 藤井 宏次(東大総文) 板倉 数記(KEK)

1. 導入 --- 「強い電場中におけるフェルミオン対生成」とは?

Q:「強い電場中におけるフェルミオン対生成」とは?

次元量は2つしかないの


で、電場との相互作用の

■ 理論的な話

素朴な一様定常な強い電場の場合は、以下のようなことが(古くから)理論的に予想されている。


非摂動的な効果が発現する。

 $\mathcal{L} = \overline{\psi}(i\partial \!\!\!/ - m)\psi - g\,\overline{\psi}A\!\!\!/\psi$



 $lacksymbol{
ho}$ 強い電場 $(gE/m^2 \gtrsim 1)$ があると、電場との散乱が、非摂 $\frac{1}{7}$ 特に、 $\frac{1}{7}$ 特に、 $\frac{1}{7}$ 機定常電場の場合、粒子数は陽に非摂動的な公式で表現。 動的に無限次まで効き、非自明なことが起こる。


2. 真空からフェルミオンが対生成される。



$$<$$
vac;in $|\hat{n}_{\mathrm{out}}|$ vac;in $>$ = $\exp\left[-\pi\left(m^2+p_T^2/gE\right)\right]$ Schwingerの公式 [J.Schwinger 1951]

■ 実験的な話

強い電場は、実験室で今まさに実現され はじめており、旬な話題だ。



A: 一様定常な強い電場中においては、非摂動効果として、真空からのフェルミオン対生成が起きるだろう。

その検証に必要な強い電場は、今まさに、実験室で実現されはじめており、旬な話題だ。


この現象の理解は、QFTの真空や非摂動的性質、極限強度場中での粒子生成機構の理解につながり、興味深い。

2. 問題 --- なぜ「有限時間効果」を考えるのか?

問題: 実験的に作れる強い電場は、必ず「有限時間」である!

例) レーザー: time duration $\sim 10^{-15}$ sec

高エネルギー重イオン衝突: time duration ~ 10^{-24} sec



▶ 有限時間の電場ならば、無限回の多重散乱が効く時間はないので、単なる摂動現象に帰着するだろう。

予想: 1.で述べた 一様定常電場における素朴な「強い電場中におけるフェルミオン対生成」の理解は大きく変更を受ける。

<mark>疑問1</mark>: 本当にそうか?本当ならば、非摂動↔摂動の描像の変化は、具体的に電場の時間幅τの大きさとどう結びつくのか?

疑問2: 摂動的なとき、粒子生成数は、電場について、たかだかpowerの依存性 <vac;in $|\hat{n}_{\mathrm{out}}|$ vac;in> = # $imes \left| rac{g^{L}}{m^{2}} \right|$ しか持たないだろう。この影響は?


3. 計算

STEP1: 任意の時間幅au、電場の強さEで使えるFullな粒 子生成数の表式を求める。

理論: 電場との相互作用をFullに含む正準量子化

Lagrangian: $\mathcal{L} = \overline{\psi}(i\partial \!\!\!/ - m - gA\!\!\!/)\psi$ モード展開: $\hat{\psi} = \sum \int d^3p \left[\psi_{p,s}^{as} \hat{a}_{p,s}^{as} + \psi_{p,s}^{as} \hat{b}_{-p,s}^{as\dagger} \right]$ (as = in-state / out-state) 【外場をFullに含むDirac方程式0 = [ið − m − gA]ψを満たす<mark>正/負</mark>振動解 】


<u>as=in/outの違い:</u> inのモード関数 or 演算子は、outのそれのmix(Bogoliubov変換)になる。



 β はDirac方程式の解で決まるので、粒子生成数を求めることはDirac方程式を解くこ

とに帰着! ピーク値 Eo 本研究では、Dirac方程式が解析的に解け、

有限時間の電場を体現するSauter型の電場 で議論する。 [F.Sauter 1932]



 $< \text{vac;in} | \hat{n}_{\text{out}} | \text{vac;in} > \xrightarrow{\text{Sauter}} \frac{\text{Sinh} \left[\frac{\pi \tau}{2} \left(2gE_0 \tau + p_0^{(-)}(\tau) - p_0^{(+)}(\tau) \right) \right] \text{Sinh} \left[\frac{\pi \tau}{2} \left(2gE_0 \tau - p_0^{(-)}(\tau) + p_0^{(+)}(\tau) \right) \right] }{}$ $\sinh\left[\pi\tau p_0^{(-)}(\tau)\right] \sinh\left[\pi\tau p_0^{(-)}(\tau)\right]$

ここで、 $p_0^{(\pm)}(\tau) = \sqrt{m^2 + p_T^2 + (p_L \pm gE_0 \tau)}$


STEP2: 摂動の最低次の表式、非摂動的なSchwingerの 公式と比べる。

> 摂動の最低次の表式

<vac;in $|\hat{n}_{\text{out}}|$ vac;in> = $= \left(1 - \frac{p_z^2}{p_0^2}\right) \frac{|g\tilde{E}(2p_0)|^2}{4p_0^2}$

 \widetilde{E} は電場のFourier変換 Note: LOで対生成を起こすた めには、電場のFourier成分 \widetilde{E} が $\omega > 2m$ で非ゼロである必要。

4. 結果



疑問1の答

時間幅 τ に応じて、粒子対生成の描像は、 電場がいくら強くても、 τ が短い \rightarrow 摂動、 長い → 非摂動 と移り変わる。

具体的には、2つの無次元量 $\gamma = gE_0 au/m$ $と \nu = g E_0 \tau^2
 の大小が重要。$

疑問2の答

電場がそこまで強くなく $(gE_0/m^2 \lesssim$ 1)、時間幅も比較的短い $(m au \sim 0.6)$ ところで、Schwingerの公式で予想す るよりもはるかに大きい摂動論的な粒 子生成が生じる。

生成粒子数が、摂動的生成はpower supp. だが、非摂動的生成はexp supp. のため。

LO perturbation 電場の強さ 生成粒子数 0.001 のピーク値 1×10⁻⁷ Schwinger 電場の強さ

粒子対生成の描像の"相図"

Schwinger

5. 結論

- ▶ 強い電場中におけるフェルミオン対生成の有限時間効果を議論した。
- ▶ 時間幅 τ に応じ、粒子対生成の描像は、 τ が短い \rightarrow 摂動/長い \rightarrow 非摂動と移り変わる。
- ■電場の強さと時間幅がそれ程大きくないとき、大きな摂動的な粒子生成が起こる。