

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN NỘI TỔNG QUÁT

BÀI GIẢNG

ĐIỆN TÂM ĐÔ CƠ BẢN


BS CK1 TRÀN THANH TUÁN

Đối tượng: sinh viên Y khoa

TP. Hồ Chí Minh - 2014

GIỚI THIỆU

- ECG tâm đồ là một phương tiện quan trọng trong tim mạch giúp chẩn đoán các bệnh lý về rối loạn nhịp tim và những bất thường về cấu trúc.
- Để đọc ECG một cách chính xác và đầy đủ cần phải có cách tiếp cận thích hợp.




MỤC TIÊU


1. Hoạt động điện và sự dẫn truyền điện trong tim

2. Các bước phân tích một ECG

 Nắm được một số rối loạn, bất thường thường gặp trên ECG.

HOAT ĐỘNG ĐIỆN CỦA CƠ TIM






- Liên quan đến các ion Natri, Kali, canxi.
- Do sự chênh lệch nồng độ hai bên màng tạo nên hiệu điện thế giữa hai bên màng. (Điện thế nghỉ)

HOẠT ĐỘNG ĐIỆN CỦA CƠ TIM


 Sự di chuyển qua lại hai bên màng của các ion tạo nên điện thế động.




- Pha 0: Natri xâm nhập vào trong tế bào với số lượng lớn
- Pha 1
- Pha 2: canxi vào tế bào với tốc độ chậm
- Pha 3: Kali ra ngoài tế bào. Cuối pha 3, bơm Natri ra ngoài đưa Kali vào trong tế bào
- Pha 4: Điện thế nghỉ

ĐƯỜNG DẪN TRUYỀN TRONG TIM


- Giúp dẫn truyền xung động khắp tim
- Bao gồm:
 - Đường dẫn truyền trong nhĩ
 - Bộ nối nhĩ thất
 - Nút nhĩ thất
 - Bó His
 - Các nhánh
 - Mang Purkinje



GHI ĐIỆN TIM – ĐIỆN CỰC




GHI ĐIỆN TIM - LỊCH SỬ




PROTOGRAPH OF A COMPLETE ELECTROCARDIOGRAPH, SHOWING THE MANNER IN WHICH THE ELECTROCES ARE ATTACHED TO THE PATIENT, IN THIS CASE THE HANDS AND ONE FOOT BEING IMMERSED IN JARS OF SALT SOLUTION


GHI ĐIỆN TIM – NGÀY NAY




HÌNH ẢNH ĐIỆN TIM



SỰ TẠO THÀNH PHỨC BỘ SỐNG




SỰ TẠO THÀNH PHỨC BỘ SỐNG




QUI ƯỚC

- Sóng Dương đầu tiên là R
- Sóng âm trước sóng R là sóng Q
- Sóng âm đầu tiên sau sóng
 R là sóng S
- Sóng dương sau sóng R là sóng R'
- Sóng âm sau sóng R' là S'
- Không có sóng R là sóng QS



QUI ƯỚC


Đường đẳng điện đoạn T – P: cuối sóng T đầu sóng P.





CHUYỂN ĐẠO

- Giúp khảo sát tim ở các vị trí khác nhau
- Chuyển đạo trước ngực
- Chuyển đạo ngoại vi


CHUYỂN ĐẠO NGOẠI VI










CHUYỂN ĐẠO TRƯỚC NGỰC








HÌNH ẢNH ECG – máy 3 cần ghi




12 CHUYỀN ĐẠO CHUẨN


HÌNH ẢNH ECG – máy 4 cần ghi



CHUYỀN ĐẠO KÉO DÀI

CHUYỂN ĐẠO ĐẶC BIỆT





CHUYỂN ĐẠO BÊN PHẢI V3R, V4R CHUYỂN ĐẠO SAU LƯNG V7, V8,V9


PHÂN TÍCH ECG

Test millivon và thời gian


Các bước phân tích:

- 1. Loại nhịp tim là gì?
- 2. Đều hay không đều? Tần số tim bao nhiêu lần/ phút
- 3. Trục điện tim
- 4. Sóng P
- 5. Đoạn PR
- 6. Phức bộ QRS
- 7. Đoạn QT
- 8. Đánh giá tổn thương
- 9. Bất thường khác nếu có

TEST MILIVON – THỜI GIAN




TEST MILIVON - THỜI GIAN




Cường độ dòng điện 1mV – tương ứng 10mm. 1 ô nhỏ cao 1mm ứng với o,1 mV

Tốc độ chạy giấy là 25mm/s 1 ô rộng 1mm tương ứng với 0.04 giây


TEST MILIVON – THỜI GIAN




TEST MILIVON – THỜI GIAN



NHIP GÌ? – NHIP XOANG




NHIP GÌ? – NHIP XOANG




- Sóng P dương ở DI, DII, aVF
- Sóng P âm ở avR
- Sau mỗi sóng P là phức bộ QRS (tỉ lệ 1:1)

NHIP




Không có sóng P ở DI không phải là nhịp xoang hoặc là nhịp xoang nhưng mắc sai điện cực hoặc đảo ngược phủ tạng,


MẮC SAI ĐIỆN CỰC




NHIP ĐỀU



NHỊP KHÔNG ĐỀU DO HỘ HẤP




NHỊP KHÔNG ĐỀU BỆNH LÝ



Nhịp không đều:

- Chuyển đạo kéo dài đếm trong 1 phút hoặc đếm trong 30 ô lớn (6 giây) x 10.
- Ví dụ: 30 ô lớn có 9 đỉnh: tần số tim = 90 lần/ phút




Nhịp không đều:



• Tần số tim = $\frac{60(giây)}{\frac{a+b+c}{3}}$


Nhịp đều:

• Luật 300 : 300 / Số ô lớn



Nhịp đều:


1500/ số ô nhỏ
 Ví dụ : 1500 / 27 = 55 lần/ phút



XÁC ĐỊNH TẦN SỐ

Nhịp đều:

- Ví dụ: Phức bộ QRS nằm trong khoàng ô lớn số 3 và số 4. như vậy tần số tim trong khoảng 75 – 100 lần/ phút.
- Giữa ô số 3 và số 4 có 5 ô nhỏ, như vậy mỗi ô nhỏ tương ứng 5 nhịp/ phút.
 - Nhịp tiếp theo nằm ở ô nhỏ số 2 tính từ ô lớn số 4 thì tần số tim là $75 + (2 \times 5) = 85$ lần/ phút.



XÁC ĐỊNH TẦN SỐ

Tần số

- < 30 lần/ phút
- < 60 lần/phút
- 60 100 lần / phút
- > 100 lần/ phút


rất chậm

chậm


bình thường

nhanh


TẦN SỐ ? – KẾT LUẬN



TẦN SỐ ? - KẾT LUẬN




XÁC ĐỊNH TRỤC ĐIỆN TIM



	DI	aVF
Trung gian	Dương	Dương
Lệch trái	Dương	Âm
Lệch phải	Âm	Dương
Vô định	Âm	Âm

XÁC ĐỊNH TRỤC ĐIỆN TIM



KHẢO SÁT SÓNG P


Bình thường ở DII


• Thời gian : 0,08 – 0,12 giây

• Biên độ: 0,5 – 2mm


Ở V1 : sóng P có hai pha, pha dương và pha âm


Sự thay đổi của sóng P về biên độ thời gian giúp phát hiện sự thay đổi cấu trúc của buồng nhĩ trái hoặc nhĩ phải






Lớn nhĩ trái





Thời gian sóng P > 0,12 giây Sóng P hai đỉnh Pt > 0.06 mms

Lớn nhĩ phải




Biên độ sóng P > 2,5mm Pi > 0.04 mms

Đoạn PR


Tính từ đầu sóng P đến đầu phức bộ QRS

DII:

- Thời gian : 0,12 0,20 giây
- < 0,12 giây : Hội chứng kích thích sớm
- > 0,20 giây : Block nhĩ thất




Hội chứng kích thích sớm



PR = 0,08 giây Sóng Delta tại DII, V2,V3, V4, V5, V6

BLOCK A – V ĐỘ I





 $PR = 7 \hat{o} \text{ nhỏ } x 0,04 = 0,28 giây$

Phức bộ QRS

DII:

- Thời gian 0,08 0,12 giây
- Biên độ V1 V6 : chuyển đạo chuyển tiếp V3, V4





Phức bộ QRS RỘNG


QRS > 0,12 giây

Block nhánh phải

Block nhánh trái


Rối loạn dẫn truyền nội thất

BLOCK NHÁNH PHẢI HOÀN TOÀN



QRS > 0,12 giây rsR' ở V1, S rộng ở DI

BLOCK NHÁNH TRÁI



QRS > 0,12 giây S sâu V1, V2, V3, R rộng có móc, mất q ở V5, V6

BẤT THƯỜNG BIÊN ĐỘ QRS


Biên độ QRS cao

- + Lớn thất phải
- + Lớn thất trái

Biên độ QRS thấp


- + Thành ngực dầy
- + Tràn dịch màng ngoài tim

LỚN THẤT TRÁI




```
Trục trái
SV1 + RV5 > 35 mm (Solokov – Lyon )
```

LỚN THẤT PHẢI



Trục phải, RV1 > 6mm, RV1 + SV5/V6 > 11mm RaVR > 5 mm,

TRÀN DỊCH MÀNG NGOÀI TIM




Biên độ QRS < 5mm ở chuyển đạo ngoại vi và < 10 mm ở chuyển đạo trước ngực

ĐOẠN QT

Bắt đầu từ sóng Q đến hết sóng T

$$QTc = \frac{QT}{\sqrt{RR}}$$




$$QTc = QT + 1.75(RR - 60)$$

QTc < 0,44 giây ở nam

QTc < 0,46 giây ở nữ

Khi nhịp tim < 100 lần/ phút QT < 50% RR tương ứng

QT DÀI



Tần số tim 75 lần/ phút QT > 50% RR tương ứng

Sự thay đổi ST


Bắt đầu từ sóng S đến hết sóng T


Cách xác định đoạn ST

- + Đường đẳng điện (đoạn T-P)
- + Điểm J
- + Đo khoảng cách từ điểm J đến đường đẳng điện

Bất thường

- + ST chênh lên
- + ST chênh xuống





ST CHÊNH LÊN


ST chênh lên kéo dài 0,08s:

- + > 2mm ở chuyển đạo ngoại biên + V4 V6
- + > 1mm ở chuyển đạo trước ngực V1 V3


Nguyên nhân:

- + Hiện tượng tái cực sớm
- + Nhồi máu cơ tim cấp
- + Phình vách thất
- + Viêm màng ngoài tim

Hiện tượng tái cực sớm




Nhối máu cơ tim cấp



Phình vách thất



Viêm màng ngoài tim




ST CHÊNH XUỐNG

ST chênh xuống kéo dài 0,08s: > 1mm ở chuyển đạo.



Dấu hiệu của thiếu máu cơ tim. Có thể gặp trong phì đại thất, ngộ độc Digoxin...

ST CHÊNH XUỐNG




Sóng T

Bình thường

- + Dương DI, DII, V3, V4, V5, V6
- + Âm aVR
- + Thay đổi DIII, aVL, aVF, V1, V2


Biên độ không quá 5mm ở chuyển đạo ngoại vi và không quá 10mm ở chuyển đạo trước tim



Sóng T


Sóng T cao

- + Gợi ý bệnh mạch vành
- + Tăng Kali máu
- + Tai biến mạch máu não



Sóng T

Sóng T âm: thiếu máu cơ tim, hạ kali, suy giáp ...




Sóng Q bệnh lý

Sóng Q bệnh lý:

- + Sâu hơn 1/4 sóng R tương ứng
- + kéo dài hơn 0,04s

Thường gặp trong nhồi máu cơ tim cũ (sẹo nhồi máu cơ tim)

Sóng Q bệnh lý



TÓM TẮT

- Đọc ECG đầy đủ giúp chẩn đoán chính xác và tránh bỏ xót tổn thương
- Xác định loại nhịp, tần số, trục, sóng P, đoạn PR, phức bộ QRS, khoảng QT, đoạn ST – T.

