Matrix inverses

1. Mô hình hóa:

$$A\cdot ec{r}=ec{s}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 10 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 13 \end{bmatrix}$$

Cách giải bằng nghịch đảo ma trận:

Muốn tìm \vec{r} , cần nhân cả 2 vế với **nghịch đảo của A** (kí hiệu: A^{-1}):

$$ec{r} = A^{-1} \cdot ec{s}$$

Điều kiện:

- Chỉ áp dụng được nếu A khả nghịch (có nghịch đảo)
- Kết quả là lời giải **tổng quát**, áp dụng cho **bất kỳ** \vec{s} nào

Giải bằng phương pháp khử (elimination) + thế lùi (back substitution):

Thay vì tìm nghịch đảo, ta có thể giải trực tiếp bằng cách khử ma trận về **dạng** tam giác trên (Echelon form) rồi thế ngược lại.

Ví dụ mở rộng:

$$a+b+3c=15$$

$$a + 2b + 4c = 21$$

$$a + b + 2c = 13$$

- Bước 1: Elimination
 - Lấy dòng 2 trừ dòng 1
 - Lấy dòng 3 trừ dòng 1
 - Nhân dòng 3 với -1
- Bước 2: Back Substitution

- ∘ Thay c = 2 vào dòng 2 \rightarrow b=4
- o Thay b = 4, c = 2 vào dòng 1 → a = 5
- Kết quả:
 - o a: 5
 - o b: 4
 - o c: 2

2. Tìm Ma Trận Nghịch Đảo Bằng Phép Khử Gauss

Tìm **nghịch đảo** của một ma trận AAA sao cho:

$$A \cdot A^{-1} = I$$

Giả sử:

Ma trận A là:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Ta cần tìm ma trận $B=A^{-1}$, gồm các phần tử b_{ii} , sao cho:

$$A \cdot B = I$$

Ý tưởng cốt lõi:

Thay vì giải riêng từng vế như trước, ta **gộp A với ma trận đơn vị III** thành một ma trận mở rộng:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc|c} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Rồi áp dụng **khử Gauss (elimination)** và **thế lùi (back substitution)** để biến phần bên trái thành ma trận đơn vị I, phần bên phải sẽ là A^{-1} .

Quy trình bước:

1. Khử để tạo tam giác trên:

- Lấy dòng 1 trừ dòng 2 và dòng 3 → tạo số 0 ở cột đầu dưới dòng 1
- Biến đổi tiếp để hàng dưới cùng có 0 ở cột thứ 2

2. Nhân dòng cuối để đưa về 1:

Ví dụ: nếu có dòng 0, 0, -1 nhân cả dòng với -1 để được 0, 0, 1

3. Thế ngược để khử các phần tử trên:

- Dùng dòng 3 đã có số 1 cuối cùng để trừ đi trong dòng 2 và dòng 1
- Lặp lại để đưa các phần tử ngoài đường chéo chính về 0

Kết quả:

Sau quá trình khử và thế ngược, ma trận mở rộng sẽ trở thành:

$$\left[egin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \ 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & 1 \ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \ \end{array}
ight]$$

Phần bên phải **chính là ma trận nghịch đảo** A^{-1} :

$$A^{-1} = egin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \ -2 & 1 & 1 \ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Định thức

- Định thức đo mức độ "co giãn không gian" của ma trận:
 - $\circ \quad \text{V\'ei ma trận đơn giản } \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{bmatrix} \text{, nó giãn trục x theo a và trục y theo d, tức là giãn toàn bộ diện tích theo adadad.}$
 - \circ Với ma trận $\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & d \end{bmatrix}$, dù tạo thành hình bình hành, diện tích vẫn là ad.
- Định thức của ma trận 2×2 tổng quát:
 - \circ Với ma trận $egin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, diện tích hình bình hành là |ad bc|, chính là **định** thức.

 \circ Ký hiệu: $|A| = \det(A) = ad - bc$

• Liên hệ giữa định thức và ma trận nghịch đảo:

- \circ Nếu $\det(A)
 eq 0$, ma trận có **nghịch đảo**.
- o Ma trận nghịch đảo được tính bằng cách nhân ma trận hoán vị (hoặc đổi dấu) với $\det(A)$.

• Khi nào định thức = 0?

- Khi các vector cơ sở mới không độc lập tuyến tính (nằm trên cùng một đường thẳng hoặc trong cùng một mặt phẳng).
- Điều này có nghĩa là không gian bị co lại thành không gian có số chiều thấp hơn.
- Hệ phương trình tuyến tính tương ứng sẽ có vô số nghiệm hoặc không
 có nghiệm duy nhất, do mất thông tin.

Úng dụng thực tế:

- Nếu định thức bằng 0 → không thể đảo ngược phép biến đổi → không thể giải hệ phương trình duy nhất.
- Trước khi thực hiện biến đổi bằng ma trận, nên kiểm tra các vector cơ sở có độc lập tuyến tính không → đảm bảo định thức ≠ 0.

Matrix inverses 4