

# **Allocation dynamique**

L'objectif de ce cours est de maitriser l'allocation dynamique et la gestion de la mémoire. Vous découvrirez dans un premier temps une autre section de la mémoire que vous n'avez pas encore manipulé jusqu'à présent : le tas. Par la suite, vous apprendrez à manipuler les fonctions d'allocation usuelles.

## 1 Pile ou Tas?

Vous savez déjà que lorsque vous exécutez un programme, ce dernier trouve une place libre dans la mémoire vive (la RAM) de votre ordinateur. Afin de pouvoir s'exécuter correctement, et sans prendre de mémoire à d'autres programmes, chaque programme qui s'exécute se voit attribuer une certaine quantité de RAM. Cette quantité est appelée pile du programme.

Il n'y a aucune surprise avec le nom de cette mémoire. Vous savez déjà que les déclarations de variables se font successivement en mémoire. On peut considérer qu'elles s'empilent les unes sur les autres. Lorsqu'on quitte une fonction, les variables locales à cette fonction sont supprimées : la mémoire est libérée.

### TD Exercice 1.

Lorsque qu'un programme C demande explicitement un supplément de mémoire à l'aide des fonctions d'allocation dynamique (malloc, calloc...), un autre type de mémoire est utilisé : le *tas*. Chaque programme peut réserver une partie de cet espace tant qu'il reste de la place. <sup>1</sup> La différence fondamentale avec la pile est que le programmeur doit gérer manuellement l'allocation et la libération de la mémoire sur le tas.

#### Différences entre la pile et le tas.

#### La pile:

- Allocation et désallocation automatique.
- Taille maximale fixée dès le lancement du programme.
- Impossible d'allouer une taille différente entre deux exécutions du même programme.

#### Le tas:

- Mémoire de grande capacité.
- Persistance des données entre les différentes portions de code.
- Besoin de sauvegarder l'adresse de l'emplacement réservé.
- Besoin de libérer manuellement la mémoire.

Notons également une différence fondamentale entre la pile et le tas. Lorsqu'une variable est allouée sur la pile, elle est disponible de façon locale. Autrement dit, la portée

<sup>1.</sup> En réalité, même s'il ne reste plus de place, on peut en réserver...

d'une variable déclarée sur la pile est entre les accolades entourant la variable. Lorsqu'un emplacement mémoire <sup>2</sup> est réservé sur le tas, il est possible d'atteindre cet emplacement de n'importe quel endroit du code, tant que l'on sait où chercher.

# 2 Allocation dynamique de tableaux

Voyons maintenant les fonctions de manipulation de la mémoire (sous-entendu, du tas). Toutes ces fonctions sont accessibles via la librairie stdlib.

```
void *calloc (size_t nmemb, size_t size); // Allocation + Mise a 0
void *malloc (size_t size); // Allocation seule
void *realloc (void *ptr, size_t size); // Re-allocation
void free (void * ptr); // Liberation
size_t sizeof (type OU variable) // Taille
```

Les trois premières fonctions permettent de réserver un espace mémoire sur le tas et retournent l'adresse de cet espace mémoire. La fonction calloc prend en paramètres le nombre d'éléments nmemb de taille size à allouer et renvoie un pointeur sur ces données mises à zéro. En cas d'échec, ce pointeur est nul. La fonction malloc réalise les mêmes actions, sauf la mise à zéro des éléments.

La fonction realloc prend en paramètre un pointeur ptr sur des données déjà allouées et modifie cette allocation. La nouvelle zone mémoire est alors de size octets. La fonction retourne elle aussi un pointeur sur cette zone mémoire.

Afin de libérer la mémoire, vous devez appeler la fonction free dès que les données ne sont plus utilisées. Elle libère simplement la mémoire désignée. Attention, le pointeur ptr n'est pas modifié, il pointe donc toujours vers la même zone mémoire. Or, après l'appel à free, cette zone mémoire n'est plus réservée. Il ne faut plus la modifier, et il vaut mieux alors mettre le pointeur ptr à NULL après tout appel à free.

Enfin l'opérateur sizeof prend en paramètre un type de donnée et renvoie sa taille. On peut donc trouver les types int, char, int\*... parmi les types envoyés à sizeof.

**Exemple 1.** Concrètement, l'allocation d'un tableau de 10 entiers nécessite donc la déclaration préalable d'un pointeur sur entier : int \*tab. L'allocation du tableau est alors réalisée de la façon suivante.

```
tab = (int*) calloc (10, sizeof(int));
```

La manipulation du tableau est ensuite tout à fait classique et se réalise via le pointeur tab. Une fois qu'on est certain que plus accès au tableau n'est nécessaire, il faut libérer la mémoire à l'aide de l'instruction free(tab);

Précisons que les trois premières fonctions renvoient des pointeurs de type void. Il ne s'agit en aucun cas d'un pointeur sur rien! Il s'agit d'un type générique, à partir duquel on peut facilement réaliser des casts. Afin accéder à la bonne case dans un tableau (et donc au bon octet)<sup>3</sup>, il est nécessaire de préciser un type pour le tableau. Lors de l'appel

<sup>2.</sup> Notez l'utilisation du mot emplacement mémoire et non variable.

<sup>3.</sup> Un tableau de type int aura des cases espacées de 4 octets, un tableau de type short aura des cases séparées de 2 octets etc.

d'une des trois fonctions présentées ci-dessous, on arrive alors sur une instruction de la forme suivante.

```
type *ptr = calloc (...);
```

Le pointeur ptr possède un type particulier, et la fonction d'allocation renvoie un pointeur de type void. Le cast de ce dernier est donc obligatoire si on veut coder proprement.

Exemple 2. La tableau ci-après présente l'état de la mémoire à la fin du code ci-dessous.

```
void foo (char *tab, char c )
{
    *tab = c;
}
void main()
{
    int i;
    char *tab = (char*)calloc(5, sizeof(char));
    char *str = "toto";
    for (i=0; i<5; i++)
        foo (tab+i, str[i]);
}</pre>
```

Pile		
Adresse	Valeur	Nom
0x0160		
0x0161	$0\ 1\ 2\ 3\ 4\ \ 5$	i
0x0162	01204 0	
0x0163		
0x0164		
0x0165	Ox4ACO	tab
0x0166	ONTROO	tab
0x0167		
0x0168	't'	str[0]
0x0169	°°'	str[1]
0x016A	't'	str[2]
0x016B	°°'	str[3]
0x016C	'\0'	str[4]
0x016D	Ox4ACO Ox4AC1	
0x016E	Ox4AC2 Ox4AC3	tab
0x016F	Ox4AC4	lab
0x0170		
0x0171	't' 'o' 't' 'o' '\0'	С

Tas				
Adresse	Valeur	Nom		
0x4AC0	0 't'	tab[0]		
0x4AC1	0 '0'	tab[1]		
0x4AC2	0 't'	tab[2]		
0x4AC3	0 '0'	tab[3]		
0x4AC4	0	tab[4]		
0x4AC5				
0x4AC6				
0x4AC7				
0x4AC8				
0x4AC9				
0x4ACA				
0x4ACB				
0x4ACC				
0x4ACD				
0x4ACE				
0x4ACF				
0x4AD0				
0x4AD1				

#### TD Exercices 2 et 3.

### 3 Allocation de matrices

Maintenant que vous maitrisez l'allocation de tableaux, il est temps de passer à l'allocation de matrices. L'objectif de cette fin de chapitre est donc de développer un programme réalisant un pivot de Gauss. Cette réalisation passe tout d'abord par l'allocation dynamique de matrices.

Vous savez déclarer des matrices de façon *statique*, dont les dimensions ne s'adaptent donc pas à l'utilisateur. Dans notre contexte, l'utilisateur doit avoir une liberté totale sur les dimensions du système. Sachant qu'une matrice peut être vue comme un tableau de tableaux, les fonctions d'allocation précédentes vont nous être utiles. <sup>4</sup>

Voyons donc une matrice  $m \times n$  (m lignes, n colonnes) comme un ensemble de m lignes. Chaque ligne peut être allouée pour former un tableau de n cases. La matrice, du point de vue informatique, n'est donc qu'un ensemble composé de m tableaux de n cases. Un tableau est identifié à l'aide d'un pointeur sur sa première case. Donc notre ensemble de tableaux peut se résumer à un ensemble de m pointeurs.

Rappelons qu'un pointeur est une variable qui contient une adresse. Le type du pointeur correspond au type de donnée que l'on trouve à l'adresse pointée. Par exemple, un pointeur déclaré de la façon suivante : short \*ptr; pointe sur une variable de type short. Notre matrice étant un tableau de pointeurs, ce tableau est de type type \*\*mat, où type désigne le type de donnée des coefficients de la matrice. Le schéma 1 résume cette architecture pour une matrice entière de 3 lignes, 4 colonnes.




FIGURE 1 – Schéma d'une allocation dynamique de matrice  $3 \times 4$ 

Voyons maintenant comment réaliser ce genre d'allocation. En étudiant le schéma 1, on peut observer la présence d'un pointeur de type short\*\*, d'un tableau de 3 cases contenant des short\*, et de trois tableaux de 4 cases contenant des short.

Supposons que, comme sur la figure, on veuille allouer une matrice  $3 \times 4$  d'entiers nommée M. Le premier élément à allouer est le double pointeur. Parce qu'il est seul, une allocation statique suffit. Parce que vous savez que coder proprement, c'est important, vous n'oublierez pas d'initialiser le pointeur à NULL.

```
short **M = NULL;
```

Ce pointeur doit alors pointer sur un tableau de 3 pointeurs sur short. Une allocation dynamique est alors nécessaire. Le pointeur M étant de type short\*\*, le cast est du même

<sup>4.</sup> C'est l'heure de respirer un grand coup!

type. Enfin, chaque case du tableau contenant un pointeur sur short, le type à placer dans le sizeof est short\*.

```
M = (short**) calloc (3, sizeof(short*));
```

Il faut maintenant allouer les trois tableau d'entier courts de taille 4. L'adresse de chacun d'entre eux doit être stockée dans le tableau M. Une boucle est alors nécessaire. À chaque tour, une allocation de tableau 1D de type short est réalisée, est l'adresse est stockée dans M[i].

```
for (i=0; i<3; i++)
    M[i] = (short*) calloc (4, sizeof(short));</pre>
```

La partie pratique est maintenant terminée. Vous n'oublierez pas de vérifier chacune des allocations réalisée. Vous n'oublierez pas non plus de libérer toute la mémoire allouée. Sachant que l'allocation d'une matrice nécessite une boucle d'allocation, sa libération complète nécessite elle aussi une boucle. Cette libération vous est volontairement laissée en exercice.

**Exemple 3.** Le tableau 2 présente l'état de la mémoire à la fin du code ci-dessous.

```
int main()
{
   int i;
   char **M = NULL;
   M = (char**) calloc (3, sizeof(char*));
   for (i=0; i<3; i++)
      M[i] = (char*) calloc (2, sizeof(char));
   M[1][0] = 'z';
}</pre>
```

#### **TD** Exercice 4.

Pile			
Adresse	Valeur	Nom de var.	
0x0160	0 1 2	Trom do var.	
0x0161			
0x0162		i	
0x0163			
0x0164			
0x0165			
0x0166	0x4AC0	M	
0x0167			
0x0168			
0x0169			
0x016A			
0x016B	•		
0x016C			
0x016D			
0x016E			
0x016F			
0x0170			
0x0171			
0x0172			
0x0173			
0x0174			
0x0175			
0x0176			
0x0177			

Tas				
Adresse	Valeur	Nom de var.		
0x4AC0	Valoai	Troili de vai.		
0x4AC1	0x4ACC			
0x4AC2		M[O]		
0x4AC3				
0x4AC4				
0x4AC5				
0x4AC6	0x4AD0	M[1]		
0x4AC7				
0x4AC8				
0x4AC9				
0x4ACA	0x4AD4	M[2]		
0x4ACB				
0x4ACC	0	M[0][0]		
0x4ACD	0	M[0][1]		
0x4ACE	0 'z'	M[1][0]		
0x4ACF	0	M[1][1]		
0x4AD0	0	M[2][0]		
0x4AD1	0	M[2][1]		
0x4AD2				
0x4AD3				
0x4AD4				
0x4AD5				
0x4AD6				
0x4AD7				

FIGURE 2 – État de la mémoire après l'exécution du code de l'exemple 2.