运算符的重载

运算符重载的方法

模板如下

```
#include <iostream>
// 假设我们有一个简单的Point类
template <typename T>
class Point {
public:
   T x, y;
   // 构造函数
    Point(T x, T y) : x(x), y(y) {}
   // 运算符重载模板: 加法
    Point operator+(const Point& rhs) const {
       return Point(x + rhs.x, y + rhs.y);
   }
    // 运算符重载模板: 减法
    Point operator-(const Point& rhs) const {
       return Point(x - rhs.x, y - rhs.y);
    }
    // 运算符重载模板:乘法(标量乘法)
    friend Point operator*(const Point& lhs, T scalar) {
       return Point(lhs.x * scalar, lhs.y * scalar);
    }
    // 运算符重载模板: 除法(标量除法)
    friend Point operator/(const Point& lhs, T scalar) {
       return Point(lhs.x / scalar, lhs.y / scalar);
    }
   // 运算符重载模板: 赋值
    Point& operator=(const Point& rhs) {
       if (this != &rhs) {
           x = rhs.x;
           y = rhs.y;
       }
       return *this;
   }
    // 运算符重载模板:输出流
    friend std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const Point& p) {</pre>
       os << "(" << p.x << ", " << p.y << ")";
       return os;
   }
};
int main() {
```

```
Point<int> p1(1, 2), p2(3, 4), p3;
p3 = p1 + p2; // 使用+运算符
std::cout << "p3 = " << p3 << std::endl;

p3 = p1 - p2; // 使用-运算符
std::cout << "p3 = " << p3 << std::endl;

p3 = p1 * 2; // 使用*运算符 (标量乘法)
std::cout << "p3 = " << p3 << std::endl;

p3 = p1 / 2; // 使用/运算符 (标量除法)
std::cout << "p3 = " << p3 << std::endl;

p3 = p1 / 2; // 使用/运算符 (标量除法)
std::cout << "p3 = " << p3 << std::endl;

p3 = p1; // 使用=运算符
std::cout << "p3 = " << p3 << std::endl;

return 0;
}
```

重载运算符的规则

不能被重载的运算符:

.(成员访问)::(域运算符)*(成员指针访问运算符) ?:(条件运算符)sizeof

注意

1. 重载不能改变运算符所需操作数的数目

比如

```
#include <iostream>
class Vector {
public:
   double x, y;
   Vector(double x, double y) : x(x), y(y) {}
   // 正确的加法运算符重载: 需要两个操作数
   Vector operator+(const Vector& other) const {
       return Vector(x + other.x, y + other.y);
   }
};
int main() {
   Vector v1(1, 2), v2(3, 4), v3;
   v3 = v1 + v2; // 正确的用法: 两个操作数
   std::cout << "v3: (" << v3.x << ", " << v3.y << ")" << std::endl;
   return 0;
}
// 错误: 尝试重载+运算符为只需要一个操作数
Vector operator+() const; // 这是错误的,不能这么做
```

```
// 错误: 尝试重载+运算符为需要三个操作数
Vector operator+(const Vector& first, const Vector& second, const Vector& third);
// 这是错误的,不能这么做
```

- 2. 重载运算符不能改变优先级
- 3. 不能改变运算符的结合性
- 4. 不能带有默认参数

```
#include <iostream>
class Point {
public:
   double x, y;
   Point(double x = 0, double y = 0) : x(x), y(y) {} // 默认构造函数
   // 错误的加法运算符重载: 尝试带有默认参数
   Point operator+(const Point& rhs = *this) const {
       return Point(x + rhs.x, y + rhs.y);
   }
};
int main() {
   Point p1(1, 2);
   Point p2(3, 4);
   Point p3 = p1 + p2; // 正确调用
   Point p4 = p1 + ; // 错误: 编译器无法解析使用哪个默认参数
   return 0;
}
```

4. 重载运算符的参数至少有一个是类对象(如果不是的话还有啥意义么)

运算符重载函数作为类成员函数和友元函数

作为类成员函数

例子如下

```
#include <iostream>

// 定义Vector类
class Vector {
public:
    int x, y; // 向量的x和y分量

    // 构造函数
    Vector(int x = 0, int y = 0) : x(x), y(y) {}

// 重载加法运算符 (在类内定义)
Vector operator+(const Vector& other) const {
    return Vector(x + other.x, y + other.y);
}
```

```
int main() {
    vector v1(1, 2), v2(3, 4), v3;

    // 使用重载的加法运算符
    v3 = v1 + v2;
    std::cout << "v3 = (" << v3.x << ", " << v3.y << ")" << std::endl;
    return 0;
}
</pre>
```

重载运算符作为友元函数

```
#include <iostream>
class Point {
public:
   int x, y; // 点的x和y坐标
   // 构造函数
   Point(int x = 0, int y = 0) : x(x), y(y) {}
   // 声明友元函数,用于重载加法运算符
   friend Point operator+(const Point& a, const Point& b);
   // 声明友元函数,用于重载输出运算符
   friend std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const Point& p);</pre>
};
// 重载加法运算符(友元函数)
Point operator+(const Point& a, const Point& b) {
    return Point(a.x + b.x, a.y + b.y);
}
// 重载输出运算符(友元函数)
std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const Point& p) {</pre>
   os << "(" << p.x << ", " << p.y << ")";
    return os;
}
int main() {
   Point p1(1, 2), p2(3, 4), p3;
   // 使用重载的加法运算符
   p3 = p1 + p2;
   std::cout << "p3 = " << p3 << std::endl; // 使用重载的输出运算符
   return 0;
}
```

- 1. C++规定,赋值运算符 = 、下标运算符 [] 、函数调用运算符 () 、成员运算符 -> 必须作为成员函数。
- 2. 流插入 << 和流提取运算符 >> 、类型转换运算符不能定义为类的成员函数,只能作为友元函数。
- 3. 一般将单目运算符和复合运算符 (+=, -=, *=, /=, %=, &=, |=, ^=, <<=, >>=) 重载为成员函数。
- 4. 一般将双目运算符重载为友元函数。

重载单目运算符

例子如下

```
#include <iostream>
#include <stdexcept> // For std::out_of_range
class Number {
private:
   int value;
public:
   // 构造函数
   Number(int val = 0) : value(val) {}
   // 重载前缀递增运算符
   Number& operator++() {
       ++value;
       return *this;
   }
    // 重载前缀递减运算符
   Number& operator--() {
       --value;
       return *this;
    }
    // 重载正号运算符
   Number operator+() const {
       return *this;
   }
   // 重载负号运算符
   Number operator-() const {
       return Number(-value);
   }
   // 重载下标运算符
   int& operator[](int index) {
       if (index != 0) {
           throw std::out_of_range("Number class only supports index 0");
       }
       return value;
    }
```

```
// 重载函数调用运算符
    int operator()(int times) const {
        return value * times;
    }
    // 输出运算符重载,用于打印Number对象
    friend std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const Number& num) {
       os << num.value;
        return os;
    }
    // 获取值的成员函数,用于测试
    int getValue() const {
        return value;
    }
};
int main() {
    Number n(10);
    std::cout << "Original value: " << n << std::endl;</pre>
    ++n; // 使用++运算符
    std::cout << "After prefix ++: " << n << std::endl;</pre>
    n[0] = 20; // 使用[]运算符
    std::cout << "After setting value at index 0: " << n << std::endl;</pre>
    std::cout << "Value at index 0: " << n[0] << std::endl;</pre>
    std::cout << "Calling number as a function: " << n(3) << std::endl; // 使用()
运算符
    return 0;
}
```

输出结果

```
Original value: 10
After prefix ++: 11
After setting value at index 0: 20
Value at index 0: 20
Calling number as a function: 60
```

重载流插入运算符和提取流运算符

对"<<"和">>>"重载的函数形式如下:

```
istream& operator>>(istream&, 自定义类&);
ostream& operator<<(ostream&, 自定义类&);
```

重载插入运算符

```
#include <iostream>
class Rectangle {
private:
    double width;
    double height;
public:
    // 构造函数
    Rectangle(double w, double h) : width(w), height(h) {}
   // 重载插入运算符,使其能够输出Rectangle对象的信息
    friend std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const Rectangle& rect) {</pre>
        os << "Rectangle: width = " << rect.width << ", height = " <<
rect.height;
        return os;
};
int main() {
    Rectangle rect(10.0, 20.0);
    // 使用重载的插入运算符输出Rectangle对象
    std::cout << rect << std::endl;</pre>
    return 0;
}
```

提取流运算符

```
#include <iostream>
class Rectangle {
private:
    double width;
    double height;
public:
   // 默认构造函数
   Rectangle() : width(0), height(0) {}
   // 重载提取运算符>>,使其能够从istream中提取Rectangle对象的数据
    friend std::istream& operator>>(std::istream& is, Rectangle& rect) {
        std::cout << "Enter width: ";</pre>
       is >> rect.width;
       std::cout << "Enter height: ";</pre>
       is >> rect.height;
       return is;
    }
   // 显示Rectangle信息的成员函数
   void display() const {
```

- 1. 有了运算符重载,在声明了类之后,人们就可把用于标准类型的运算符用于自己声明的类。
- 2. 使用运算符重载的具体做法是:
 - 1. 先确定要重载的是哪个运算符,想把它用于哪个类,重载运算符只能把一个运算符用于一个类。
 - Ⅱ. 设计运算符重载函数和有关的类。
 - III. 一般是有人编好一批运算符重载函数,集中放在一个头文件,放在指定的目录中,提供给有关的人使用。
 - IV. 使用者需要了解该头文件有哪些运算符重载,适用于什么类,函数原型。
 - V. 没有现成的重载运算符可用,需要自己设计。
- 3. 注意在运算符重载中使用引用的重要性。
- 4. C++中**大多数**运算符都可以重载。

不同类型数据间的转换

标准类型数据间的转换

1. 标准类型转换

因为它是**隐式**的,在书写时没有什么痕迹,要记住它的转换规则:

- 1. 当 char 或 short 类型对象与 int 类型对象进行运算时,将 char 或 short 转换为 int 类型。
- 2. 当两个操作数对象类型不一致时,在算术运算前,级别低的自动转换为级别高的类型。
- 3. 在赋值表达式 E1 = E2 的情况下, 赋值运算符右端的结果值需转换为 E1 类型后进行赋值。
- 2. 显式类型转换
 - 1. 强制转换法 -- C 语言中学过

(类型名)表达式

例如:

```
int i, j;
cout << (float)(i + j);</pre>
```

2. 函数法

类型名(表达式)

例如:

```
int i, j;
cout << float(i + j);</pre>
```

此时 i + j 作为 float 的参数

注意

用户自己定义的类,系统不知道该如何转换,需要定义专门的转化函数

转换构造函数

例子如下

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Complex {
public:
    double real:
   double imag;
    // 转化构造函数
    Complex(double r) : real(r), imag(0) {
        cout << "Conversion constructor called." << endl;</pre>
    void display() const {
        cout << "Real: " << real << ", Imaginary: " << imag << endl;</pre>
    }
};
int main() {
    Complex c = 5.0; // 使用转化构造函数将 double 转换为 Complex
    c.display();
   return 0;
}
```

归纳起来,使用转换构造函数将一个指定的数据转换为类对象的方法如下:

- 1. 先声明一个类
- 2. 在这个类中定义一个只有一个参数的构造函数,参数的类型是需要转换的类型,在函数体中指定转换的方法。
- 3. 在该类的作用域内可以用以下形式进行类型转换:

类名(指定类型的数据)

就可以将指定类型的数据转换为此类的对象。

类型转换函数

类型转换函数是类的成员函数,用于将对象转换为其他类型。其一般形式如下:

```
operator type() const {
    // 转换逻辑
}
```

例子如下

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Complex {
public:
   double real;
   double imag;
   Complex(double r, double i) : real(r), imag(i) {}
   // 类型转换函数,将 Complex 转换为 double
   operator double() const {
       return real; // 仅返回实部作为 double
   }
};
int main() {
    Complex c(3.5, 2.5);
    double realPart = c; // 使用类型转换函数
   cout << "Real part: " << realPart << endl;</pre>
   return 0;
}
```