作業者画面オーバーレイ UI仕様書

概要

目的

プロジェクト管理画面から作業者画面（ExperimentWorkerMenu）をモーダルオーバーレイとして表示するコンポーネント。実験管理者が作業者の視点で画面を確認できる。

使用場面

- プロジェクト管理画面のツールバーから「作業者画面」ボタンをクリック
- 実験管理者が作業者の作業内容を確認する際に使用
- プロジェクトに固定した状態で作業者画面を表示（プロジェクト変更不可）

アクセス権限

- **Experiment Admin（実験管理者）**: 作業者画面の閲覧（読み取り専用）
- **その他のロール**: アクセス不可

画面構成

レイアウト構造

```
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│ 👤 作業者画面 - Project001                  [×] │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│                                                  │
│  【ExperimentWorkerMenuコンポーネント】          │
│                                                  │
│  - プロジェクト固定（変更不可）                  │
│  - メソッド・タスクのドロップダウンは操作可能    │
│  - 「選択」「承認依頼」などのボタンはすべてdisabled │
│  - Header / SubHeaderは非表示                    │
```

```
│                                                          │
│                                                          │
│                                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

UI要素

1. モーダルヘッダー

- **アイコン**: 👤 `UserOutlined`（青色: `token.colorPrimary`）
- **タイトル**: 「作業者画面 - {プロジェクト名}」
  - `fixedProjectName` が指定されている場合: 「作業者画面 - {プロジェクト名}」
  - 未指定の場合: 「作業者画面」

2. モーダル設定

- **幅**: `80vw`（画面幅の80%）
- **高さ**: `calc(80vh - 55px)`（画面高さの80% - タイトルバー分）
- **位置**: `top: 40px`、非中央配置（`centered={false}`）
- **フッター**: なし（`footer={null}`）
- **パディング**: `0`（body部分）
- **オーバーフロー**: `hidden`
- **閉じた後の破棄**: `destroyOnHidden`

3. 内部コンポーネント

- **ExperimentWorkerMenu**: 作業者画面本体
  - `overlayMode`: オーバーレイモードで表示
  - `fixedProjectId`: プロジェクトを固定
  - `readOnly`: 読み取り専用モード（ボタン非活性）

機能仕様

Props定義

```
interface WorkerScreenOverlayProps {
  open: boolean;                        // モーダルの表示状態
  onClose: () => void;                  // モーダルを閉じるコールバック
  user: User;                           // ログインユーザー情報
  fixedProjectId?: string;              // 固定するプロジェクトID
  fixedProjectName?: string;            // 固定するプロジェクト名（タイトル表示用）
}
```

Context連携

```
const { token } = theme.useToken();    // Ant Design テーマトークン
```

主要機能

1. タイトルの生成

```
const titleLabel = fixedProjectName
  ? `作業者画面 - ${fixedProjectName}`
  : '作業者画面';
```

表示例:

- `fixedProjectName="Project001"` → 「作業者画面 - Project001」
- `fixedProjectName` 未指定 → 「作業者画面」

2. ExperimentWorkerMenuへのProps渡し

```
<ExperimentWorkerMenu
  user={user}
  onLogout={() => {/* オーバーレイ内ではログアウト不要 */}}
  onNavigate={() => {/* オーバーレイ内では画面遷移不要 */}}
  overlayMode
  fixedProjectId={fixedProjectId}
  readOnly
/>
```

Props説明:

- `user`: ログインユーザー情報
- `onLogout`: 空関数（オーバーレイ内ではログアウト不要）
- `onNavigate`: 空関数（オーバーレイ内では画面遷移不要）
- `overlayMode`: オーバーレイモードフラグ（Header/SubHeader非表示）
- `fixedProjectId`: プロジェクトID固定（プロジェクト変更不可）
- `readOnly`: 読み取り専用モード（ボタン非活性）

データ型定義

User

```
interface User {
  user_id: string;                    // ユーザーID
  username: string;                   // ユーザー名
  organization_id: string;            // 組織ID
  role_id: number;                    // ロールID
  // その他のユーザー情報...
}
```

特記事項

オーバーレイモードの仕様

制約事項:

1. **プロジェクト固定**: `fixedProjectId` により選択中のプロジェクトに固定、変更不可
2. **読み取り専用**: `readOnly` により「選択」「承認依頼」などのボタンがすべて非活性
3. **Header/SubHeader非表示**: `overlayMode` によりヘッダー・サブヘッダーを非表示
4. **ログアウト・画面遷移無効**: オーバーレイ内ではログアウトと画面遷移を無効化

操作可能な要素:

- メソッドのドロップダウン選択
- タスクのドロップダウン選択
- 画面のスクロール
- モーダルの閉じるボタン

モーダルサイズ

サイズ計算:

```
width="80vw"                              // 画面幅の80%
styles={{
  body: {
    height: 'calc(80vh - 55px)',      // 画面高さの80% - タイトルバー分
    padding: 0,
    overflow: 'hidden',
  },
}}
```

レスポンシブ対応:

- `vw`（Viewport Width）単位を使用
- `vh`（Viewport Height）単位を使用
- 画面サイズに応じて自動的にリサイズ

モーダルの破棄

destroyOnHidden:

- モーダルを閉じた後、DOMから完全に削除
- メモリリークを防ぐ
- 再度開いた時は新しいインスタンスを生成

Appコンポーネントのラップ

```
<App>
  <ExperimentWorkerMenu ... />
</App>
```

理由: Ant DesignのApp コンポーネントでラップすることで、message・notification・modalのコンテキストを提供

子コンポーネント

ExperimentWorkerMenu

用途: 作業者画面本体

Props:

```
{
  user: User;                          // ユーザー情報
  onLogout: () => void;                // ログアウトハンドラ（空関数）
  onNavigate: () => void;              // 画面遷移ハンドラ（空関数）
  overlayMode: boolean;                // オーバーレイモード（true）
  fixedProjectId?: string;             // 固定プロジェクトID
  readOnly: boolean;                   // 読み取り専用（true）
}
```

overlayMode時の動作:

- Header非表示
- SubHeader非表示

- プロジェクト選択ドロップダウン非活性
- メソッド・タスク選択ドロップダウンは活性（表示切り替え可能）

readOnly時の動作:

- 「選択」ボタン非活性
- 「承認依頼」ボタン非活性
- その他の操作ボタン非活性
- 閲覧のみ可能

実装ファイル情報

パス

```
frontend/src/components/project/WorkerScreenOverlay.tsx
```

主要な依存パッケージ

- `antd` : UI コンポーネント（Modal, theme, App）
- `@ant-design/icons` : アイコン（UserOutlined）
- `react` : React本体

子コンポーネント

- `ExperimentWorkerMenu` : 作業者画面本体
  （ `@/components/menus/ExperimentWorkerMenu` ）

変更履歴

バージョン	日付	変更内容	担当者

1.0	2026-03-11	実装ベースで仕様書を新規作成（実装ファイル: WorkerScreenOverlay.tsx）	Cline

---

関連ドキュメント

- プロジェクト管理画面
- 実験作業者メニュー