#### 本章学习的难点:

#### 1.1 机器语言与汇编语言

- 1.1.1 机器语言
- 1.1.2 汇编语言

汇编源程序

汇编程序

汇编

机器语言、汇编语言和高级语言的比较

伪指令(汇编控制指令)

书中使用符号的说明

#### 1.2 Intel系列机简介

- 1.2.1 80x86微处理器结构
  - 1.总线接口部件:
  - 2.执行部件:
    - (1) 数据寄存器组(EAX, EBX, ECX, EDX)
    - (2) 指示器,变址寄存器组(ESI、EDI、ESP、EBP)
  - 3. 指令预取部件和指令译码部件
  - 4. 分段部件和分页部件
    - 1.分段部件
    - 2.分页部件

网上的总结

段寄存器 (6个):

指令执行过程:

- 1.2.2 80×86的三种工作方式
  - 1.实方式(实际地址)
  - 2.保护方式 (虚地址)
  - 3.虚拟8086方式

#### 1.3 主存储器和物理地址的形成

1.3.1 主存储器

主存储器编址方式

1.3.2 堆栈

问题: 为什么要用堆栈?

- 1.进栈指令PUSH
- 2.出栈指令POP
- 3.将8个16位寄存器入栈 PUSHA
- 4.将8个32位寄存器入栈PUSHAD
- 1.3.3 物理地址的形成

分段管理的方法:

- 1. 实模式
- 2. 保护模式

保护模式下物理地址形成的方式

保护方式的实际含义

### 1.4 数据在计算机内的表示形式

1.4.1 数值数据

溢出

无符号数表示范围

有符号数表示范围

1.4.2 BCD码

#### 1.5 标志寄存器

- 1.5.1 标志位
  - 一、条件标志位
  - 二、控制标志位
- 1.5.2 标志寄存器操作指令
  - 1. 标志寄存器传送指令

- 2. 标志寄存器进栈指令PUSHFD
- 3. 标志寄存器出栈指令POPFD

1.6 汇编源程序举例 汇编语言语句的格式 总结

# 本章学习的难点:

- 1. 寄存器组各个寄存器的名称和用途
- 2. PUSH/POP指令、堆栈指示器的变化
- 3. 保护模式下物理地址的形成
- 4. 有符号数、无符号数及其运算对于标志寄存器的影响

# 1.1 机器语言与汇编语言

# 1.1.1 机器语言

#### 机器语言的特点:

- 1. 由0和1组成的二进制码。
- 2. 能为计算机识别并执行。
- 3. 不同类型的机器,不同类型的CPU都有自己特有的、一定数量的基本指令。

#### 又被称作硬指令

• 指令系统:每台计算机都规定了自己所特有的、一定数量的基本命令,这批指令的全体为计算机的指令系统

• 机器语言: 机器指令的集合

• 机器语言程序: 用机器语言编写的程序

# 1.1.2 汇编语言

汇编语言:一种用符号书写的、其操作与机器指令——对应的,并遵循一定语法规则的计算机语言。

操作码	地址码
操作种类	操作数存放位置
操作码	地址码

助记符 变量或标号

因为显然用二进制或者16进制书写难的记,用符号更好记

## 汇编源程序

用汇编语言编写的程序——类似于高级语言编写的源程序

例如.cpp之类的,就是.asm

### 汇编程序

像一个翻译器: 把汇编源程序翻译成目标程序的 (语言加工) 程序——类似于高级语言的编译程序

### 汇编

汇编程序对源程序进行翻译的过程 —— 类似于高级语言的编译过程

### 机器语言、汇编语言和高级语言的比较

## 机器语言、汇编语言和高级语言的比较

	机器语言	汇编语言	高级语言
计算机能否 直接识别	能	不能	不能
易用性	差	中	好
占据空间	小	小	大
执行速度	快	快	慢
用途	特殊加密/解密	系统核心 要求速度快 ,代码短的 程序 直接操纵I/0 信息安全	一般性软件开发

## 伪指令 (汇编控制指令)

告诉汇编程序如何进行汇编工作的命令,例如源程序从什么位置开始安放,汇编到什么位置结束,数据放在什么位置。

这个就是那些例如 堆栈段,数据段,程序段的分段命令,以及ENDS,END这类命令

## 总结

助记符: ADD, DEC等, 把机器指令封装成助记符, ADD本身的机器指令可能是0100010101这种

语句标号: BEGIN: LOP1: LOP2:这种数据变量: 自己在DATA段里定义的

伪指令: DS:DATA这种,告诉汇编程序(masm.exe)如何工作的,从哪里找东西的。


上面4个东西,以及他们的使用规则,构成了整个汇编语言的内容

## 书中使用符号的说明

- 1. (...) 表示**地址...中的内容**,如EA为100的存储单元中的内容为50,则(100)=50;寄存器BX的内容是0FFFFH,则(BX)=0FFFFH
- 2. [...] 表示...**中的内容为偏移地址**。 如(BX)=03A2H 而 (03A2H)=100 则 ([BX]) =100,表示以BX 的内容为偏移,
- 3. EA指偏移地址,指改存储单元到它所在段的段首址的字节举例
- 4. PA某一个存储单元的物理地址
- 5. R指某寄存器的名字
- 6. ^逻辑乘

- 7. V逻辑加
- 8. FLAGS 表示16位的标志寄存器
- 9. EFLAGS 表示32位的标志寄存器

# 1.2 Intel系列机简介



# 微型计算机的构成

更详细的见计算机组成原理


# 1.2.1 80x86微处理器结构

1978年推出16位的8086,内外数据总线都是16根,地址总线为20根,2^20=1MB,主存寻址范围1MB 1982推出80286,16条数据线,但有24根地址线,主存寻址范围16MB 1985推出80386,32根地址总线和数据总线,支持主存寻址4GB

这个支持主存的寻址范围也就是支持内存的大小,你看32位系统最多只支持4G内存,因为寻址范围只到4G。

而64位系统内存寻址可以达到 2的64次幂, 也就是1677万G。

但是实际上由于主板的原因,32位系统只能识别3.25G左右。 64为系统最多能识别128G,因为民用主板,最大支持内存就是128G。



# 80x86微处理器结构

### 1.总线接口部件:

是CPU与计算机系统中其它功能部件之间的**高速接口**功能:接受所有的总线操作请求,并按优先权进行选择,最大限度地利用本身的资源为这些请求服务。

### 2.执行部件:

寄存器组、标志寄存器、算逻部件、控制部件等组成

功能: 从译码指令队列中取出指令并且执行

其实我们写16位程序一般只用到16位寄存器

寄存器组中有8个32位寄存器,分两组:

### (1) 数据寄存器组(EAX, EBX, ECX, EDX)

EAX (累加器)Accumulator

EBX (基址寄存器)Base

ECX (计数寄存器)Count

EDX (数据寄存器)Data

作用: 用来保存操作数、运算结果或作指示器、变址寄存器,减少存取操作数所需要的访问总线和主存储器的时间,加快运行速度。

EAX		AH	AL	累加器(AX)
EBX		вн	BL	基址寄存器(BX)
ECX		СН	$_{\mathrm{CL}}$	计数寄存器(CX)
EDX		DH	DL	数据寄存器(DX)
ESI		S	SI	源变址寄存器
EDI		Γ	)I	目的变址寄存器
EBP		В	SP.	堆栈基址寄存器
ESP		S	SP	堆栈指示器
	31 161	15 8	7 (	

注意:

它们既可作32位、16位寄存器,也可作8位寄存器使用。 8位的寄存器不能作指示器或变址寄存器。

8位的寄存器不能作指示器或变址寄存器。 只能是数据寄存器。从上面的图就能看出来

注意最前面的是高位,31。最后面的是低位,0。共32位。

至于它为什么这么叫,是因为有些指令里默认的寄存器是这样的,例如LOOPA,默认执行CX次, 这是约定好的参数。

### (2) 指示器,变址寄存器组(ESI、EDI、ESP、EBP)

作用:一般用来存放操作数的偏移地址,用作指示器或变址寄存器。

ESP (Stack Pointer), 称为**堆栈**指示器, 存放的是当前堆栈段中栈顶的**偏移地址**;

EBP (Base Pointer), 为对堆栈操作的基址寄存器;

ESI (Source Index), 称为源变址寄址器; 字符串指令中取源操作数的指示器

EDI (Destination Index), 称为目的变址寄存器; 字符串指令中送目的操作数的指示器

ESI,EDI,EBP不做指示器和变址寄存器时,可以当做数据寄存器使用

ESP不行, 专用于堆栈的指示器

## 3. 指令预取部件和指令译码部件

- 指令预取部件:通过总线接口部件,把将要执行的指令从主存中取出,送入指令排队机构中排队。
- 指令译码部件: 从指令预取部件中读出指令并译码, 再送入译码指令队列排队供执行部件使用。
- 执行部件: 取出译码指令队列的指令来执行

这三个部件形成了一个指令流水线,大大提高了指令的执行速度。

指令(地址)指示器:它总是保存着下一条将要被CPU执行的指令的偏移地址(简称EA),其值为该指令到 所在段首址的字节距离。

指令存在EIP/IP中,由硬件自动设置,**不能供程序直接访问**,但有些指令(例如转移指令,子程序调用 指令)可以改变它。

## 4. 分段部件和分页部件 1

使用分段部件和分页部件实现**虚拟存储空间映射到物理存储空间** 


程序使用二维地址 段地址:段内偏移地址

#### 1.分段部件

- 二维的逻辑地址(段地址:段内偏移地址)  $\rightarrow$  一维的<mark>线性地址</mark>
- 实方式下,段的大小最多是64KB,这时,取数据或指令的物理地址直接通过段寄存器的内容和EA 生成,就是后面常见的DS:EA
- 保护方式下,段的大小可达4GB,这时,段寄存器的内容叫选择符,通过选择符找到描述符表,取出描述符之后才能确定所需访问的段和存储单元。
- 分段部件构造了虚拟存储空间

### 2.分页部件

虚拟的线性的地址 → 主存储器的物理地址



#### 分页部件主要用于物理存储器的管理

分页机制的思想是:通过映射,可以使连续的线性地址与物理地址相关联,逻辑上连续的线性地址对应的物理地址可以不连续。 分页的作用 - 将线性地址转换为物理地址 - 用大小相同的页替换大小不同的段


主存储器: 主机内部的半导体存储器, 相对外存, 容量小, 速度快, 成本高。

其实就是内存。

为什么要分页可以见计算机组成原理。

### 网上的总结

- 数据总线: 是计算机中各个组成部件间进行数据传输时的公共通道;
- "内数据总线宽度"是指CPU芯片内部数据传送的宽度;
- "外数据总线宽度"是指CPU与外部交换数据时的数据宽度。显然,数据总线位数越多,数据交换的 速度就越快。
- 地址总线: 是載对存储器或I/O端口进行访问时,传送由CPU提供的要访问的存储单元或I/O端口的地址信息的总线,其宽度决定了处理器能直接访问的主存容量的大小。



### 段寄存器 (6个):

代码段寄存器 CS

堆栈段寄存器 SS

数据段寄存器 DS

附加段寄存器 ES,FS,GS (一般都是用ES)

### 指令执行过程:

- (1) 指令预取部件和指令译码部件 EIP → 指令的偏移地址 EIP增量,形成下一条指令的地址
- (2) 分段部件和分页部件

CS: EIP → 指令的物理地址

(3) 总线接口部件

从主存中取指令 → 预取指令队列

- (4) CPU按序从预取指令队列中取出指令 → 指令译码部件。
- (5) 指令译码部件译码 → 执行部件执行指令;
- (6) 执行过程中若需要取主存操作数 → 操作数偏移地址
- (7) 分段部件和分页部件 偏移地址,段寄存器 → 操作数的物理地址
- (8) 总线接口部件

从主存中取数据 → 执行部件

EIP取EA,分段分页部件拿到CS:EA即指令的物理地址,总线接口从主存中取指令,放入队列,译码,执行部件执行。

## 1.2.2 80x86的三种工作方式

实地址方式是**为了与16位8086兼容而保留的工作方式**,计算机上电或复位后,32位CPU首先初始化为实地址方式,再通过实地址方式进入<u>32位保护公共模式,这个方式下才能发挥全部性能</u>,如果想在保护方式下运行16位程序,就要进入虚拟8086方式。

## 1.实方式(实际地址)

操作相当于一个可进行32位快速运算的8086(内部32位、外部总线16位数据、20位地址)

为了兼容8086而出现的机制,因为当年的CPU都是数据总线16位,程序段的大小不超过64KB。 地址总线20位,寻址**1MB**的物理存储空间。

1MB内存安排如下图 (DOS)



A0000H (即640KB) 开始的384KB都不能用,只能用从500H到A0000H**不到640KB的内存**,程序不能用这640KB以外的内存,这就是著名的640KB限制

实方式下的寻址就是 段地址\*10H+ES=PA , 这样就能用16根数据线寻址20位地址

## 2.保护方式 (虚地址)

进入操作系统就是这个模式。32位windows进入就是这个,寻址4GB,段寄存器失去原有意义,因为32位足够寻址了。

段寄存器存放优先级,保护方式等东西。段描述符64位,段寄存器16位,放不下,所以整了个段描述符表。

是80X86设计目标全部达到的工作方式,通过对程序使用的存储区采用**分段、分页**的存储管理机制,达到分级使用互不干扰的保护目的。**能为每个任务提供一台虚拟处理器,使每个任务单独执行,快速切换。** 

- 多了两个段寄存器FS,GS
- 分页和分段的存储管理机制对每个任务分配不同的虚拟存储空间,实施执行环境的隔离和保护,对不同的段设立特权级并进行访问权限检查。防止不同用户程序,系统程序之间的非法访问和干扰破坏,使操作系统和各应用程序都收到保护,所以叫保护模式。

也就是80386的时代,32位地址线,即可实现4G内存的机制。虚拟存储空间可达64TB,32位数据总线,程序段大小也可达4GB

### 3.虚拟8086方式

- 是在保护方式下提供的运行类似实方式的工作环境
- 保护方式下所提供的同时模拟多个8086处理器。

例如Windows下是保护方式运行的

DOS是实方式运行的

如果我想在Window下运行DOS的16位程序,还要关机重启去开DOS,麻烦,于是出现了虚拟8086方式,在保护方式下提供多个类似于实模式的8086处理器

听起来有点像DosBox这种东西

# 1.3 主存储器和物理地址的形成

# 1.3.1 主存储器

存储器:用来存放程序和数据的装置,包括**主存和外存(辅存,硬盘,光盘等)**。 主存储器:主机内部的半导体存储器,相对外存,容量小,速度快,成本高——**内存** 

### 主存储器编址方式

主存储器的基本记忆单元是位,它能记忆/容纳一个二进制数0或1。

8位组成一个字节, 当前微机一个存储单元存放一个字节。

为了区别不同的存储单元,每一存储单元都被指定一个编号,编号作为存储单元的物理地址。

双字(32位)										
字(16位) 字(16位)										
字节(8位)	字节(8位)	字节(8位) 字节(8位)								
			7	6	5	4	3	2	1	0

		0 号字内容为: 00F4H。
0F4H∘	0H⊷	<sup>2</sup> 号字节内容为:字符 A 的 ASCII 码 41H
0.0	1H.	<sup>2</sup> 2 号字的内容为:字符 A 和 B 的 ASCII 码
<b>'A'</b> ∘	2H.	³ 4241H.
'B'₊	3H.	2 号双字的内容为: 0FF024241H 🖟
02H₽	<b>4H</b> ↔	5 号字节内容为: 0FFH。
0FFH	5H.	4 号字的内容为: 0FF02H。
0AAH₽		5 号字的内容为: 0AAFFH。
	ŧ e	由此可见,字数据在主存中存放的形式
o.		是低 8 位存放在低字节地址, 高 8 位存放
		在相邻的高字节地址中。
		11.4月4月11日二十月8年十一

## 1.3.2 堆栈

从逻辑上来看:是内存中开辟的一片存贮区,这片存贮区采用的存贮方式是一端固定,一端活动,即只允许在一端插入或删除(访问可任意)。

#### 由SS段寄存器指定

堆栈中数据的存取原则: "先进后出", 堆栈中的数据也称元素或栈项。 元素进栈称压入, 出栈称弹出。

这都是老生常谈了,与数据结构里的无异

### 问题: 为什么要用堆栈?

程序中经常用到子程序或处理中断,此时,主程序需要把子程序或中断程序将用到的寄存器内容保护起来,以便子程序或中断返回后,主程序能够从调用点或中断点处继续执行。

此外, 堆栈还经常用于:

- 保护和恢复现场
- 主程序和子程序之间传递参数
- 子程序中的局部变量——这个倒是没见到用过

### 1.进栈指令PUSH


格式: PUSH OPS

功能:将立即数、寄存器、段寄存器或存贮器中的一个字/双字数据压入堆栈。

例: PUSH AX

设: (AX)=4241H (SP)=10000H

执行: ① (SP)-2→SP ② (AX)→[SP] <sup>2</sup>



储存地址默认上面低,下面高。由于是一个字,所以进栈是-2,地址变低了。这个之前内存的逻辑是一样的。

但是有的书,例如一些C++书里面讲堆栈的时候,内存上面是高地址,下面是低地址,这个看各个书的。

## 2.出栈指令POP


格式: POP OPD

功能:将栈顶元素弹出送至某一寄存器、段寄存器(除CS外)或字/双字存贮单元中。

例: POP BX

设指令执行前: (BX)=1111H, 堆栈内容如上题所示。

执行: ① ([SP])→BX ② (SP)+2→SP



## 3.将8个16位寄存器入栈 PUSHA

按AX,CX,DX,BX,SP,BP,SI,DI顺序入栈,SP值是压入栈之前的SP值 对应出栈就是POPA

## 4.将8个32位寄存器入栈PUSHAD

没啥好讲的。变成栈指针每次-4了。

## 1.3.3 物理地址的形成

一个问题 8086的限制, 20位地址总线, 寻址1MB, 但8086内部却是16位的——16位寄存器(SP, BP, SI, DI)。

问题:如何通过16位寄存器访问1MB的内存

2<sup>16</sup> 就是64K字节

解决:将1M字节主存分段,每段最多64K字节

## 分段管理的方法:

段寄存器保存起始首地址 + 段内偏移地址的总体策略 ——也就是所谓的二维的逻辑地址

段首地址分别存放在: 段寄存器CS、DS、ES、SS、FS、GS中

实际上一般只用前四个

段内偏移地址:段内相对于段起始地址的偏移值,往往由SP、BP、SI、DI、IP给出。

1. 在代码段中取指令时

PA(指令物理地址)=(CS)\*10H+(IP)

2. 在数据段中读/写指令时

PA=(DS/ES)\*10H+EA


3. 在堆栈中操作时

PA=(SS)\*10H+SP

或者程序它特别指定哪个段, 就用那个段

### 1. 实模式

PA = 段寄存器保存的16位二进制数后补4个0 + EA



这一部分在笔记上有记

就是 段址\*16(10H)+偏移地址(EA)=物理地址

如果用16进制表示的话, \*10H这一步就是直接在后面加个0即可

#### 分段的实际作用:

- 1. 实现了16位表示20位的地址;
- 2. 当程序和数据的大小<64KB时,编制的程序可只关心EA,而不用管它的起始地址在哪(便于程序在主存中任何位置运行)
- 3. 便于不同目的的程序或数据分开存放,使程序各部分的含义更加明确。

### 几点说明

- 1. 段的大小可以根据需要而定,但必须小于等于64KB,段在主存中的具体位置由操作系统觉定
- 2. **分段并不是唯一的**,对于一片具体的存储单元,<u>可以属于一个段,也可以同时属于几个段</u>——例如 后面可以吧DS和ES都指向DATA段。
- 3. 汇编程序中,用户必须将数据段置入DS或ES、FS、GS中。而CS、SS 由系统自动置入
- 4. 多个段在主存中不一定是连续存放的,中间很可能有间隔,<u>不过当然这也只是线性地址,后面还可以去分页</u>。

### 2. 保护模式

#### 保护什么:

分清不同程序使用的存储区域,不允许随便使用别的程序的数据和代码。

必要条件:


#### 1. 段描述符

操作系统每次将某块存储区分给某程序使用时,用8个字节的描述符描述这段存储区的特征。具体解释见书P17,考试也不会考。




全局描述符表 (GDT) 是 描述符的集合,这玩意统一存在主存的某个地方,应该是开头

- LDT (局部描述符表) : 对计算机的每一个执行程序都有一个LDT, 包含该程序中各段的描述符。最大64KB, 存**8192个**描述符。
- 。 GDT (全局描述符表): 只有一个, 最大64KB, 包括
  - 系统各任务共享段的描述符,如操作系统的代码段,数据段的描述符
  - 每个任务LDT的描述符。
  - 存**8192个**描述符。
- o IDT (中断描述符表): 在第6.2节还会介绍中断描述符表IDT




#### 2. 特权级

要标记使用者是谁 (权限级别)



#### 3. 段选择符

- 保护模式下,段寄存器不再保存段的开始地址,而是指出从描述符表中选择相应的段描述符 的方式。
- 程序的权限由程序所在的段决定,由当前程序正在使用的段寄存器内的段选择符反映。
  - TI=0,表示从全局描述符表中选描述符
  - TI=1,表示从局部描述符表中选描述符
  - 13位索引,所以是8192个描述符项的范围
  - 特权级用于特权级别的检查




4. 中间环节: CPU要去判断此次访问是否合法。

### 保护模式下物理地址形成的方式

#### 见书P19

- 1. 根据段描述符中的三个东西从段描述符表中得到<u>描述符</u>,检查合法性等,如果合格,将该描述符送 入对应的描述符高速缓冲寄存器。
- 2. 从描述符高速缓冲寄存器里取出**段基址**,与放在EIP/ESP内的偏移地址相加,形成32位的线性地址
- 3. 如果没有分页部件,线性地址就是物理地址,如果有分页部件,则还需要经过分页部件的映射




### 保护方式的实际含义

程序知道的"段首址"实际上是一个代号,是一个**虚拟的起始地址**,CPU通过查表转换才能获得真正的段首地址。

在这个由CPU完成的**转换过程中**,<mark>实现了访问权限的判断,达到了保护的目的。</mark>

# 1.4 数据在计算机内的表示形式

## 1.4.1 数值数据




### 补码表示的几个特点:

- 1. 所有正数的补码表示的最左(高)位为0,其二进制补码表示为本身
- 2. 所有负数的补码表示的最左(高)位为1,其补码表示为: (原码)除符号位保持不变外,其它位取反加 1。

[50]\*\(\dagger) = [00110010B]\*\(\dagger) = 00110010B [-50]\*\(\dagger) = [-00110010B]\*\(\dagger) = 11001110B

3. 一个二进制补码的最高位向左延伸(即符号扩展),所得到的仍是此数的补码表示。 正数向左延伸0,负数向左延伸1



### 溢出

[X1+X2] $\hat{A}$  $\hat$ 

- = 1010 1001B+1100 1011B
- = 101110100B(116) > 0

相加后,原本8位的二进制数变成了9位,这多出的一位称为进位位。由于一个字节只能是8位,**多出的一位(即进位位)就被丢掉了**,这种情况称为溢出。

### 无符号数表示范围

n	十进制数	表示范围	十六	进制数表示范围
	最大值	最小值	最大值	最小值
8位	255	0	OFFH	0
16位	65535	0	OFFFFH	0
32位	4294967295	0	ОГГГГГГГГ	0

## 有符号数表示范围

n	十进制数	表示范围	二进制数表示 范围		补码表	示范围
	最大值	最小值	最大 值	最小值	最大值	最小值
8位	+127	-128	27-1	-27	7FH	80H
16位	+32767	-32768	215-1	-215	7FFFН	8000Н
32位	+2147483647	-2147483648	231-1	-231	7FFFFFFH	80000000Н

看那个80H,即1000,0000除符号位外取反加1,即-128

## 1.4.2 BCD码

如: 1983 = 0001 1001 1000 0011 BCD

非压缩的BCD码:一个字节存放一个十进制数位

00000000=0 00000001=1 00000010=2

前面那4个0纯属多余。

压缩的BCD码:一个字节存放2个十进制数码

00010000=10 10001001=89

注意存放到主存中还是从下到上,从左到右的顺序3

# 1.5 标志寄存器

标志寄存器用来保存在一条指令执行之后,CPU所处状态的信息及运算结果的特征

16位标志寄存器: FLAGS 32位标志寄存器: EFLAGS

# 1.5.1 标志位

### 一、条件标志位

是CPU完成一条指令后根据运算结果自动设置的。

- 1. 符号标志SF (Symbol) 若运算结果**为负**则SF=1,否则SF=0; 这里负是指运算结果的最高位为1则SF=1
- 零标志ZF (Zero)
   若运算结果为0则ZF=1,否则ZF=0
- 3. 溢出标志OF (Overflow) 当将操作数作为**有符号数**看时,使用该**标志位**判断运算结果是否溢出。

加法:若同符号数相加,**结果的符号与之相反**则OF=1,否则OF置0。 减法:被减数与减数异号,而**结果的符号与减数相同**则OF=1,否则置0。

例如正-负=负,自然是溢出了,负-正=正,也是溢出

4. 进位标志CF (Carry set)

将操作数看作**无符号数**时,使用该标志位判断运算结果是否发生了<mark>进位或者借位</mark>。

加法: 若运算结果从字或字节的最高位向前产生了进位则CF置1, 否则置0。 减法: 两数相减, 若将它们看作无符号数, 则够减无借位置0, 有借位置1。

实际运算结果	应得结果				
	看作无符号数	看作有符号数			
0000 0111	7	+7			
+ 1111 1011	+ 251	+ (-5)			
1 0000 0010	258	+2			
无符号数2 有符号数2	CF=1	0F=0			

#### 实际运算结果是2

作为有符号数,正+负结果为正,看不出溢出,所以OF=0,是对的

作为**无符号数**,结果有进位,CF=1,导致结果应该为258,实际上为无符号数2,结果与预期不同。

#### 所以说每个运算,先当成有符号数,看结果又没有溢出。再当成无符号数,看有没有进位。

实际运算结果	应得结果			
	看作无符号数	看作有符号数		
0000 1001	9	+9		
+ 0111 1100	+ 124	+ (+124)		
1000 0101	133	+133		
无符号数133 有符号数-123	CF=0	0F=1		

#### 5. 奇偶标志位PF

奇偶校验位 (Parity)

1的个数为偶数时, PF置1, 否则置0。该标志位主要用于检测数据在传输过程中的错误。

6. 辅助进位标志位AF 4

标识作**字节运算**的时候低半字节向高半字节的进位和借位。**有进位和借位时AF置1**,否则置0。即第三位位第四位进位或借位时AF=1,主要用于对压缩和非压缩的BCD码的计算中。

# 二、控制标志位5

1. 方向标志DF

#### 控制串操作指令的处理方向

DF=0, 地址递增 (从低地址向高地址变化)

DF=1, 地址递减(从高地址向低地址变化)

2. 中断允许标志IF

控制CPU是否允许响应外设的中断请求。

IF=0, 关中断 (CPU屏蔽外设的中断请求)

IF=1,开中断 (CPU响应外设的中断请求)

3. 跟踪(单步)标志TF

控制单步执行。

TF=0, CPU连续工作

TF=1, CPU单步执行

# 1.5.2 标志寄存器操作指令6

专用用于操作标志寄存器的操作指令

## 1. 标志寄存器传送指令

#### 1 LAHF

功能:将标志寄存器的低8位→AH

说明:本指令不带操作数,也不影响标志位。

#### ② SAHF

功能:将(AH)→标志寄存器的低8位。

说明:标志寄存器原来低8位的内容全部被冲掉,以AH的内容来取代。AH内容不变。

### 2. 标志寄存器进栈指令PUSHFD

#### 这玩意儿可能还常用一点。

功能:将标志寄存器内容压入堆栈 即: (SP) -2→SP 或 (ESP)-4 → ESP (EFLAGS) →↓ (SP/ESP)

### 3. 标志寄存器出栈指令POPFD

功能:将栈顶的内容送入标志寄存器

就和上面是反的

# 1.6 汇编源程序举例

```
1 .386;开头必写,表明是80386模式?有点忘了,后面有讲。
2 ;数据段
3 DATA SEGMENT USE16 ;段为16位段
4 SUM DW ? ;SUM为字变量,初值不定
5 DATA ENDS
6 ; 堆栈段
7
   STACK SEGMENT USE16 STACK;段名和组合类型
        DB 200 DUP(0);定义堆栈为200个字节
9 STACK ENDS
10 ;代码段
11 CODE SEGMENT USE16
   ASSUME CS:CODE, SS:STACK, DS:DATA;把各个段放入相应的段寄存器
12
13 START: MOV AX, DATA;好像是这里不能直接吧DATA送到DS中,所以要间接来
        MOV DS,AX ;数据段首址送DS
14
        MOV CX,50 ;循环计数器置初值
16
        MOV AX, 0 ; 累加器置初值
        MOV BX, 1 ; 1 \rightarrow BX
17
18 NEXT: ADD AX, BX ;(AX)+(BX)\rightarrow AX
19
        INC BX
                  ;(BX)+2→BX
20
        INC BX
21
        DEC CX
                   ;(CX)-1→CX
        JNE NEXT
                   ;(CX)≠0转NEXT,一共要执行50次,这里用JNZ 也可以吧。或者用
   LOOPA
23
        MOV SUM, AX ;累加结果→SUM
        MOV AH, 4CH ;
        INT 21H
                   ;软中断语句,这两句是DOS功能调用指令,执行完后,结束本程序运行,
   返回DOS状态。
26 CODE ENDS
27
        END START ;源程序结束语句。程序运行时,启动地址为START。
```

显而易见,功能是1+3+...+99,共50个奇数的和。

C语言程序编译成可执行文件之后,大小为24K字节。汇编语言为几百字节。

# 汇编语言语句的格式

[名字] 操作符 [操作数或地址] [;注释]

[]是可选的意思。

名字: 段名、变量名、标号名——字母、数字、特殊符号 (\_、@等) 组成,不能以数字开始,不可重名、不可与关键字相同

# 总结

#### 本章应掌握的主要问题:

- ☑ 汇编语言、汇编源程序、汇编程序的概念。
- ☑ 通用寄存器组(EAX EBX ECX EDX)、作指示和变址寄存器的寄存器组(ESI EDI EBP ESP)、段寄存器组(CS DS ES SS)、指令指示器(EIP)的作用。
- ☑ 主存编址方式、物理地址的形成方式。堆栈的概念和堆栈操作指令 PUSH、POP的功能及使用格式。
- ☑ 在80x86机中,数的表示范围(有符号、无符号),压缩和非压缩BCD码的表示形式
- ☑ 字符在机内的表示形式。

这玩意儿重要么? PPT就一页,书上也就一点,P22 就是从上到下放的啊,没啥特殊的,系统自动完成

- ☑ 标志寄存器 SF、ZF、OF、CF标志位改变方法
- ☑ 汇编源程序的基本结构
- 1. 这部分挺难也挺恶心的,OS和组成原理里都有涉及,可以看印象笔记里有保存相关笔记,搞不懂就算了。我放弃 ↔
- 2. 这两者一个是SP,一个是[SP],要体会不同哦。 <u>↩</u>
- 3. 见书P22 <u>←</u>
- 4. 很少用到 ←
- 5. 看一眼,这三个东西都是第6章的。 ↔
- 6. 好像也没见到用到过 ↔